Fayçal AISSA

Stagiaire BTS SIO SISR

Du 09/03/2026 au 17/04/2026

Comment passer de glpi 10.0.22 à glpi 11.0.6

Étape 1 : Sauvegarder l'existant

Avant toute migration, il faut **une sauvegarde complète**.

1. **Sauvegarde de la base de données :**

```
mysqldump -u root -p glpi > /root/glpi_backup_10_$(date +%F).sql
```

- `glpi` = nom de ta base GLPI.

2. **Sauvegarde des fichiers GLPI :**

```
cp -a /var/www/html/glpi /var/www/html/glpi_backup_10_$(date +%F)
```

- `/var/www/html/glpi` = chemin de ton installation GLPI.

Étape 2 : Télécharger GLPI 11.0.6

1. Télécharge la version 11.0.6 depuis le site officiel :

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.6/glpi-11.0.6.tgz
```

2. Décompresse :

```
tar -xvzf glpi-11.0.6.tgz
```

3. Déplace les fichiers vers le serveur :

```
mv /tmp/glpi /var/www/html/glpi_new
```

Étape 3 : Préparer les fichiers pour mise à jour

1. Renommer l'ancien GLPI (pratique pour rollback) :

```
mv /var/www/html/glpi /var/www/html/glpi_old
```

2. Déplacer le nouveau GLPI :

```
mv /var/www/html/glpi_new /var/www/html/glpi
```

3. Copier les dossiers **config** et **files** depuis l'ancien GLPI :

```
cp -a /var/www/html/glpi_old/config /var/www/html/glpi/
cp -a /var/www/html/glpi_old/files /var/www/html/glpi/
```

4. Vérifier les permissions (très important !) :

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

n plugin **Fields 1.23.1 apparaît dans GLPI**, mais il est **marqué "Non installé"** et GLPI indique :

```
Run composer install --no-dev in the plugin directory
```

C'est normal : **depuis GLPI 11, certains plugins utilisent Composer pour gérer leurs dépendances PHP**.

◇ Étapes pour finaliser l'installation

1. **Se placer dans le dossier du plugin Fields** :

```
cd /var/www/html/glpi/plugins/fields
```

2. **Installer les dépendances avec Composer** :

```
composer install --no-dev
```

Si `composer` n'est pas installé sur ton serveur :

```
sudo apt update
sudo apt install composer -y   # Debian/Ubuntu
```

3. **Mettre à jour les permissions** (pour s'assurer que GLPI peut tout lire) :

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/plugins/fields
chmod -R 755 /var/www/html/glpi/plugins/fields
```