
CCNA Security

Лабораторная работа 12

Изучение протокола TFTP

Топология



Описание

В этой лабораторной работе вы сделаете резервную копию конфигураций маршрутизаторов, а также изучите пакеты протокола TFTP.

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес/Маска подсети	Шлюз по умолчанию	Описание
R1	Fa0/1	192.168.1.1/24	-	LAN interface
KI	Se2/0	10.1.1.1/30	-	WAN interface (To R2)
	Se2/0	10.1.1.2/30	-	To R1
R2	Se2/1	10.1.1.6/30	-	To R3
	Fa0/0	10.1.1.9/30	-	To WWW server
	Fa0/1	192.168.3.1/24	-	LAN interface
R3	Fa0/0	192.168.10.1/24	-	Conference Room
	Se2/1	10.1.1.5/30	-	WAN interface (To R2)
PC1	NIC	192.168.1.101/24	192.168.1.1	-
PC2	NIC	192.168.3.101/24	192.168.3.1	-
PC10	NIC	192.168.10.101/24	192.168.10.1	-
Kali	NIC	192.168.1.5/24	192.168.1.1	-
RADIUS	NIC	192.168.1.3/24	192.168.1.1	-
WWW	NIC	10.1.1.10/24	10.1.1.9	-


Имена пользователей и пароли

	Console		VTY	(Enable
Устройство пользователя Пароль		Имя пользователя	Пароль	Пароль	
R1	admin	cisco12345	admin	cisco12345	cisco12345
R2	-	-	-	-	-
R3	admin	cisco12345	admin	cisco12345	cisco12345

Устройство	Имя пользователя	Пароль
PC1	Student1	1
PC2	Student1	1
PC10	Student1	1
Kali	root	toor

Часть 1: Изучение протокола TFTP

- 1. Запустите захват на линке между R1 и S1. Для этого в окне GNS3 щёлкните правой кнопкой мыши по линку между R1 и S1, в контекстном меню выберите **Start Capture**. В открывшемся окне просто нажмите **OK**. Дождитесь открытия Wireshark.
- 2. Введите в поле Display Filter слово tftp и нажмите Enter.
- 3. Войдите в виртуальную машину РС1.
- 4. Запустите Tftpd64.
- 5. Перейдите на вкладку **Tftp Server**. Все переданные файлы Tftpd64 сохранит в папку C:\TFTP.



- 6. Перейдите в консоль маршрутизатора R1.
- 7. Выведите список доступных файловых систем. У маршрутизатора R1 есть энергонезависимая область оперативной памяти (nvram) и два внутренних диска (disk0 и disk1). Маршрутизатор поддерживает протоколы передачи файлов tftp, ftp, scp, http, https и некоторые другие. Рядом с disk0 стоит знак «звёдочка», все действия с файлами без указания файловой системы будут производиться с файлами именно на disk0.

R1# show file systems

File Systems:

Size(b)	Free(b) Type		Flags	Prefixes	
_	_	opaque	rw	archive:	
_	_	opaque	rw	system:	
_	_	opaque	rw	tmpsys:	
_	_	opaque	rw	null:	
_	_	network	rw	tftp:	
522232	520771	nvram	rw	nvram:	

	_	_	opaque	WO	syslog:
*	133918720	132100096	disk	rw	disk0:#
	133918720	133918720	disk	rw	disk1:#
	_	_	flash	rw	<pre>slot0: flash:</pre>
	_			rw	slot1:
	_		flash	rw	bootflash:
	_	_	network	rw	rcp:
	_	_	network	rw	pram:
			network	rw	http:
			network	rw	ftp:
			network	rw	scp:
			opaque	ro	tar:
			network	rw	https:
	_	_	opaque	ro	cns:

8. Посмотрите, в какой файловой системе и папке вы сейчас находитесь. Вы находитесь в корне disk0.

R1# **pwd**disk0:

9. Посмотрите содержимое текущей папки. В текущей папке есть только подпапка ipsdir.

R1# dir

```
Directory of disk0:/

1 drw- 0 Nov 5 2016 09:48:54 +00:00 ipsdir

133918720 bytes total (132100096 bytes free)
```

10. Сохраните текущую конфигурацию.

```
R1# copy run start

Destination filename [startup-config]? < Hammure Enter >

Building configuration...

[OK]
```

11. Сделайте копию текущей конфигурации.

```
R1# copy run disk0:r1.cfg
Destination filename [r1.cfg]? < Нажмите Enter >
2921 bytes copied in 2.120 secs (1378 bytes/sec)
```

12. Посмотрите содержимое текущей папки ещё раз.

```
R1# dir
Directory of disk0:/


1 drw- 0 Nov 5 2016 09:48:54 +00:00 ipsdir
8 -rw- 1440 Dec 27 2020 11:18:54 +00:00 r1.cfg

133918720 bytes total (132096000 bytes free)
```


13. Посмотрите содержимое файла r1.cfg.

```
R1# more r1.cfg
  ! Last configuration change at 12:01:43 MSK Sun Dec 27 2020 by admin
  upgrade fpd auto
  version 15.2
  service timestamps debug datetime msec
  service timestamps log datetime msec
  service password-encryption
  hostname R1
  boot-start-marker
  boot-end-marker
  !
  security passwords min-length 10
  enable secret 9 $9$wGF6tl0XQIyZoW$YcBbPpOD.2/jhMONpBdJ2UdOGLqrE4Yh0pvSHLAPZys
  no aaa new-model
  clock timezone MSK 3 0
  no ip icmp rate-limit unreachable
  1
  1
   --More-
  < Вывод опущен >
14. Сделайте копию текущей конфигурации на TFTP-сервер.
  R1# copy run tftp://192.168.1.101/r1.cfg
  Address or name of remote host [192.168.1.101]? < Hammute Enter >
  Destination filename [r1.cfg]? < Hammute Enter >
  !!
  2783 bytes copied in 1.028 secs (2707 bytes/sec)
```

- 15. Вернитесь в виртуальную машину РС1.
- 16.Зайдите в папку C:\TFTP. Откройте переданный файл r1.cfg в Notepad++. Бегло проверьте, что он похож на текущую конфигурацию маршрутизатора.



- 17. Вернитесь в Wireshark на основной машине.
- 18. Щёлкните правой кнопкой мыши на любой пакет TFTP в таблице. В контекстном меню выберите **Follow -> UDP Stream**.
- 19.В открывшемся окне будет представлен собранный текст сессии. Видно ли переданные имена пользователей и пароли, другую критичную информацию?



20	использова протокола одной из	ание небезог SCP (Secure	окол TFTP пере пасно. Одним из Copy Protocol), лабораторных o Wireshark.	з безопа его нас	сных вария тройка и ра	антов бу абота б	удет испо удут расс	льзование мотрены в

Часть 2: Сохранение и создание резервной копии конфигурации маршрутизаторов R2 и R3

- 1. Перейдите в консоль маршрутизатора R2.
- 2. Сохраните текущую конфигурацию.

```
R2# copy run start
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm] < Hammure Enter >
Destination filename [startup-config]? < Hammure Enter >
Building configuration...
[OK]
```

3. Сделайте копию текущей конфигурации.

```
R2# copy run disk0:r2.cfg
Destination filename [r2.cfg]? < Нажмите Enter > 2056 bytes copied in 2.508 secs (820 bytes/sec)
```

4. Сделайте копию текущей конфигурации на ТFTP-сервер.

```
R2# copy run tftp://192.168.1.101/r2.cfg
Address or name of remote host [192.168.1.101]? < Hammure Enter >
Destination filename [r2.cfg]? < Hammure Enter >
!!
2056 bytes copied in 1.248 secs (1647 bytes/sec)
```

- 5. Перейдите в консоль маршрутизатора R3.
- 6. Сохраните текущую конфигурацию.

```
R3# copy run start
Destination filename [startup-config]? < Hammure Enter >
Building configuration...
[OK]
```

7. Сделайте копию текущей конфигурации.

```
R3# copy run disk0:r3.cfg
Destination filename [r3.cfg]? < Hammute Enter >
2975 bytes copied in 2.376 secs (1252 bytes/sec)
```

8. Сделайте копию текущей конфигурации на TFTP-сервер.

```
R3# copy run tftp://192.168.1.101/r3.cfg
Address or name of remote host [192.168.1.101]? < Hammure Enter >
Destination filename [r3.cfg]? < Hammure Enter >
!!
2975 bytes copied in 1.124 secs (2647 bytes/sec)
```