

# Universidade Federal de Minas Gerais Escola de Engenharia

ELE078 - Programação Orientada a Objetos

## Documentação TP1

Felipe Bartelt de Assis Pessoa 2016026841

23 de maio de 2022

## Sumário

1	Implementação	2
	1.1 Considerações	2
	1.2 Construtores e Destrutores	2
	1.3 Getters e Setters	3
	1.4 Operadores	:
2	Especificações Utilizadas	5
3	Testes	F

### 1 Implementação

#### 1.1 Considerações

A interface da classe Matrix foi baseada na fornecida no escopo do trabalho. Assim, a classe tem três variáveis privadas: rols, cols, que são inteiros e representam o número de linhas e colunas da matriz, respectivamente; m, um ponteiro simples do tipo Tvalor, que armazena os elementos da matriz e é alocado de forma dinâmica. Ainda, apresenta dois operadores privados operator>> e operator<<. Os demais operadores e funções foram definidos como públicos.

Uma vez que todas as funções e operadores dependem de template <class Tvalor>, esses foram implementados dentro de matrix.h. As únicas bibliotecas utilizadas foram iostream, fstream, algorithm e vector.

#### 1.2 Construtores e Destrutores

Foram definidos seis construtores, um construtor default, um construtor com valor fixo, um com elementos armazenados em ponteiros, um com elementos armazenados em vectors, um com elementos armazenados em um arquivo e um último construtor por cópia.

- Matrix(), o construtor *default*: não apresenta argumentos e foi definido para inicializar rows = 0, cols = 0 e m = new Tvalor[0]. Assim inicializa uma matriz vazia.
- Matrix(int t\_rows, int t\_cols, const Tvalor &val = 0.0), recebe o número de linhas t\_rows e colunas t\_cols desejados para a matriz. Também aceita um parâmetro opcional val, cujo valor default é 0, tal que todos os elementos da matriz sejam inicializados como esse valor.
- Matrix(int t\_rows, int t\_cols, const Tvalor \*vec), recebe o número de linhas t\_rows e colunas t\_cols desejados para a matriz, assim como um ponteiro vec, que armazena os elementos da matriz a ser criada. Esse construtor somente foi criado para que o funcionamento de alguns operadores fosse facilitado. A construção de matrizes com valores específicos é recomendada por meio de arquivos de texto ou pelo construtor via vectors.
- Matrix(int t\_rows, int t\_cols, const vector<Tvalor> &vec), recebe o número de linhas t\_rows e colunas t\_cols desejados para a matriz, assim como um vetor vec, que armazena os elementos da matriz a ser criada. Permite assim a criação de uma matriz com todos os elementos especificados. Caso vec tenha menos elementos do que a matriz pode comportar, os demais elementos são preenchidos com 0s.
- Matrix(const Matrix<Tvalor> &mat), o construtor por cópia: recebe uma matriz para ser copiada. O construtor copia as dimensões da matriz mat, assim como seu ponteiro m, sem que uma matriz aponte para a outra.
- Matrix(ifstream &myFile), o construtor por arquivo: recebe um ifstream como referência. O arquivo utilizado deve conter os elementos de cada linha separada por espaços em branco e as linhas da matriz separadas por quebras de linha. Baseado no número de elementos percorridos por linha e o número de quebras de linha, o construtor determina as dimensões da matriz, além de alocar cada valor do arquivo em sua respectiva posição da matriz. Caso o número de elementos por linha não seja consistente (divergência entre o número de colunas desejado), uma exception é gerada.
- ~Matrix(), o único destrutor. Deleta o ponteiro alocado dinamicamente por meio de delete []m, além de imprimir na tela que o destrutor foi chamado.

#### 1.3 Getters e Setters

Foram implementados três getters: getRows(), getCols() e get(); e somente um setter, reshape(). Como todos são funções simples, foram implementadas como inline.

- int getRows() const: retorna o número de linhas da matriz, acessando rows.
- int getCols() const: retorna o número de colunas da matriz, acessando cols.
- Tvalor get(int row, int col) const: retorna o elemento de posição (row, col) da matriz. Os índices começam de 1, portanto uma exception é gerada caso qualquer um dos argumentos seja menor ou igual a 0. Caso se tente acessar elementos em posições maiores do que as comportadas pela matriz, também é gerada uma exception.
- void reshape(int row, int col): função que permite o usuário alterar as dimensões atuais da matriz para uma dimensão row×col. Essa função não altera a ordem dos elementos, somente as dimensões da matriz, assim não é substituta de uma operação de transposição. Caso o produto row·col seja diferente de rows·cols, ou seja, o número de elementos comportados pela nova dimensão é diferente do número de elementos comportados atualmente pela matriz, uma exception é gerada. Também é gerada umaexception caso o usuário tente arbitrar alguma dimensão como 0.

#### 1.4 Operadores

Todos os operadores especificados foram implementados, com o acréscimo do operador de multiplicação por constante com atribuição operator\*= e o operador de atribuição operator=. Para a implementação dos operadores operator>> e operator<<, tornou-se necessário a pré definição dos mesmos no arquivo matrix.h, de forma a se tornar possível realizar o overloading com template.

- Tvalor & operator() (int row, int col): Esse operador permite a obtenção de uma referência para o elemetro de posição (row, col) da matriz, sendo possível alterar seu valor por uma simples atribuição. Os índices começam de 1, portanto uma exception é gerada caso qualquer um dos argumentos seja menor ou igual a 0. Caso se tente acessar elementos em posições maiores do que as comportadas pela matriz, também é gerada uma exception.
- Matrix &operator=(const Matrix &mat): Tornou-se necessário alterar o operador de atribuição para que a manipulação das cópias dos ponteiros \*m fosse realizada corretamente. Assim, caso this aponte para o mesmo lugar de &mat, retorna-se uma referência para si mesmo. Caso contrário, realiza-se uma cópia do ponteiro por meio da função std::copy(), que é atribuída ao ponteiro this->m. A função retorna uma referência para a própria matriz \*this.
- Matrix operator+(const Matrix &mat) const: O operador de soma de matrizes. Retorna uma nova matriz resultante da soma de this e mat, sem alterar nenhuma das duas. Caso as dimensões de ambas as matrizes sejam diferentes, uma exception é gerada.
- Matrix operator+=(const Matrix &mat): O operador de soma de matrizes com atribuição. Altera os elementos de this para o resultante da soma entre this e mat, sem alterar essa última. Caso as dimensões de ambas as matrizes sejam diferentes, uma exception é gerada.

- Matrix operator-(const Matrix &mat) const: O operador de subtração de matrizes. Retorna uma nova matriz resultante da subtração de this e mat, sem alterar nenhuma das duas. Caso as dimensões de ambas as matrizes sejam diferentes, uma exception é gerada.
- Matrix operator-=(const Matrix &mat): O operador de subtração de matrizes com atribuição. Altera os elementos de this para o resultante da subtração entre this e mat, sem alterar essa última. Caso as dimensões de ambas as matrizes sejam diferentes, uma exception é gerada.
- Matrix operator\*(const Tvalor &val) const: O operador de multiplicação por constante. Retorna uma nova matriz resultante da multiplicação entre this e a constante val, sem alterar a matriz original.
- Matrix operator\*=(const Tvalor &val): O operador de multiplicação por constante com atribuição. Altera o valor dos elementos de this para o resultante da multiplicação entre seus elementos e a constante val.
- Matrix operator\*(const Matrix &mat) const: O operador de multiplicação de matrizes. Retorna uma nova matriz resultante da multiplicação entre this e mat, sem alterar nenhuma das duas. Caso o número de colunas de this seja diferente do número de linhas de mat, uma exception é gerada.
- Matrix operator\*=(const Matrix &mat): O operador de multiplicação de matrizes com atribuição. Altera os elementos de this para o resultante da multiplicação entre this e mat, sem alterar essa última. Caso o número de colunas de this seja diferente do número de linhas de mat, uma exception é gerada.
- Matrix operator () const: O operador de transposição. Essa função altera a ordenação dos elementos de uma cópia de \*m, implementando a operação de transposição por meio de um ponteiro simples. Retorna-se uma nova matriz, com os elementos reordenados e dimensões invertidas rows = this->cols e cols = this->rows, dessa forma não se altera a matriz original.
- bool operator==(const Matrix &mat) const: Operador de igualdade. Confere se as dimensões das duas matrizes são iguais e também se todos os elementos, em ordem, são iguais. Caso ambas as condições sejam verdadeiras, o operador retorna uma variável booleana true, caso qualquer uma seja falsa, retorna false.
- bool operator!=(const Matrix &mat) const: Operador de desiigualdade. Confere se as dimensões das duas matrizes são diferentes e também se algum dos elementos, em ordem, é diferente. Caso alguma as condições sejam verdadeiras, o operador retorna uma variável booleana true, caso qualquer uma seja falsa, retorna false.
- friend ostream & operator << > (ostream & os, const Matrix < Tvalor > & mat): Operador de inserção. É definido como friend para permitir o controle das variáveis privadas por funções públicas. O operador retorna um ostream & os, que contém strings necessárias para a impressão correta da matriz delimitada por barras verticais, os elementos são separados por espaços em branco e as linhas separadas por quebras de linha.
- friend istream & operator>><>(istream & is, Matrix<Tvalor> & mat): Operador de extração. É definido como friend para permitir o controle das variáveis privadas por funções públicas. O operador espera elementos separados por espaços brancos. Caso a entrada seja dada interativamente, isso é, via cin, qualquer carácter não numérico ou

a tecla Enter ser pressionada, indica que o usuário terminou de preencher os elementos desejados. Os elementos são armazenados em um ponteiro temporário, alocado dinamicamente. Caso as dimensões da matriz original sejam nulas, um Warning é impresso indicando que será criado um vetor linha. Se as dimensões da matriz original não forem nulas, mas o número de elementos fornecidos for diferente da capacidade da matriz atual, uma exception é gerada. Se o número de elementos estiver correto, então o ponteiro \*m é alterado para ser igual ao ponteiro temporário. As dimensões da matrizes não são alteradas, portanto os elementos inseridos devem estar em ordem.

## 2 Especificações Utilizadas

As versões do *vscode*, g++, gcc, gdb e as especificações do computador utilizado são mostradas abaixo, conforme as saídas dos comandos utilizados no terminal.

```
>> g++ --version
g++ (GCC) 12.1.0
>> gcc — version gcc (GCC) 12.1.0
>> gdb -v
GNU gdb (GDB) 12.1
>> code -version
da15b6fd3ef856477bf6f4fb29ba1b7af717770d
>> neofetch
                                                                      fbartelt@fbartelt-nitroan51555
                              000:
                                                                      OS: ArcoLinux
                            v0000/
                                                                      OS: Arcolinux
Kernel: 5.17.7-arch1-2
Uptime: 9 hours, 10 mins
Packages: 1179 (pacman)
Shell: zsh 5.8.1
                           y0000000
                         y000000000
                        y00000000000
                     . y0000000000000
                                                                      Resolution: 1920x1080
WM: i3
                   . 0000000000000000
                  . 0000000arc0000000
                                                                     WM: i3
Theme: Arc—Dark [GTK2/3]
Icons: DarK—svg [GTK2/3]
Terminal: kitty
CPU: Intel i5 -10300H (8) @ 4.500GHz
GPU: Intel CometLake—H GT2 [UHD Graphics]
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile / Max—Q
Memory: 4995MiB / 7779MiB (64%)
                 . 000000000-000000000
               . 000000000
                                  0000000000
             :000000000.
                                     :000000000
                                      : 000000000
           : 0000000000.
                                        .oooarcooo
          · oooarcooo
                                          . 000000000
        : 00000000y
       : 000000000
                           /000000000000000000
                              .-00000000000000000
     : 000000000
   000000000
                                        -00000000000000
  000000000
                                            .-0000000000
000000000
                                                 -000000000
```

### 3 Testes

Complementou-se o programa teste presente no escopo do trabalho para que fossem testadas todas as operações definidas. Acompanhou-se pelo debugger do vscode o comportamento de cada objeto, confirmando-se que as operações e variáveisconst realmente atendiam ao proposto, além de se confirmar a alocação dinâmica correta dos ponteiros e o funcionamento dos destrutores, junto da desalocação de ponteiros. Também verificou-se, por meio de cláusulas try e catch o funcionamento de todas as exceções criadas.

Todos esses testes estão presentes no arquivo main.cpp e devem ser acompanhados dos arquivos myMatrix.txt e myThrowMatrix1.txt, para as devidas checagens de entrada via arquivo. Com os resultados obtidos por meio desse programa, permite-se concluir que todas as funções desejadas para a classe Matrix foram executadas e atendem ao funcionamento esperado para as mesmas. Todas as exceções geradas são factíveis e funcionam como proposto. Dessa forma, a classe proposta foi implementada por inteira com funcionamento coerente.