Termodinámica - Clase 4

Graeme Candlish

Institúto de Física y Astronomía, UV graeme.candlish@ifa.uv.cl

Contenido

Conceptos en esta clase

Procesos con fluidos

Otras ecuaciones de estado

Conceptos en esta clase

- Procesos con fluidos:
 - Expansiones reversibles: isotérmica y adiabática
 - Expansión libre
 - Expansión de Joule-Kelvin
 - Flujo constante y la ecuación de Bernoulli
- Otras ecuaciones de estado:
 - Gas de van der Waals
 - Coeficientes viriales

Contenido


Conceptos en esta clase

Procesos con fluidos

Otras ecuaciones de estado


Resumer

Expansión reversible isotérmica de un gas ideal




Trabajo hecho: $|W| = nRT \ln(V_2/V_1)$.

Expansión reversible adiabática de un gas ideal



Expansión reversible adiabática de un gas ideal



Trabajo hecho en el entorno: $W = C_V(T_f - T_i)$. De la primera ley: $\Delta U = W + Q = W = C_V(T_f - T_i)$.


Expansión IRREVERSIBLE adiabática de un gas ideal

- El trabajo hecho por un gas ideal en el entorno por una expansión adiabática reversible es $W = C_V(T_f T_i)$.
- En una expansión **irreversible** no podemos calcular el trabajo hecho con una integral!
- Pero, el cambio en la energía interna ΔU es igual al cambio para el proceso reversible porque U es una variable termodinámica.




Este es un proceso irreversible.

- El sistema no hace trabajo (expansión contra presión nula) y no hay flujo de calor (proceso adiabático):
 U_f = U_i.
- Gas ideal: U = U(T), así que T = T(U) y $T_f = T_i$.



Para un gas **real**, las fuerzas intermoleculares dependen de las distancias entre las partículas, y por lo tanto dependen del volúmen.



Gas real U = U(T, V):

$$dT = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{U} dV + \left(\frac{\partial T}{\partial U}\right)_{V} dU = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{U} dV = \mu_{J} dV$$

donde μ_J se llama el *coeficiente de Joule* o de *expansión libre*. El valor depende del gas.

Para una expansión libre de un gas entre V_i y V_f , el cambio de temperatura es

$$\Delta T = \int_{V_i}^{V_f} \mu_J dV$$




James Prescott Joule, físico inglés (1818-1889).




William Thomson (Lord Kelvin), físico irlandés-escocés (1824-1907).


Aplicación práctica: enfriamiento de un gas.

- Proceso de *estrangulamiento* del gas.
- Irreversible
- Flujo constante de gas a través del tapón.
- Analizamos el proceso con un paquete de gas y dos pistones (imaginarios).



- Presión constante en ambos lados del tapón (pero P₂ < P₁ típicamente)
- Proceso adiabático: Q = 0.
- Trabajo hecho en el gas por el primer pistón:






 Trabajo hecho en el entorno por el segundo pistón:

$$W_2 = -\int_0^{V_2} P_2 dV$$

= -P_2(V_2 - 0) = -P_2 V_2.



De la primera ley:

$$\Delta U = W + Q = U_2 - U_1 = -P_2V_2 + P_1V_1$$

Con la entalpía H=U+PV podemos escribir esta ecuación como:

$$H_1 = H_2$$

 \Rightarrow un proceso *isentálpico*.

¿Cuánto cambia la temperatura durante un proceso de Joule-Kelvin?

• El proceso es irreversible...

- El proceso es irreversible...
- ...pero temperatura es una variable termodinámica.


- El proceso es irreversible...
- ...pero temperatura es una variable termodinámica.
- Consideramos un proceso equivalente (entre los mismos estados inicial y final) que es reversible e isentálpico.


- El proceso es irreversible...
- ...pero temperatura es una variable termodinámica.
- Consideramos un proceso equivalente (entre los mismos estados inicial y final) que es reversible e isentálpico.
- Usamos T = T(H, P).

- El proceso es irreversible...
- ...pero temperatura es una variable termodinámica.
- Consideramos un proceso equivalente (entre los mismos estados inicial y final) que es reversible e isentálpico.
- Usamos T = T(H, P).

$$dT = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_{H} dP + \left(\frac{\partial T}{\partial H}\right)_{P} dH = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_{H} dP = \mu_{JK} dP$$

- En una expansión de Joule-Kelvin, la temperatura cambia por $\Delta T = \int_{P_1}^{P_2} \mu_{JK} dP.$
- Para un gas ideal $\mu_{JK} = 0$ así que $\Delta T = 0$.
- Para los gases reales μ_{JK} depende del gas.





Temperaturas de inversión: $(\partial T/\partial P)_H = \mu_{JK} = 0$.


Gas	Temp. máxima de inversión
Argón	723 K
Nitrógeno	621 K
Hidrógeno	205 K
Helio	51 K

Comparando la expansión libre con la de Joule-Kelvin


En los dos procesos hay una cantidad constante que ayuda en el análisis:

- Expansión libre: energía interna constante.
- Expansión de Joule-Kelvin: entalpía constante.


Sistema abierto pero en un estado estacionario.



- El fluido que entra el sistema hace trabajo contra el fluido que ya está en el sistema.
- W₁ = P₁ por unidad de volúmen del fluido que cruza A₁.
- Dividimos por unidad de masa: w₁ = P₁/ρ₁.



- El fluido que sale del sistema hace trabajo contra el fluido en el entorno.
- $W_2 = -P_2$ por unidad de volúmen del fluido que cruza A_2 .
- Dividimos por unidad de masa: w₂ = -P₂/ρ₂.



Energía total (por unidad de masa) que entra (suma de la energía cinética, energía potencial, energía interna y el trabajo hecho):

$$E_1 = \frac{v_1^2}{2} + gz_1 + u_1 + \frac{P_1}{\rho_1} = \frac{v_1^2}{2} + gz_1 + h_1$$

donde h es la **entalpía específica**

$$h = H/m = U/m + P(V/m) = u + P/\rho$$

Energía total (por unidad de masa) que sale del sistema:

$$E_2 = \frac{v_2^2}{2} + gz_2 + u_2 + \frac{P_2}{\rho_2} = \frac{v_2^2}{2} + gz_2 + h_2$$

Por conservación de energía (la primera ley) tenemos:

$$w_{\text{otro}} + q = (E_2 - E_1)$$
 \Rightarrow $w_{\text{otro}} + q = (\frac{v_2^2}{2} + gz_2 + h_2) - (\frac{v_1^2}{2} + gz_1 + h_1)$

Si $v_1 \neq v_2$ el sistema NO conserva momentum. Si $w_{\text{otro}} = q = 0$ esta es la **ecuación de Bernoulli**.

Contenido


Conceptos en esta clase

Procesos con fluidos

Otras ecuaciones de estado


Resumer

Los gases reales no son ideales. Hay otras interacciones entre las partículas aparte de las colisiones elásticas. La ecuación de estado de van der Waals intenta modelar mejor los gases reales.






Johannes van der Waals, físico holandés, 1837-1923



Tamaño finito de las moléculas: volúmen disponible a las moléculas es V-nb donde n es el número de moles del gas, b es una constante que depende del gas (representa el volúmen ocupado por las moléculas de 1 mol de gas).



Fuerzas intermoleculares: típicamente atractivas, actúan contra la expansión del gas. Un gas real es más **compresible** que un gas ideal.

$$P \rightarrow P + a/(V/n)^2$$
.

- a: una constante que representa la fuerza intermolecular
- V/n: dividimos por n para tener una cantidad intensiva (como la presión)
- Potencia de -2 en (V/n) resulta del potencial r^{-6} de la fuerza de van der Waals (describe interacciones intermoleculares).

Ecuación de estado:

$$\left(P + \frac{a}{(V/n)^2}\right)(V - nb) = nRT$$

En su forma intensiva (dividiendo por n):

$$\left(P + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$$

Coeficientes viriales

Podemos corregir la ecuación de estado de un gas ideal en el límite de densidades bajas con una serie de potencias en esa variable (usamos **densidad molar** $\rho_n = n/V$):

$$\frac{PV}{nRT} = \left(1 + B_2(T)\frac{n}{V} + B_3(T)\left(\frac{n}{V}\right)^2 + \cdots\right)$$

- Esta ecuación aplica solamente a densidades bajas.
- En el límite de $\rho_n \to 0$ recuperamos la ecuación de estado de un gas ideal.
- La ecuación de estado de van der Waals aplica también a densidades más altas.

Contenido

Conceptos en esta clase

Procesos con fluidos

Otras ecuaciones de estado

• Expansión reversible adiabática, gas ideal: $TV^{\gamma-1}=C_1$, $\gamma=C_P/C_V$.

- Expansión reversible adiabática, gas ideal: $TV^{\gamma-1}=C_1$, $\gamma=C_P/C_V$.
- Expansión libre: coeficiente de Joule $\mu_J = (\partial T/\partial V)_U$, cambio de temperatura $\Delta T = \int_{V_i}^{V_f} \mu_J dV$.

- Expansión reversible adiabática, gas ideal: $TV^{\gamma-1}=C_1$, $\gamma=C_P/C_V$.
- Expansión libre: coeficiente de Joule $\mu_J = (\partial T/\partial V)_U$, cambio de temperatura $\Delta T = \int_{V_i}^{V_f} \mu_J dV$.
- Expansión de Joule-Kelvin: coeficiente de Joule-Kelvin $\mu_{JK}=(\partial T/\partial P)_H$, cambio de temperatura $\Delta T=\int_{P_i}^{P_f}\mu_{JK}dP$

- Expansión reversible adiabática, gas ideal: $TV^{\gamma-1}=C_1$, $\gamma=C_P/C_V$.
- Expansión libre: coeficiente de Joule $\mu_J = (\partial T/\partial V)_U$, cambio de temperatura $\Delta T = \int_{V_i}^{V_f} \mu_J dV$.
- Expansión de Joule-Kelvin: coeficiente de Joule-Kelvin $\mu_{JK}=(\partial T/\partial P)_H$, cambio de temperatura $\Delta T=\int_{P_i}^{P_f}\mu_{JK}dP$
- El proceso de Joule-Kelvin sirve para enfriar algunos gases (hasta licuar el gas). Más práctico que la expansión libre.

- Expansión reversible adiabática, gas ideal: $TV^{\gamma-1}=C_1$, $\gamma=C_P/C_V$.
- Expansión libre: coeficiente de Joule $\mu_J = (\partial T/\partial V)_U$, cambio de temperatura $\Delta T = \int_{V}^{V_f} \mu_J dV$.
- Expansión de Joule-Kelvin: coeficiente de Joule-Kelvin $\mu_{JK}=(\partial T/\partial P)_H$, cambio de temperatura $\Delta T=\int_{P_i}^{P_f}\mu_{JK}dP$
- El proceso de Joule-Kelvin sirve para enfriar algunos gases (hasta **licuar** el gas). Más práctico que la expansión libre.
- La ecuación de estado de van der Waals incluye aspectos físicos de gases reales: mejora la ecuación de estado de un gas ideal.

- Expansión reversible adiabática, gas ideal: $TV^{\gamma-1}=C_1$, $\gamma=C_P/C_V$.
- Expansión libre: coeficiente de Joule $\mu_J = (\partial T/\partial V)_U$, cambio de temperatura $\Delta T = \int_{V}^{V_f} \mu_J dV$.
- Expansión de Joule-Kelvin: coeficiente de Joule-Kelvin $\mu_{JK}=(\partial T/\partial P)_H$, cambio de temperatura $\Delta T=\int_{P_i}^{P_f}\mu_{JK}dP$
- El proceso de Joule-Kelvin sirve para enfriar algunos gases (hasta **licuar** el gas). Más práctico que la expansión libre.
- La ecuación de estado de van der Waals incluye aspectos físicos de gases reales: mejora la ecuación de estado de un gas ideal.
- Los coeficientes viriales sirven para describir desviaciones de un gas ideal para densidades bajas.