Termodinámica - Clase 15

Graeme Candlish

Institúto de Física y Astronomía, UV graeme.candlish@ifa.uv.cl

Conceptos en esta clase

Transiciones de segundo órden

Discontinuidades en transiciones de segundo órden

Las ecuaciones de Ehrenfest

Parámetros de órden y simetría

Parentesis: quiebre de simetría en el Universo temprano

Conceptos en esta clase

- Transiciones de fase de segundo órden
- Discontinuidades en transiciones de segundo órden
- Las ecuaciones de Ehrenfest
- Parámetros de órden y simetría
- Ejemplos de transiciones de segundo órden
- Metaestabilidad

Conceptos en esta clase

Transiciones de segundo órden

Discontinuidades en transiciones de segundo órden

Las ecuaciones de Ehrenfest

Parámetros de órden y simetría

Parentesis: quiebre de simetría en el Universo temprano

Transiciones de fase

Transiciones de **primer** órden: se caracteriza la transición por los cambios de las propiedades en la frontera de fases. Tenemos $g_1 = g_2$ y...

$$s_{1} \neq s_{2} \quad \Rightarrow \quad -\left(\frac{\partial g_{1}}{\partial T}\right)_{P} \neq -\left(\frac{\partial g_{2}}{\partial T}\right)_{P}$$


$$v_{1} \neq v_{2} \quad \Rightarrow \quad -\left(\frac{\partial g_{1}}{\partial P}\right)_{T} \neq -\left(\frac{\partial g_{2}}{\partial P}\right)_{T}$$

$$(1)$$

Transiciones de fase

Transiciones de **segundo** órden:


- La entropía es continua en la transición (no hay calor latente).
- Un ejemplo es la transición líquido-vapor a una temperatura mayor que la temperatura crítica.



Transiciones de fase de segundo órden

Proceso de transición de segundo órden:

- El sistema comienza en una fase desordenada, con muchas regiones mesoscópicos (de tamaño intermedio) ordenados que fluctuan en tamaño.
- Cerca a la transición estas regiones se acercan al tamaño macroscópico de la sustancia.
- Finalmente la fase ordenada ocupa toda (o casi toda) la sustancia.



Conceptos en esta clase

Transiciones de segundo órden

Discontinuidades en transiciones de segundo órden

Las ecuaciones de Ehrenfest

Parámetros de órden y simetría

Parentesis: quiebre de simetría en el Universo temprano

Discontinuidades en transiciones de segundo órden

En una transición de segundo órden:

$$g_1(T, P) = g_2(T, P), \qquad s_1(T, P) = s_2(T, P)$$
 (2)

la entropía es continua ahora. Pero, su derivada no:

$$\left(\frac{\partial s_1}{\partial T}\right)_P \neq \left(\frac{\partial s_2}{\partial T}\right)_P \quad \Rightarrow \quad -\left(\frac{\partial^2 g_1}{\partial T^2}\right)_P \neq -\left(\frac{\partial^2 g_2}{\partial T^2}\right)_P \quad (3)$$

La capacidad calorífica a presión constante es $c_P = T(\partial s/\partial T)_P$. Así que $c_{P,1} \neq c_{P,2}$.

9

Discontinuidades en transiciones de segundo órden

En un proceso a temperatura constante (la presión cambia):

$$\left(\frac{\partial s_1}{\partial P}\right)_T \neq \left(\frac{\partial s_2}{\partial P}\right)_T \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial v_1}{\partial T}\right)_P \neq \left(\frac{\partial v_2}{\partial T}\right)_P \tag{4}$$

con el uso de una relación de Maxwell. La discontinuidad en la primera derivada del volumen específico corresponde a una discontinuidad en la segunda derivada de g:

$$\left(\frac{\partial^2 g_1}{\partial T \partial P}\right) \neq \left(\frac{\partial^2 g_2}{\partial T \partial P}\right). \tag{5}$$

Así que $\beta_1 \neq \beta_2$. Notese que $v_1 = v_2$. De $(\partial v_1/\partial P)_T \neq (\partial v_2/\partial P)_T$ vemos que $\kappa_1 \neq \kappa_2$.

Conceptos en esta clase

Transiciones de segundo órden

Discontinuidades en transiciones de segundo órden

Las ecuaciones de Ehrenfest

Parámetros de órden y simetría

Parentesis: quiebre de simetría en el Universo temprano

Las ecuaciones de Ehrenfest

Consideremos dos puntos en la línea de transición: (T, P) y (T + dT, P + dP):

$$s_1(T, P) = s_2(T, P)$$
 $s_1(T + dT, P + dP) = s_2(T + dT, P + dP)$ (6)

Aplicando la serie de Taylor tenemos

$$\left(\frac{\partial s_1}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial s_1}{\partial P}\right)_T dP = \left(\frac{\partial s_2}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial s_2}{\partial P}\right)_T dP. \quad (7)$$

Las ecuaciones de Ehrenfest

De la ecuación anterior podemos obtener la primera ecuación de Ehrenfest:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{c_{P,1} - c_{P,2}}{T_V(\beta_1 - \beta_2)} = \frac{C_{P,1} - C_{P,2}}{T_V(\beta_1 - \beta_2)}$$
(8)

La segunda ecuación resulta del mismo desarrollo aplicado al volumen específico:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\beta_2 - \beta_1}{\kappa_2 - \kappa_1}. (9)$$

Igualando las dos ecuaciones:

$$(C_{P,1}-C_{P,2})(\kappa_1-\kappa_2)=TV(\beta_1-\beta_2)^2.$$
 (10)

Conceptos en esta clase

Transiciones de segundo órden

Discontinuidades en transiciones de segundo órden

Las ecuaciones de Ehrenfest

Parámetros de órden y simetría

Parentesis: quiebre de simetría en el Universo temprano

Parámetros de órden

La forma moderna de analizar las transiciones de fase es con **parámetros de órden**. Se puede analizar transiciones de primer y segundo órden con estos parámetros.

Un parámetro de órden es una medición del grado de órden que hay en el sistema durante la transición. Típicamente es algo observable relacionado con una derivada primera de G. En una fase $\epsilon=0$, y en la otra $\epsilon\neq0$.

Ejemplos:

- La magnetización de una sustancia magnética.
- La diferencia en las densidades en una transición líquido-vapor.

Exponentes críticos

Como ejemplo, consideremos un sistema magnético:

$$M = M_0 \left(\frac{T_c - T}{T}\right)^{\beta} \quad (T < T_c)$$
$$= 0 \quad (T > T_c)$$

- Parámetro de órden: la magnetización.
- El "ordenamiento" del sistema corresponde a la alineación de los dípolos magnéticos.
- El exponente β se llama el exponente *crítico* del sistema. Para una sustancia ferromagnética idealizada (cumple la ley de Curie), $\beta=1/2$.

$$\vec{M} = C \frac{\vec{B}}{T}$$
 Ley de Curie

Exponentes críticos

La susceptibilidad magnética es $\chi = M/H$. Justo encima de la temperatura crítica la susceptibilidad viene dada por:

$$\chi = \chi_0 \left(\frac{T_c}{T_c - T} \right)^{\gamma} \quad (T > T_c) \tag{11}$$

donde $\gamma=1$ para la ley (idealizada) de Curie. γ es otro exponente crítico del sistema. El calor específico del sistema, cerca a la temperatura crítica viene dado por:

$$C_V \sim |T - T_C|^{-\alpha} \tag{12}$$

donde α es otro exponente crítico. Finalmente la longitud de correlación es

$$\zeta \sim |T - T_C|^{-\nu} \tag{13}$$

Clases de universalidad

Se puede clasificar las transiciones de fase en *clases de universalidad* según sus exponentes críticos.

- α : relaciona el calor específico con la temperatura.
- β : relaciona el parámtero de órden con la temperatura.
- γ : relaciona la temperatura con la reacción del sistema a una fuerza externa.
- ν : relaciona el tamaño de las correlaciones (los parches de la fase ordenada) a la temperatura.

Clases de universalidad

Los exponentes críticos del sistema magnético: $\beta=1/2$, $\gamma=1$. Esta es la clase de **teoría de campo medio**. Corresponde a

- la transición metal-superconductor
- campo molecular de un cristal líquido

entre otros.


Quiebre de simetría

Asociado a una transición de fase, tenemos el concepto de **quiebre de simetría** (*symmetry breaking* en inglés).

Típicamente en una transición de fase, el sistema cambia de una configuración con mucha simetría a otra con menos simetría. Es el parámetro de órden que describe el rompamiento de la simetría.

Quiebre de simetría

Ejemplo: la transición sólido-líquido.



Conceptos en esta clase

Transiciones de segundo órden

Discontinuidades en transiciones de segundo órden


Las ecuaciones de Ehrenfest


Parámetros de órden y simetría

Parentesis: quiebre de simetría en el Universo temprano


Resumer

Quiebre de simetría en el Universo temprano







Quiebre de simetría en el Universo temprano




Quiebre de simetría en el Universo temprano



¡Cuerdas cósmicas!





Conceptos en esta clase

Transiciones de segundo órden

Discontinuidades en transiciones de segundo órden

Las ecuaciones de Ehrenfest

Parámetros de órden y simetría

Parentesis: quiebre de simetría en el Universo temprano

- Transiciones de fase de primer órden: discontinuidad en la derivada primera de g, discontinuidad en la entropía (calor latente).
- Transiciones de fase de segundo órden: discontinuidad en la derivada segunda de g, continuidad en la entropía (no hay calor latente).
- Ecuaciones de Ehrenfest: relaciones entre variables termodinámicas en transiciones de segundo órden.

- Parámetros de órden: una variable que describe el grado de órden de la sustancia durante la transición.
- Exponentes críticos: la potencia en la ley de potencia que describe el cambio en el parámetro de órden cerca al punto de transición.
- Quiebre de simetría: la simetría del sistema típicamente cambia durante una transición de fase (pero no siempre).
- Metaestabilidad: un sistema puede existir en un estado metaestable donde g no está en su mínimo. Con una perturbación cambia a su estado de equilibrio "correcto".