

Capacidad y circuitos equivalentes





Antonio González Fernández Dpto. de Física Aplicada III Universidad de Sevilla

Sinopsis de la presentación



- Cuando se tiene un conjunto de conductores a distintos voltajes, se produce un campo entre ellos
- Los conductores se cargan, dependiendo de las tensiones de todos ellos
- Las cargas pueden relacionarse matemáticamente con los voltajes

- Estas relaciones se describen mediante los conceptos de capacidad de un conductor y de un condensador
 Combinando condensadores y fuentes, puede modelarse un sistema real mediante un circuito equivalente.
 A partir del análisis del circuito pueden resolverse diversos problemas reales de apariencia muy diferente


Contenidos



- El problema del potencial
- Coeficientes de capacidad
- Condensadores
- Circuitos equivalentes
- Ejemplos de utilización

Problema del potencial: descripción general





- Cuando se tiene un sistema de N conductores, y carga entre ellos, interesa determinar el campo eléctrico que se produce.
- Este sistema genérico puede representar situaciones físicas muy diferentes. P.ej.:
 - Un circuito eléctrico
 - Un avión volando entre tierra y una nube de tormenta.

Problema del potencial: descripción matemática





- El problema se define completamente aplicando que:
- Entre ellos se cumple la ec. de Poisson

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Cada conductor es equipotencial, lo que da las condiciones de contorno (c.c.)

$$\phi = V_k \quad (\mathbf{r} \in S_k)$$






Características de la solución del problema del potencial



- La solución no puede hallarse por simple superposición del campo de cada conductor como si el resto no estuviera.
- Una vez resuelto un problema, al añadir un nuevo conductor, hay que empezar de nuevo
- Esto no significa que el campo no sea la suma del producido por cada una de las cargas, sino que al introducir nuevos elementos, las cargas se redistribuyen en las superficies conductoras, invalidando las soluciones ya conocidas

Efecto de la introducción de un conductor adicional descargado





Solución del problema del potencial como combinación de funciones



 La solución puede escribirse como una combinación lineal

$$\phi = \phi_0 + \sum_k V_k \phi_k$$

donde:

$$\nabla^2 \phi_0 = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (\mathbf{r} \in \tau)$$
$$\phi_0 = 0 \quad (\mathbf{r} \in S_k)$$

Es el potencial que habría si estuviera la carga de volumen pero todos los conductores estuvieran a tierra

$$\nabla^{2} \phi_{k} = 0 \quad (\mathbf{r} \in \tau)$$

$$\phi_{k} = 1 (\mathbf{r} \in S_{k}) \quad \phi_{k} = 0 (\mathbf{r} \in S_{j}, j \neq k)$$

Es el potencial que habría si no hubiera carga de volumen, el conductor k estuviera a potencial unidad y el resto a tierra


Cálculo de la carga almacenada en un conductor



- A menudo sólo se desea conocer la carga de cada conductor
- Se halla aplicando la ley de Gauss a una superficie que envuelva a cada uno

$$Q_i = \varepsilon_0 \oint_{S_i} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}_i$$

En esta expresión, el campo eléctrico E es suma del que produce cada conductor, más el debido a ρ



🗇 2008, Antonio González Fernández

Cálculo de la carga a partir de la combinación de funciones



Sustituyendo la solución del potencial queda

$$Q_i = Q_{i0} + \sum_k C_{ik} V_k$$

donde

• Q_{i0} : es la carga inducida por la carga de volumen

$$Q_{i0} = -\varepsilon_0 \oint_{S_i} \nabla \phi_0 \cdot d\mathbf{S}_i$$

• C_{ik} es la carga que habría en el conductor i, cuando el k está a potencial unidad y el resto a tierra

$$C_{ik} = -\varepsilon_0 \oint_{S_i} \nabla \phi_k \cdot d\mathbf{S}_i$$

Definición de los coeficientes de capacidad



■ Las cantidades $C_{ik} = -\varepsilon_0 \oint_{S_i} \nabla \phi_k \cdot d\mathbf{S}_i$

se conocen como coeficientes de capacidad

- Permiten expresar las cargas en los conductores como una combinación lineal de los potenciales.
- Se miden en faradios
- En forma matricial queda


© 2008, Antonio González Fernández

$$\mathbf{Q} = \mathbf{Q}_0 + \mathbf{C} \cdot \mathbf{V}$$

$$\begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ \vdots \\ Q_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Q_{10} \\ Q_{20} \\ \vdots \\ Q_{N0} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1N} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{N1} & C_{2N} & \cdots & C_{NN} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_N \end{pmatrix}$$

Aplicación de los coeficientes de capacidad al caso de un solo conductor





 Un solo conductor, a tensión V, sin carga de volumen (ρ=0) La carga vale


SÓLO VÁLIDA PARA UN SOLO CONDUCTOR

$$Q = C V$$

- Si V > 0, el campo va hacia afuera y Q > 0
- Por tanto, C > 0
- C se conoce como capacidad del conductor
- Se mide en faradios, aunque su valor es siempre muy pequeño
- No debe confundirse con la capacidad de un condensador

Cálculo de la capacidad de una esfera conductora: planteamiento





 Sea una esfera metálica a potencial V_0 . No hay más carga ni más conductores en el sistema

Debe resolverse la ecuación de Laplace

$$\nabla^2 \phi = 0 \quad (r > R)$$

$$\nabla^2 \phi = 0 \quad (r > R) \qquad \phi = V_0 \quad (r = R) \quad \phi \to 0 \quad (r \to \infty)$$

Por la simetría del sistema, podemos suponer que


$$\frac{\partial \phi}{\partial \theta} = 0 \quad \frac{\partial \phi}{\partial \phi} = 0$$

$$\Rightarrow \phi = \phi(r)$$

siendo r la distancia al centro de la esfera

Cálculo de la capacidad de una esfera conductora: solución





 La ecuación de Laplace se reduce a

$$\frac{1}{r^2} \left(\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\phi}{dr} \right) \right) = 0 \implies \phi = A + \frac{B}{r}$$

con solución
$$\phi = \frac{V_0 R}{r} \quad (r > R)$$

El campo eléctrico vale

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi = \frac{V_0 R}{r^2} \mathbf{u}_r \quad (r > R)$$

y la carga

$$Q = \varepsilon_0 \oint_{S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \varepsilon_0 RV_0$$

 La capacidad de la esfera es igual a


$$C = 4\pi \varepsilon_0 R$$

Para el caso de la Tierra $(R_{\rm T} = 6370 {\rm km}) {\rm vale}$ C = 0.71 mF

© 2008, Antonio González Fernández

Coeficientes de capacidad en un sistema de dos conductores





© 2008, Antonio González Fernández

- Si hay más de un conductor V = 0 NO implica Q = 0
- Ej. Supongamos $V_1=0$

$$Q_1 = C_{12}V_2 \neq 0$$

 En ausencia de carga de volumen queda

$$Q_1 = C_{11}V_1 + C_{12}V_2$$
$$Q_2 = C_{21}V_1 + C_{22}V_2$$

- Si hay más de un conductor Q = 0 NO implica V = 0
- Ej. Supongamos $Q_1 = 0$

$$V_1 = -\frac{C_{12}V_2}{C_{11}} \neq 0$$


Coeficientes de capacidad en un sistema de dos conductores: propiedades




- Si V_1 =V>0 y V_2 =0, el campo va del 1 al 2
- En ese caso

$$Q_1 = \varepsilon_0 \oint_{S_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}_1 > 0$$

 Por tanto, los coeficientes diagonales C₁₁ y C₂₂ son siempre positivos





■ En el mismo caso


$$Q_2 = \varepsilon_0 \oint_{S_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}_2 < 0$$


- Los coeficientes no diagonales, C₁₂ y C₂₁ son negativos
- Además se cumple que $C_{12}=C_{21}$

Conductores en influencia total: definición y propiedades




 Cuando todas las líneas del conductor 1 van a parar al 2, sea cual sea el voltaje, se dice que el 1 está en influencia total con el 2





hueco Si $V_1=V$, $V_2=0$, se cumple que $Q_2=-Q_1$ Por tanto $C_{11}=-C_{12}$ No se cumple que $C_{22}=-C_{12}$ (el 2 no está en influencia total con el 1) 2 no está en influencia total con



- En este caso, el conductor 2 actúa como una Jaula de Faraday:
 - El interior no percibe el exterior
 - El exterior no percibe el interior


Coeficientes de capacidad para dos esferas concéntricas: planteamiento



- Dos esferas: una maciza de radio a y una fina corteza de radio b (b > a)
- Entre ellas y fuera se cumple la ecuación de Laplace, con las c.c.


$$\phi(r=a) = V_1 \quad \phi(r=b) = V_2$$

$$\phi(r \to \infty) \to 0$$



- En el exterior, el potencial es nulo.
- En el interior es de la forma

$$\phi_{\rm int} = A + \frac{B}{r}$$



Imponiendo las c.c.

$$V_0 = A + \frac{B}{a} \qquad 0 = A + \frac{B}{b}$$

$$\Rightarrow B = \frac{abV_0}{b-a} \quad A = -\frac{aV_0}{b-a}$$

Coeficientes de capacidad para dos esferas concéntricas: 1ª columna




El potencial vale

$$\phi = \begin{cases} \frac{abV_0}{b-a} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b} \right) & a < r < b \\ 0 & r > b \end{cases}$$

El campo eléctrico es


$$\mathbf{E} = -\nabla \phi = \begin{cases} \frac{abV_0}{(b-a)r^2} \mathbf{u}_r & a < r < b \\ \mathbf{0} & r > b \end{cases}$$



2008, Antonio González Fernández

La superficie S_1 solo contiene la carga de la esfera interior

$$Q_{1} = \varepsilon_{0} \oint_{S_{1}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{4\pi \varepsilon_{0} ab}{b-a} V_{0}$$



La superficie exterior contiene la carga de las dos esferas

$$Q_1 + Q_2 = \varepsilon_0 \oint_{S_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

$$Q_2 = -Q_1 = -\frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{b-a}V_0$$

La primera columna de la matriz vale: $C_{11} = \frac{4\pi\epsilon_0 ab}{b-a}$ $C_{21} = -\frac{4\pi\epsilon_0 ab}{b-a}$

$$C_{11} = \frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{b-a} \quad C_{12} = \frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{b-a}$$


$$C_{21} = -\frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{b-a}$$

Coeficientes de capacidad para dos esferas concéntricas: planteamiento




- Si V_1 =0 y V_2 = V_0 , hay campo en el espacio intermedio y en el exterior.
- En las dos regiones se cumple la ec. de Laplace, con las c.c.

$$\phi(r=a) = 0 \quad \phi(r=b) = V_0$$
$$\phi(r \to \infty) \to 0$$



$$\phi = -\frac{abV_0}{b-a} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a} \right) \qquad \mathbf{E} = -\frac{abV_0}{(b-a)r^2} \mathbf{u}_r$$




■ En el exterior es el de una esfera a potencial V_0

$$\phi = \frac{V_0 b}{r} \qquad \mathbf{E} = \frac{V_0 b}{r^2} \mathbf{u}_r$$

Coeficientes de capacidad para dos esferas concéntricas: 2ª columna





La carga de la esfera interior es

$$Q_{1} = \varepsilon_{0} \oint_{S_{1}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{4\pi\varepsilon_{0}ab}{b-a} V_{0}$$

Por ello


$$C_{12} = -\frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{b - a} = C_{21}$$

La superficie exterior contiene las dos esferas

$$Q_1 + Q_2 = \varepsilon_0 \oint_{S_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \varepsilon_0 b V_0$$

$$Q_2 = 4\pi\varepsilon_0 b V_0 - Q_1 = \frac{4\pi\varepsilon_0 b^2}{b-a} V_0$$
 $C_{22} = \frac{4\pi\varepsilon_0 b^2}{b-a}$

$$C_{22} = \frac{4\pi\varepsilon_0 b^2}{b-a}$$



Coeficientes de capacidad para dos esferas concéntricas: resumen



Resulta la matriz

$$\mathbf{C} = \frac{4\pi\varepsilon_0 b}{b - a} \begin{pmatrix} a & -a \\ -a & b \end{pmatrix}$$

En un caso general las cargas en cada conductor serán

$$Q_1 = \frac{4\pi\varepsilon_0 ba}{b-a} (V_1 - V_2)$$

$$Q_2 = \frac{4\pi\varepsilon_0 b}{b-a} (bV_2 - aV_1)$$

- Es simétrica
- Los elementos diagonales son positivos
- Los elementos no diagonales son negativos
- Al haber influencia total


total
$$C_{11} = -C_{12}$$

■ Si lo que se conoce son las cargas pueden calcularse los potenciales despejando

$$V_{1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \left(\frac{Q_{1}}{a} + \frac{Q_{2}}{b} \right)$$
 $V_{2} = \frac{Q_{1} + Q_{2}}{4\pi\epsilon_{0}b}$

Propiedades de los sistemas de N conductores





 En un problema general, en ausencia de carga de volumen tenemos la relación matricial

$$\mathbf{Q} = \mathbf{C} \cdot \mathbf{V}$$

$$\begin{pmatrix} Q_{1} \\ Q_{2} \\ \vdots \\ Q_{N} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1N} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{N1} & C_{2N} & \cdots & C_{NN} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} V_{1} \\ V_{2} \\ \vdots \\ V_{N} \end{pmatrix}$$

- La matriz **C** es
 - Simétrica, $C_{ik} = C_{ki}$
 - Los elementos de la diagonal principal son siempre positivos, $C_{ii}>0$
 - Los elementos no diagonales son negativos o nulos, $C_{ik} \le 0$, $i \ne k$.

Ejemplo: sistema de 4 conductores genérico







 Calculando la matriz aproximada por el método de elementos finitos (con un error inferior al 1%)


$$\mathbf{C} = C_0 \begin{pmatrix} 9.086 & -9.090 & 0.000 & 0.000 \\ -9.088 & 15.945 & -1.565 & -1.752 \\ 0.000 & -1.549 & 3.669 & -1.316 \\ 0.000 & -1.759 & -1.336 & 4.067 \end{pmatrix}$$

 \mathcal{C}_0 es una cantidad que depende de la escala y de ϵ_0

- El conductor 1 está en influencia total con el 2.
 - $C_{11} = -C_{12}$
 - No puede haber líneas que vayan del 1 al 3 o al 4. Por tanto C_{31} =0, C_{41} =0.
 - Análogamente, C_{13} =0, C_{14} =0, ya que no hay líneas del 3 al 1, o del 4 al 1.

Definición de condensador





Dos superficies están en influencia total (la 1 con la 2 y la 2 con la 1) cuando todas las líneas de campo que salen de una van a parar a la otra Las cargas de las superficies son de la misma magnitud y signo opuesto

$$Q_1 = -Q_2$$

 La carga en cada una es proporcional a la diferencia de potencial entre ellas

$$Q_1 = C_{11} \left(V_1 - V_2 \right)$$

 Se dice entonces que las dos superficies forman un condensador

Capacidad de un condensador: definición y propiedades




 Se define la capacidad de un condensador como

$$C = \frac{Q_1}{V_1 - V_2}$$

- Sólo es aplicable a dos superficies en influencia total
- Es indiferente qué superficie llamamos 1 y cuál 2.

$$C = \frac{Q_1}{V_1 - V_2} = \frac{-Q_2}{V_1 - V_2} = \frac{Q_2}{V_2 - V_1}$$

- En el denominador aparece la diferencia de potencial, V_1 – V_2 (para un condensador NO es cierto que Q = CV)
- Se mide en faradios
- Es siempre positiva
- No hay que confundirla con la capacidad de un conductor
- El elemento de circuito asociado a la capacidad C se representa por



Capacidad de un condensador esférico




 Para dos superficies esféricas concéntricas

$$C = C_{11} = \frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{b - a} = -C_{12}$$

$$Q_1 = C(V_1 - V_2)$$

 Esta capacidad no nos dice nada de lo que ocurre en el exterior del conductor 2, sólo informa de las superficies enfrentadas.




- En el caso de la Tierra y la ionosfera
 - $a = R_T = 6400 \text{km}$
 - $b = R_{\rm T} + h = 6500 \,\mathrm{km}$

$$C = \frac{4\pi\varepsilon_0 R_T (R_T + h)}{h} \simeq 50 \,\mathrm{mF}$$

Capacidad de un condensador coaxial: planteamiento





Un condensador coaxial está formado por dos cilindros circulares concéntricos, de longitud h, mucho mayor que sus radios, a y b.

- Para hallar la capacidad se siguen los pasos:
 - Se plantea la ecuación de Laplace suponiendo una placa a potencial V₀ y la otra a tierra
 - Se resuelve esta ecuación
 - Se calcula el campo eléctrico como $\mathbf{E} = -\nabla \phi$
 - Se halla la carga en la placa a tensión V_0 , a partir del campo eléctrico
 - El cociente entre la carga y la d.d.p. es la capacidad

Capacidad de un condensador coaxial: solución del problema del potencial



 Hay que resolver la ec. de Laplace


$$\nabla^2 \phi = 0$$

con las condiciones

$$\phi(\rho = a) = V_0 \quad \phi(\rho = b) = 0$$

 Si la longitud es mucho mayor que el radio pueden despreciarse los efectos de borde (curvatura de las líneas de campo en los extremos) y suponer

$$\mathbf{E} = E\mathbf{u}_{o}$$



En ese caso

$$\phi = \phi(\rho)$$

 La ecuación de Laplace se reduce a


$$\frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{d\phi}{d\rho} \right) = 0$$

Capacidad de un condensador coaxial: cálculo de la capacidad



- La solución es de la forma $\phi = A + B \ln(\rho)$
 - Imponiendo las c.c.

$$V_0 = A + B \ln(a)$$
$$0 = A + B \ln(b)$$



El potencial es

$$\phi = -\frac{V_0 \ln (\rho/b)}{\ln (b/a)}$$

 El campo eléctrico entre los cilindros

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi = \frac{V_0}{\rho \ln(b/a)} \mathbf{u}_{\rho}$$

 Hallando el flujo a través de una superficie concéntrica con el cilindro interior

$$Q_1 = \varepsilon_0 \oint_{S_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{2\pi \varepsilon_0 h V_0}{\ln(b/a)}$$

y la capacidad es
$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 h}{\ln(b/a)}$$

Capacidad de un condensador plano




- Lo forman dos placas conductoras de sección S y separadas una distancia a.
- Entre ellas se cumple la ec. de Laplace con las c.c.

$$\phi(z=0) = V_0 \quad \phi(z=a) = 0$$

 Despreciando los efectos de borde (suponiendo campo perpendicular a las placas)

$$\mathbf{E} = E\mathbf{u}_z \implies \phi = \phi(z) \Rightarrow \frac{d^2\phi}{dz^2} = 0$$



Resulta el potencial

$$\phi = V_0 \left(1 - \frac{z}{a} \right)$$


 Calculando la carga sobre la placa a tensión

$$V_0$$

$$Q_1 = \varepsilon_0 \oint_{S_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}_1 = \frac{\varepsilon_0 S V_0}{a}$$
 se obtiene la capacidad $C = \frac{\varepsilon_0 S}{a}$

Circuitos equivalentes: modelan los sistemas reales






- En un sistema de conductores diferentes porciones de la superficie de cada uno se encuentran en influencia total con las de otros conductores
- Podemos modelar el sistema como un conjunto de condensadores correspondientes a estas porciones conectadas por líneas de campo
- Para ello, hay que seguir una serie de pasos.

Construcción de circuitos equivalentes: nodos del circuito



 Analizaremos el sistema de cuatro conductores de la figura










•4

3

En primer lugar, cada conductor se representa por un nodo

Construcción de circuitos equivalentes: condensadores entre nodos del circuito





• La capacidad \overline{C}_{ik} viene dada por el coeficiente C_{ik} cambiado de signo


$$\overline{C}_{ik} = -C_{ik}$$

• La capacidad \overline{C}_{ik} es siempre positiva o nula

- A continuación se coloca un condensador \overline{C}_{ik} conectando cada par de nodos, i y k
- Cuando dos conductores i y k están apantallados por un tercero, la capacidad es nula.
- En ese caso, puede suprimirse el condensador correspondiente en el esquema (\overline{C}_{13} y \overline{C}_{14} en este caso)

Construcción de circuitos equivalentes: condensadores entre los nodos y tierra





• El valor de la autocapacidad \overline{C}_{ii} es la suma de una fila de la matriz de los C_{ik}

$$\overline{C}_{ii} = \sum_{k} C_{ik}$$

Esta cantidad es siempre positiva o nula

- Hay que añadir un condensador \overline{C}_{ii} entre cada nodo y tierra
- Estos condensadores representan las líneas de campo que van de cada conductor al infinito
- Cuando un conductor está apantallado y no puede haber líneas entre él y el infinito, \overline{C}_{ii} =0 y puede suprimirse el condensador correspondiente (\overline{C}_{11} en este ejemplo)

Relación entre las capacidades y los coeficientes de capacidad



- Es importante no confundir los coeficientes de capacidad, C_{ik} , del sistema de conductores, con las capacidades y autocapacidades, \overline{C}_{ik} , del circuito equivalente
- La carga usando los C_{ik} es

$$Q_1 = C_{11}V_1 + C_{12}V_2 + C_{13}V_3 + \cdots$$

y usando los \overline{C}_{ik}

$$Q_1 = \overline{C}_{11}V_1 + \overline{C}_{12}(V_1 - V_2) + \overline{C}_{13}(V_1 - V_3) + \cdots$$

- Se relacionan por $\overline{C}_{ik} = -C_{ik}$ $\overline{C}_{ii} = \sum_{k} C_{ik}$
- La relación inversa es ella misma


$$C_{ik} = -\overline{C}_{ik}$$
 $C_{ii} = \sum_{k} \overline{C}_{ik}$

- Los coeficientes C_{ii} son siempre positivos
- Los coeficientes C_{ik} ($i \neq k$) son negativos o nulos
- Las autocapacidades \overline{C}_{ii} son positivas o nulas
- Las capacidades \overline{C}_{ik} ($i \neq k$) son positivas o nulas


Construcción de circuitos equivalentes: fuentes de tensión




 Además de los condensadores hay que añadir fuentes de tensión para indicar aquellos conductores cuyo voltaje esté fijado











Construcción de circuitos equivalentes: *fuentes de carga*



- En ocasiones los conductores no se encuentran conectados a un generador, sino que están aislados.
- La carga de un conductor aislado permanece constante (no puede ir a ningún sitio)








- $\begin{array}{c|c}
 \hline
 V_2 & \overline{C}_{33} \\
 \hline
 \overline{C}_{12} & \overline{C}_{23} \\
 \hline
 \overline{C}_{24} & \overline{C}_{44} \\
 \hline
 V_4 & \overline{C}_{44}
 \end{array}$
- Para representar la carga de un conductor definimos un "generador de carga" conectado al nodo correspondiente
- En el caso de carga nula, puede omitirse (Q_3 =0 en el ejemplo)

Construcción de circuitos equivalentes: resumen de todos los pasos



- Resumiendo, los pasos son los siguientes:
 - Un nodo por cada conductor
 - Un condensador por cada par de conductores, de capacidad \overline{C}_{ik} . No, si \overline{C}_{ik} es nula.
 - Un condensador \overline{C}_{ii} entre cada conductor y tierra. No, si \overline{C}_{ii} =0
 - Una fuente de tensión conectada a cada nodo a tensión constante
 - Una "fuente de carga" conectada a cada nodo a carga constante (no, si está descargado)




Construcción de circuitos equivalentes: aplicación al caso de una esfera




- En el caso de una sola esfera conductora a potencial V_0 , el circuito equivalente se reduce a:
 - Un nodo, que representa a la esfera
 - Un condensador situado entre la esfera y tierra (el infinito), de capacidad

$$C = \overline{C}_{11} = C_{11} = 4\pi\varepsilon_0 R$$

• Una fuente de tensión V_0 .





© 2008, Antonio González Fernández

Construcción de circuitos equivalentes: aplicación a un caso de dos esferas




- Dos esferas concéntricas de radios a y b (a < b), la interior a tensión V_1 y la exterior cargada con Q_2 , son equivalentes a:
 - Dos nodos
 - Un condensador entre las dos esferas


$$\overline{C}_{12} = -C_{12} = \frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{b-a}$$

■ Un condensador entre el nodo 2 y tierra

Un condensador entre el nodo 2 y tierra
$$\overline{C}_{22} = C_{22} + C_{12} = \frac{4\pi\epsilon_0 b^2}{b-a} - \frac{4\pi\epsilon_0 ab}{b-a} = 4\pi\epsilon_0 b$$
Una fuente de tensión V_1
Una fuente de carga Q_2 . Si Q_2 =0, quedan dos condensadores en serie


- Una fuente de tensión V_1
- Una fuente de carga Q_2 . Si $Q_2=0$, quedan dos condensadores en serie





Construcción de circuitos equivalentes: aplicación a un sistema de 4 conductores








A partir de la matriz de coeficientes de capacidad

$$\mathbf{C} = C_0 \begin{vmatrix} 9.092 & -9.093 & 0.000 & 0.000 \\ -9.093 & 15.960 & -1.568 & -1.758 \\ 0.000 & -1.563 & 3.702 & -1.330 \\ 0.000 & -1.759 & -1.337 & 4.069 \end{vmatrix}$$




obtenemos las capacidades y autocapacidades

$$\begin{aligned} \overline{C}_{11} &\simeq 0 & \overline{C}_{12} &= 9.09C_0 & \overline{C}_{13} &\simeq 0 & \overline{C}_{14} &\simeq 0 \\ \overline{C}_{22} &= 3.54C_0 & \overline{C}_{23} &= 1.55C_0 & \overline{C}_{24} &= 1.75C_0 \\ \overline{C}_{33} &= 0.80C_0 & \overline{C}_{34} &= 1.33C_0 \\ \overline{C}_{44} &= 0.98C_0 \end{aligned}$$


Circuitos equivalentes en un problema concreto (3.7): planteamiento



Tenemos un conductor esférico, de radio R, con dos huecos de radio R/2. En cada hueco hay una esfera de radio R/4. Una está a V₀, la otra a tierra. La esfera exterior está aislada y descargada, ¿cuánto valen las cargas y potenciales de cada conductor?




• El circuito equivalente contiene tres condensadores y una fuente de tensión ${\cal V}_0$



Circuitos equivalentes en un problema concreto (3.7): solución





 $Q_3 = 2\pi\varepsilon_0 (V_3 - V_2)$ • Sustituyendo los datos

 $\overline{C}_{12} = \overline{C}_{23} = \frac{4\pi\varepsilon_0 (R/2)(R/4)}{(R/2) - (R/4)} = 2\pi\varepsilon_0 R$

 $Q_1 = 2\pi\varepsilon_0 (V_0 - V_2)$ $0 = 2\pi\varepsilon_0 R (4V_2 - V_0)$ $Q_3 = 2\pi\varepsilon_0 (-V_2)$

La relación entre cargas

y potenciales queda

 $Q_2 = 2\pi\varepsilon_0 R(4V_2 - V_1 - V_3)$

 $Q_1 = 2\pi\varepsilon_0 \left(V_1 - V_2\right)$

Despejando

La autocapacidad es la de una esfera

 $\overline{C}_{22} = 4\pi \varepsilon_0 R$

 $V_2 = \frac{V_0}{4}$ $Q_1 = \frac{3\pi\epsilon_0 RV_0}{2}$ $Q_3 = -\frac{\pi\epsilon_0 RV_0}{2}$

© 2008, Antonio González Fernández

Resumen de la presentación



- Cuando se tiene un conjunto de conductores a distintos voltajes, se produce un campo entre ellos
- Los conductores se cargan, dependiendo de las tensiones de todos ellos
- Las cargas pueden relacionarse matemáticamente con los voltajes
- Estas relaciones se describen mediante los conceptos de capacidad de un conductor y de un condensador
- Combinando condensadores y fuentes, puede modelarse un sistema real mediante un circuito equivalente.
- A partir del análisis del circuito pueden resolverse diversos problemas reales de apariencia muy diferente

© 2008, Antonio González Fernández







Sevilla, Diciembre de 2008