#### Tema 3. Termodinámica Química

#### **Indice**

- 1. Definiciones
- 2. Primer principio de la termodinámica
- 3. Entalpía y Calor de reacción
- 4. Espontaneidad
- 5. Segundo y Tercer Principios de la Termodinámica
- 6. Energía Libre

SISTEMA TERMODINÁMICO: Es la parte del universo que es objeto de nuestro estudio.

Es una porción de materia integrada por un gran nº de individualidades y separada del exterior por una superficie cerrada, real o imaginaria.

La parte del universo que no pertenece al sistema y tiene la capacidad de interaccionar con él es conocida como alrededores.

#### **SISTEMAS:**

#### **ABIERTO:**

intercambia materia y energía con los alrededores


#### **CERRADO:**

intercambia energía con los alrededores

#### **AISLADO:**

no intercambia materia ni energía con los alrededores





ESTADO DE UN SISTEMA: es cada una de las formas en que el sistema puede presentarse. Se especifica por un conjunto de propiedades macroscópicas (variables termodinámicas) que no dependen de la historia del sistema (funciones de estado).

INTENSIVAS: su valor no depende de la cantidad de sistema considerada. Ejemplos: P, T, ...

**EXTENSIVAS**: Dependen de la cantidad de sistema considerada. Ejemplos: m, V, ...

P, T.... m<sub>a</sub>, V<sub>a</sub>...

P, T.... m<sub>b</sub>, V<sub>b</sub>...

PROCESO TERMODINÁMICO es el que experimenta el sistema cuando alguna variable de estado cambia con el tiempo.

PROCESO TERMODINÁMICO es el que experimenta el sistema cuando alguna variable de estado cambia con el tiempo.

#### **Tipos de Procesos**

•Isotermo: a temperatura constante

Isobaro: a presión constante

•Isocoro: a volumen constante

Adiabático: sin intercambio de Calor

•Reversible: proceso realizado en una serie de pasos infinitesimales, de forma que el sistema permanece en todo momento en equilibrio (ej: un gas que se expande reversiblemente  $P_{gas}=P_{ext}$ )

**ENERGÍA INTERNA:** Es la Energía total que posee un sistema por la forma de moverse o interaccionar las individualidades que lo forman

Contribuciones a la energía interna:

E traslacional




**E** rotacional



**E vibracional** 



\*e<sup>-</sup> de los átomos \*enlaces de las moléculas \*interacciones intermoleculares



Un sistema cerrado puede intercambiar E de dos formas : Calor (Q) y Trabajo (W)

CALOR es la transmisión de E debido a una diferencia de Temperatura Se debe al movimiento aleatorio de las moléculas. Al comunicar calor a una sustancia aumenta la velocidad de sus moléculas

TRABAJO es la transmisión de E con variación de algún parámetro externo (Fuerzas que se desplazan).


Implica un movimiento organizado de las moléculas (por ejemplo al expandirse)

#### Primer Principio de la Termodinámica

- la E no se crea ni se destruye
- la variación de la E interna es igual a la suma del calor y el trabajo intercambiado entre el sistema y sus alrededores.

$$\Delta U = Q + W$$

La energía interna es una función de estado. El calor y el trabajo no Criterio de signos



En un sistema aislado, el cambio de energía interna es cero

$$\Delta U = 0$$

Si consideramos todo el universo, como la suma del sistema de interés y los alrededores

$$\Delta U_{uni} = 0$$
  
 $\Delta U_{sist} = -\Delta U_{alr}$ 


En un sistema en el que no hay intercambio de W:

$$Q_{sist} + Q_{alr} = 0$$


$$Q_{sist} = - Q_{alr}$$


Los sistemas
químicos
intercambian
trabajo debido a los
cambios de
volumen:

Trabajo de una reacción química



El trabajo puesto en juego en los cambios de volumen vale:  $dW = -P_{ext} dV$ 





1.- Expansión a P=cte 
$$W = -\int P_{ext} \cdot dV = -P_{ext} \int dV = -P_{ext} \left( V_f - V_i \right)$$

2.- Expansión reversible isoterma

$$W = -\int P_{ext} \cdot dV = -\int P \cdot dV = -\int \frac{nRT}{V} \cdot dV = -nRT \int \frac{dV}{V} = -nRT \cdot ln \left( \frac{V_f}{V_i} \right)$$

**CAPACIDAD CALORÍFICA**: Es el calor necesario para cambiar en 1 grado la temperatura del sistema.

Capacidad calorífica molar a volumen o presión constante( $C_V$  ó  $C_P$ ): si el sistema es un mol de sustancia:


$$Q_{V} = n \cdot C_{V} \cdot \Delta T$$
$$Q_{p} = n \cdot C_{p} \cdot \Delta T$$

Calor específico (c):

si el sistema es 1 g de sustancia:

$$Q_p = \mathbf{m} \cdot \mathbf{c}_p \cdot \Delta \mathbf{T}$$
$$Q_V = \mathbf{m} \cdot \mathbf{c}_V \cdot \Delta \mathbf{T}$$

#### MEDIDA DE LA CAPACIDAD CALORÍFICA



Utilizar los datos de la figura anterior para calcular el calor específico y la capacidad calorífica molar del plomo ( $M_r = 207.2 \text{ g/mol}$ )

$$Q_{agua} = - Q_{plomo}$$

$$Q_{ganado\ por\ el\ agua} = m \cdot c \cdot \Delta T = (50.0\ g) \cdot (4.184\ J/g\ ^{\circ}C) \cdot (28.8\ -\ 22.0)^{\circ}C = 1.4 \times 10^{3}\ J$$

$$Q_{cedido por el plomo} = -1.4x10^3 J = m_{Pb} \cdot c_{Pb} \cdot \Delta T$$

$$c_{Pb} = [-1.4 \times 10^3 \text{ J/ } 150 \text{ g } (28.8 - 100.0) \, ^{0}\text{C}] = 0.13 \text{ J/g} \cdot ^{0}\text{C}$$

$$C_{Pb} = (207.2 \text{ g/mol}) \cdot (0.13 \text{ J/g} \cdot {}^{0}\text{C}) = 26.9 \text{ J/mol} \cdot {}^{0}\text{C}$$

Calor de reacción es el calor intercambiado, a temperatura constante, cuando se verifica una reacción química desde el estado inicial (reactivos) hasta el estado final (productos)

El Calor no es función de estado, depende del camino, así que la cantidad de calor que absorbe o cede una reacción dependerá de las condiciones en las que la realicemos.

#### Reacción a Volumen constante

• Reaccion a Volumen constante 
$$dU = dQ + dW = dQ_V - pdV$$
Por ser función de estado: 
$$\Delta U_R = U(productos) - U(reactivos)$$
Por ser extensiva: 
$$\Delta U_R = \sum v_i \cdot U_i$$
Ejemplo:  $CH_4(g) + 2O_2(g) \Rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(I)$ 

$$\Delta U_R = \sum v_i \cdot U_i = 2 \cdot U(H_2O) + U(CO_2) - U(CH_4) - 2 \cdot U(O_2)$$

# Entalpía es una función de estado extensiva que se define como: H = U + pV (dH = dU + pdV + Vdp)

Reacción a Presión constante

$$dH = dU + pdV + Vdp = dQ_p - pdV + pdV$$
 
$$\Delta H = Q_p$$
 Por ser función de estado: 
$$\Delta H_R = H(productos) - H(reactivos)$$
 Por ser extensiva: 
$$\Delta H_R = \sum_i v_i \cdot H_i$$

Ejemplo: 
$$CH_4(g) + 2O_2(g) \Rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$$
  

$$\Delta H_R = \sum_i v_i \cdot H_i = 2 \cdot H(H_2O) + H(CO_2) - H(CH_4) - 2 \cdot H(O_2)$$

Relación entre los calores de reacción determinados a volumen y presión constantes:

$$Q_p = \Delta H$$

$$Q_V = \Delta U$$


$$\Delta H = \Delta U + p \Delta V$$

$$Q_p = Q_V + p \Delta V$$

Fases condensadas:  $\Delta V \cong 0$   $\Rightarrow Q_p = Q_V$ 

Gases (T y p =cte):  $p \Delta V = RT \cdot \Delta n \Rightarrow Q_p = Q_V + RT \cdot \Delta n$ 

Ejemplo: Considere la reacción  $2CO(g) + O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g)$ Sabiendo que el calor desprendido a 298K cuando la reacción se realiza a volumen constante es de 563.5 kJ, calcule el calor que se desprendería a volumen constante



$$Q_{V} = \Delta U = -563.5 \text{ kJ}$$

$$\Delta U = \Delta H - P \Delta V$$

$$\Delta U = Q_p - P \Delta V$$

$$Q_p = \Delta U + P \Delta V$$

$$P\Delta V = P \cdot (V_f - PV_i) = RTn_f - RTn_i$$
  
= RT ·  $\Delta n = RT \cdot (2-3) = -2.5 \text{ kJ}$ 

$$Q_p = -563.5 - 2.5 = -566.0 \text{ kJ}$$

#### **Factores a considerar:**

#### 1.- Estequiometría

C(graf) + 
$$1/2O_2(g) \rightarrow CO(g)$$
  $\Delta H = -26.42$  Kcal  $2C(graf) + O_2(g) \rightarrow 2CO(g)$   $\Delta H = -52.84$  Kcal

#### 2.- Estados de agregación

$$H_2(g) + 1/2O_2(g) \rightarrow H_2O(g)$$
  $\Delta H = -57.30 \text{ Kcal}$   
 $H_2(g) + 1/2O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$   $\Delta H = -68.32 \text{ Kcal}$ 

#### 3.-Camino seguido

$$V=cte \Rightarrow W=0 \Rightarrow \Delta U=Q \qquad Qv=\Delta U$$
 
$$P=cte \Rightarrow W=-p\Delta V \Rightarrow \Delta U=Q-p\Delta V \qquad Qp=\Delta U+p\Delta V$$

#### Aditividad de los calores de reacción (Ley de Hess)

 $\Delta H$  es una función de estado cuyo valor no depende del camino, por tanto, si una reacción se puede efectuar en una serie de etapas, el calor de la reacción global ( $\Delta H_R$ ) será igual a la suma de los cambios de entalpía de los pasos individuales:

$$\Delta H_R = \sum \Delta H_i$$

#### Así,

cuando no es posible la medida directa del calor de una reacción, podemos calcular su valor de modo indirecto mediante la combinación adecuada de <u>otros procesos que, partiendo del</u> mismo estado inicial, lleguen al mismo final.

Ejemplo: Resulta muy difícil medir la entalpía para la transformación del C(grafito) en C(diamante). Sin embargo, son conocidas las entalpías de combustión de ambos, que son: -393.5 kJ/mol y –395.4 kJ/mol respectivamente. Combinando estos dos valores, calcule la entalpía para la transformación del grafito en diamante

(1) 
$$C(graf) + O_2(g) \Rightarrow CO_2(g)$$
  $\Delta H = -393.5 \text{ kJ}$ 

(2) C(diam) + O<sub>2</sub>(g) 
$$\Rightarrow$$
 CO<sub>2</sub>(g)  $\Delta$ H = -395.4 kJ

Si hacemos (1) –(2)

C(graf) + 
$$O_2(g)$$
  $\Rightarrow$   $CO_2(g)$   $\Delta H = -393.5 \text{kJ}$   
 $CO_2(g)$   $\Rightarrow$   $C(\text{diam}) + O_2(g)$   $\Delta H = +395.4 \text{kJ}$   
C(grafito)  $\Rightarrow$  C(diamante)  $\Delta H = +1.9 \text{ kJ}$ 

Con este método podemos calcular fácilmente los calores de reacción de muchos procesos, si conocemos las entalpías de reactivos y productos.

### Entalpía estándar de formación ( $\Delta H_f^0$ )


de una sustancia es la variación de entalpía de la reacción en la que se forma un mol de dicha sustancia, a partir de los elementos que lo forman, todos en estado estándar.

Estado estándar de una sustancia es su forma pura más estable a una presión igual a 1 bar (10<sup>5</sup> Pa)


La <u>entalpía estándar</u> de formación de cualquier <u>elemento</u> en su forma más estable <u>es cero</u>.

$$\Delta H_R^0 = \sum v_i \cdot \Delta H_f^0(i)$$

#### Entalpía estándar de formación del Formaldehido



#### Entalpías estándar de formación



Ejemplo: Calcule la entalpía de reacción estándar a 298 K para la siguiente reacción a partir de los datos de la tabla de entalpías de formación estándar.

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \Rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(I)$$

sustancia	$\Delta H_{\rm f}^{~0}$ (KJ/mol)
CH <sub>4</sub> (g)	-74.81
CO <sub>2</sub> (g)	-393.51
H <sub>2</sub> O(g)	-241.82
H <sub>2</sub> O(I)	-285.83


$$\Delta H_R^0 = \sum_i v_i \cdot \Delta H_f^0(i) =$$

$$= 2 \cdot \Delta H_f^0(H_2O(1)) + \Delta H_f^0(CO_2(g)) - \Delta H_f^0(CH_4(g)) - 2 \cdot \Delta H_f^0(O_2(g))$$
  
=  $2 \cdot (-285.83) + (-393.51) - (-74.81) - 2 \cdot (0.0) = -890.36 \, kJ / mol$ 

¿Cuánto calor se desprende al quemar 100 g de metano?

$$n_{CH4} = \frac{100 \text{ g}}{16 \text{ g·mol}^{-1}} = 6.25 \text{ mol}$$
  $Q = n \cdot \Delta H_R^0 = 6.26 \text{ mol} \cdot (-890.36 \frac{kJ}{\text{mol}}) = -5573.65 \text{ kJ}$ 

¿Cómo podemos saber si un proceso va a ser o no espontáneo? ¿Podemos usar la energía o entalpía para predecir la espontaneidad de un proceso?



En una expansión adiabática frente al vacío: W=0; Q=0  $\Rightarrow \Delta$ U=0

El cambio de ENTALPIA/ENERGIA no es un criterio de espontaneidad

 $\Delta H < 0$  Reacción Exotérmica

 $\Delta H > 0$  Reacción Endotérmica


Muchas reacciones químicas espontáneas son exotérmicas (ejem. explosiones). Pero existen ejemplos de reacciones químicas y procesos físicos espontáneos y endotérmicos:

Fusión del hielo a temperatura ambiente


$$NH_4NO_3$$
 (s) +  $H_2O$  (l)  $\rightarrow NH_4^+$  (aq) +  $NO_3^-$  (aq)

 $\Delta H^{o} = 25.8 \text{ kJ}$ 

Consideremos la expansión del gas desde un punto de vista probabilístico Tomemos un gas formado por un número reducido de moléculas:




Hay sólo 2 situaciones (microestados) que conducen al estado 'gas sin expandir'



Hay 6 situaciones (microestados) que conducen al estado 'gas expandido'

El 'gas expandido' es más probable que el 'gas sin expandir', aun teniendo la misma energía

Para números grandes de moléculas la situación 'sin expandir' se hace prácticamente imposible:



Número Moléculas


1 2 3 . . Probabilidad de encontrar todas en el lado derecho

(1/2)<sup>1</sup> (1/2)<sup>2</sup> (1/2)<sup>3</sup>


 $(1/2)^{N_A}$  (casi imposible)

La naturaleza tiende a desplazarse espontáneamente desde un estado de más orden a menos orden; de baja probabilidad a otro de mayor probabilidad


La naturaleza tiende a desplazarse espontáneamente desde un estado de más orden a menos orden; de baja probabilidad a otro de mayor probabilidad



Hay más 'formas' de poner las moléculas desordenadas que ordenadas en una red



Hay más 'formas' de poner las moléculas separadas que juntas



Hay más 'formas' de poner las moléculas mezcladas que separadas

Se puede definir una nueva función de estado que está relacionada con el grado de desorden del sistema — Entropía

$$\Delta S = S_{final} - S_{inicial}$$

Si aumenta el desorden  $\Delta$ S>0

Desde un punto de vista probabilístico

 $k=R/N_A$  constante de Boltzmann (J/K) W= número de formas diferentes (microestados) de describir el sistema

Desde un punto de vista termodinámico

$$dS = dQ_{rev}/T \qquad (J/K)$$

La variación en un proceso finito vale:  $\Delta S = \int dQ_{rev}/T$ 

#### Segundo Principio de la Termodinámica

La entropía del Universo nunca puede disminuir

#### 1º.- En un proceso irreversible:

$$\Delta S_{univ} = \Delta S_{sistema} + \Delta S_{alrededores} > 0$$

#### 2º.- En un proceso reversible:

$$\Delta S_{univ} = \Delta S_{sistema} + \Delta S_{alrededores} = 0$$

En un sistema aislado:

-proceso irreversible:  $\Delta S_{sist} > 0 \Rightarrow S_i < S_f$ 

-proceso reversible:  $\Delta S_{sist} = 0 \Rightarrow S_i = S_f$ 

Cuando  $\Delta S_{univ} > 0$ , el proceso ocurre espontáneamente

Cuando  $\Delta S_{univ}$  < 0, el proceso contrario ocurre espontáneamente

Cuando  $\Delta S_{univ} = 0$ , el proceso está en equilibrio

#### Ejemplo de procesos espontáneos:

Flujo de calor de un cuerpo caliente a uno frío:

$$dS = dS_{cal} + dS_{frio}$$
 
$$dS_{frio} = dQ / T_{frio} \quad (dQ > 0)$$
 
$$dS_{cal} = -dQ / T_{cal}$$

$$dS = -dQ/T_{cal} + dQ/T_{frio} = dQ (1/T_{frio} - 1/T_{cal})$$

Como 
$$T_{cal} > T_{frio}$$
  $1/T_{frio} > 1/T_{cal} \rightarrow dS > 0$  **Espontáneo**

#### Tercer Principio de la Termodinámica

La entropía de un cristal puro y perfecto a 0 K es cero



Permite calcular entropías absolutas

Entropía estándar de una sustancia: Incremento de entropía cuando una sustancia es calentada desde 0 K a 1 bar de presión

$$\Delta S^0 = S^0 (T) - S^0 (0) = S^0 (T)$$

#### Variación de la entropía de una sustancia con la temperatura

Si 
$$C_p = Cte$$
 
$$\Delta S = C_p \int_1^2 \frac{dT}{T} = C_p Ln \frac{T_2}{T_1}$$

 $C_p > 0$ ; Si  $T_2 > T_1$  entonces aumenta la entropía


#### Variación de entropía en los Cambios de fase:

**Py T=cte** 
$$\Delta S = \int \frac{dQ_{rev}}{T} = \frac{1}{T} \int dQ_{rev} = \frac{\Delta H}{T}$$

$$\Delta S_{\text{fus}} = \frac{\Delta H_{\text{fus}}^{\circ}}{T_{\text{fus}}} = \frac{6.02 \text{ kJ mol}^{-1}}{273.15 \text{ K}} = 2.20 \cdot 10^{-2} \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$\Delta S_{fus} = S_{liq} - S_{sol} > 0$$

#### Variación total de la entropía de una sustancia con la temperatura



#### Variación de entropía en las Reacciones Químicas:

$$\Delta S^0 = \sum_i v_i \cdot S_i^0$$

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2 \text{ NH}_3(g)$$
  $\Delta S^0 = 2S^0 (NH_3(g)) - S^0 (N_2(g)) - 3S^0 (H_2(g))$   $\Delta S^0 = 2S^0 (NH_3(g)) - S^0 (N_2(g)) - 3S^0 (H_2(g))$ 

4 NH<sub>3</sub>(g) + 5 O<sub>2</sub>(g) 
$$\rightarrow$$
 4 NO (g) + 6 H<sub>2</sub>O (g)  

$$\Delta S^0 = 6S^0 (H_2O (g)) + 4S^0 (NO(g)) - 5S^0 (O_2(g)) - 4S^0 (NH_3(g))$$

Como 
$$\Delta n_{gas} = 1 \rightarrow \Delta S^0 > 0$$

Criterio de espontaneidad  $\Delta S_{univ} > 0$ 

¿Podemos encontrar un criterio de espontaneidad expresado sólo en función de las propiedades del sistema?

**Energía libre de Gibbs** 

$$G = H - T \cdot S$$

La energía libre de Gibbs es una función de estado y además es extensiva

$$G = H - TS$$
  
 $dG = dH - TdS - SdT$ 

En un proceso químico reversible a T=cte y P=cte:

$$dT=0$$
 y  $dH=dQ_p$ 

Además, de la definición de entropía:

Por tanto:

$$dG_{sis} = dQ_{sis} - TdS_{sis} = -dQ_{alr} - TdS_{sis}$$
$$= -TdS_{alr} - TdS_{sis} = -T \cdot (dS_{alr} + dS_{sis}) = -TdS_{univ}$$

$$dG_{sis} = -T \cdot dS_{univ}$$

$$dG_{sis} = -T \cdot dS_{univ}$$

(PyTctes)

1º.- En un proceso espontáneo:  $\Delta S_{univ} > 0 \Rightarrow \Delta G_{sis} < 0$ 

2º.- En un proceso en equilibrio:  $\Delta S_{univ} = 0 \Rightarrow \Delta G_{sis} = 0$ 

 $3^{\circ}$ .- En un proceso no espontáneo:  $\Delta S_{univ} < 0 \Rightarrow \Delta G_{sis} > 0$ 


G = H –TS Para T=cte  $\Delta$ G =  $\Delta$ H -  $\Delta$ (TS) =  $\Delta$ H - T $\Delta$ S El signo de  $\Delta$ G<sub>sis</sub> dependerá de  $\Delta$ H<sub>sis</sub>,  $\Delta$ S<sub>sis</sub> y la T

<b>TARLE 20.1</b>	Criteria for	Spontaneous C	hange: $\Delta G$ =	AH - TAS
IADLL 20.1	Citteria ioi .	politalieous C	mange. AU -	

Case	$\Delta H$	$\Delta S$	$\Delta G$	Result	Example
1	-	+	-	spontaneous at all temp	$2 N_2O(g) \longrightarrow 2 N_2(g) + O_2(g)$
2	_	_	$\left\{egin{array}{c} - \\ + \end{array}\right.$	spontaneous at low temp nonspontaneous at high temp	$H_2O(1) \longrightarrow H_2O(s)$
3	+	+	{+ -	nonspontaneous at low temp spontaneous at high temp	$2 \text{ NH}_3(g) \longrightarrow N_2(g)  +  3 \text{ H}_2(g)$
4	+	_	+	nonspontaneous at all temp	$3 O_2(g) \longrightarrow 2 O_3(g)$

Ejemplo: Consideremos que las variaciones de entalpía y entropía para la vaporización del agua a presión atmosférica permanecen constantes a 9.71 Kcal/mol y 26cal/mol·K. Calcular la temperatura de ebullición.

 $H_2O(I) \Leftrightarrow H_2O(g)$ 



Temperature, K

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S = 9710 - 26 \cdot T$$

$$T altas \Rightarrow espontáneo$$

$$T bajas \Rightarrow no espontáneo$$

Equilibrio: 
$$\Delta$$
**G** = **0**  
9710 = 26·T  $\Rightarrow$  T = 9710/26 = 373 K

La variación de energía libre en un proceso nos da el trabajo útil que podemos extraer de él. A p y T constantes:

$$dG = dH - TdS$$
 
$$dG = dU + pdV - TdS$$
 
$$dG = dQ + dW + pdV - TdS$$
 Si el proceso es reversible entonces 
$$\begin{cases} dQ = TdS \\ dW = -pdV + dW_{util} \end{cases}$$
 
$$dG = dW_{util}$$

El trabajo útil es todo el trabajo distinto del de expansión: por ejemplo el trabajo eléctrico que puede obtenerse de una pila

Ejemplo: calcular la cantidad de glucosa que necesita consumir un pájaro de 30 g para volar hasta una rama situada a 10 m de altura. La variación de energía libre de oxidación de un mol de glucosa  $(C_6H_{12}O_6)$  es -2828 kJ a 298K.

$$W_{util} = m \cdot g \cdot h = 2,943 J$$

$$\Delta G = n \Delta G_m$$
  $m = 2,943 / (2828 \cdot 10^3) = 1,04 \cdot 10^{-6} \text{ moles}$   $m = n \cdot M_r = 1,9 \cdot 10^{-4} \text{ g}$ 

Energía libre molar (por mol de sustancia)