# Atari 8 bit Accediendo más allá de los 8 bits

BitaBit S01E04 bitabit.catrinlabs.cl

# Objetivos

- Acceder a más de 256 bytes de memoria en un loop
- Usar variables en memoria
- Ver un programa assembler como bloques

# En el episodio anterior...



```
org $2000
start
     ldx #0
loop
       lda 53770
       sta 40000,x
       inx
       cpx #240
       bne loop
       jmp start
```


#### Usando el índice X hasta el máximo

X es un registro de 8 bit (0-255)

```
ldx #0
lda #35
loop sta 40000,x
inx
bne loop
```

```
posición |
            valor
   39999
   40000
            35
   40001
            35
   40002
            35
            35
   40253
            35
   40254
            35
   40255
            35
   40256
```

# Prueba de loop sobre X completo



### Acceso a la memoria hasta ahora

lda 40000 sta 40000 Acceso directo

lda 40000,x sta 40000,x Acceso indexado

# Una forma inocente de superar el límite

```
ldx #0
       lda #35
      sta 40000,x
loop1
       inx
       bne loop1
loop2
       sta 40256,x
       inx
       bne loop2
```

# Resulta pero no es lo ideal



### Necesitamos que la dirección sea variable

```
ldx #0
       lda #35
loop1
       sta 40000,x
       inx
       bne loop1
loop2
       sta 40256, x
       inx
       bne loop2
```

Necesitamos una variable que apunte a una

dirección de memoria

# Necesitamos un puntero!

sta (PTR),x

## El 6502 lo permite pero sólo con el índice Y

sta (PTR),y

#### Direccionamiento indirecto

- Se usa una variable de 16 bit en memoria
- Sólo se puede almacenar en los primeros 256 bytes (página cero)
- 256 bytes de RAM => 1 página

```
ldy #0
lda #35
sta (202),y
```

```
64 + 256 * 156 = 40000
```

### Nueva versión usando punteros


```
posición | valor
      lda #64
      sta 202
                                        202
      lda #156
                                        203 | 156
      sta 203
                                        204 ??
      ldy #0
      lda #35
loop1 sta (202),y ; 64 + 256 * 156 = 40000
      iny
      bne loop1
      inc 203 ; addr 203 => 157
loop2 sta (202),y ; 64 + 256 * 157 = 40256
      iny
      bne loop2
```

#### Versión más flexible

```
posición | valor
       lda #<40000
       sta 202
                                        202
                                              64
       lda #>40000
                                        203
                                            156
       sta 203
                                        204 ??
       ldy #0
       lda #35
loop
       sta (202),y ; 64 + 256 * 156 = 40000
       iny
       bne loop
                    ; addr 203 => 157
       inc 203
       ldx 203
                   ; página final
       cpx #158
       bne loop
```

# Ahora podemos cubrir la pantalla completa

- 40 columnas \* 24 filas = 960 caracteres
- Dirección final 40960 => Página 160



#### Versión más decente

```
ini = 40000
ptr = 202
char_c = 35
```

```
lda #<ini
       sta ptr
       lda #>ini
       sta ptr+1
       ldy #0
       lda #char_c
loop
       sta (ptr),y
       iny
       bne loop
       inc ptr+1
       ldx ptr+1
       cpx #160
       bne loop
```

# Visto como bloques

#### **Declaraciones**

```
ini = 40000
ptr = 202
char_c = 35
```

#### Inicialización

```
lda #<ini
sta ptr
lda #>ini
sta ptr+1

ldy #0
lda #char_c
```

#### Loop

```
loop sta (ptr),y
    iny
    bne loop

inc ptr+1
    ldx ptr+1
    cpx #160
    bne loop
```

# La parte fea a mejorar

```
inc ptr+1
ldx ptr+1
cpx #160
```

# ¡Gracias!

Siguiente Episodio: Usar direcciones y largos variables