Лекция 12. Требования к КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ (СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ)

Соответствие стандартам - это только одно из многих требований, предъявляемых к современных сетей. В этом разделе мы остановимся на некоторых других, не менее важных.

Самое общее пожелание, которое можно выразить в отношении работы сети - это выполнение сетью того набора услуг, для предоставления которых она предназначена: например, предоставление доступа к файловым архивам или страниц публичных Web-Caйтов Internet, обмен электронной почтой в пределах предприятия или в глобальных масштабах, интерактивный обмен голосовыми сообщениями Ір-телефонии и т.п.

Все остальные требования - производительность, надежность, совместимость, управляемость, защищенность, расширяемость и масштабируемость - связаны с качеством выполнения этой основной задачи. И хотя все вышеперечисленные требования достаточно важные, частое понятие "качество обслуживания" (Quality of Service, Qos) компьютерной сети трактуется более узко: в него включаются только две важнейшие характеристики сети - производительность и надежность.

производительность

Потенциально высокая производительность - это одно из основных преимуществ распределенных систем, к которым относятся компьютерные сети. Это свойство обеспечивается принципиальной, но, к сожалению, не всегда практично реализованной возможностью распределения работ между несколькими компьютерами сети.

Основные характеристики производительности сети:

- время реакции;
- скорость передачи трафика;
- пропускная способность;
- задержка передачи и вариация задержки передачи.

Время реакции сети является интегральной характеристикой производительности сети с точки зрения пользователя. Именно эту характеристику подразумевает пользователь, когда говорит: "Сегодня сеть работает медленно".

В общем случае время реакции определяется как интервал между возникновением запроса пользователя к какой-либо сетевой службы и получением ответа на него.

Очевидно, что значение этого показателя зависит от типа службы, в которой обращается пользователь, от того, пользователь и к какому серверу обращается, а также от текущего состояния элементов сети - загруженности сегментов, коммутаторов и маршрутизаторов, через которые проходит запрос, загруженности сервера и т.п.

Поэтому имеет смысл использовать также и средневзвешенную оценку времени реакции сети, усредняя этот показатель по пользователям, серверах и времени дня (от которого в значительной степени зависит загрузки сети).

Время реакции сети обычно складывается из нескольких составляющих. В общем случае в него входит:

- время подготовки запросов на клиентском компьютере
- время передачи запросов между клиентом и сервером через сегменты сети и промежуточное коммуникационное оборудование;
 - время обработки запросов на сервере
- время передачи ответов от сервера клиенту и время обработки получаемых от сервера ответов на клиентском компьютере.

Очевидно, что разложение времени реакции на составляющие пользователя не интересует - ему важен конечный результат. Однако для сетевого специалиста очень важно выделить из общего времени реакции составляющие, соответствующие этапов собственно сетевой обработки данных, - передачу данных от клиента к серверу через сегменты сети и коммуникационное оборудование.

Знание сетевых составляющих времени реакции позволяет оценить производительность отдельных элементов сети, выявить узкие места и при необходимости выполнить модернизацию сети для повышения ее общей производительности.

Производительность сети может характеризоваться также скоростью передачи трафика.

Скорость передачи трафика может быть мгновенной, максимальной и средней.

- средняя скорость вычисляется путем деления общего объема
 передаваемых данных во время их передачи, причем выбирается достаточно длительный
 промежуток времени час, день или неделю;
- мгновенная скорость отличается от средней тем, что для усреднения выбирается очень маленький промежуток времени например, 10 мс или 1 с;
- максимальная скорость это максимальная скорость, зафиксированная в течение периода наблюдения.

Чаще всего при проектировании, настройке и оптимизации сети используются такие показатели, как средняя и максимальная скорость. Средняя скорость, с которой обрабатывает трафик отдельный элемент или сеть в целом, позволяет оценить работу сети в течение длительного времени, в течение которого в силу закона больших чисел пики и спады интенсивности трафика компенсируют друг друга. Максимальная скорость позволяет оценить, как сеть будет справляться с пиковыми нагрузками, характерными для особых периодов работы, например в утренние часы, когда сотрудники предприятия почти одновременно регистрируются в сети и обращаются к разделяемым файлам и базам данных. Обычно при определении скоростных характеристик некоторого сегмента или устройства в переданных данных не выделяется трафик какого-то определенного пользователя, приложения или компьютера - подсчитывается общий объем передаваемой информации. Однако, для более точной оценки качества обслуживания такая детализация желательна, и в последнее время системы управления сетями все чаще позволяют ее выполнять.

Пропускная способность - максимально возможная скорость обработки трафика, определенная стандартом технологии, на которой построена сеть. пропускная способность отражает максимально возможный объем данных, передаваемых по сетям или ее частью в единицу времени.

Пропускная способность уже не является, подобно времени реакции или скорости прохождения данных по сети, пользовательской характеристикой, потому что она говорит о скорость выполнения внутренних операций сети - передачи пакетов данных между узлами сети через различные коммуникационные устройства. Зато она непосредственно характеризует качество выполнения основной функции сети - транспортировка сообщений - и поэтому чаще используется при анализе производительности сети, почему время реакции или скорость.

Пропускная способность измеряется или в битах в секунду, или в пакетах в секунду.

Пропускная способность сети зависит как от характеристик физического среды передачи (медный кабель, оптическое волокно, витая пара), так и от принятого способа передачи данных (технология Ethernet, Fastethernet, ATM). Пропускная способность часто используется в качестве характеристики не столько сети, сколько собственно технологии, на которой построена сеть. важность этой характеристики для сетевой технологии показывает, в частности, и то, что ее значение иногда становится частью названия, например, 10 Мбит / с Ethernet, 100 Мбит / с Fastethernet.

В отличие от времени реакции или скорости передачи трафика пропускная способность не зависит от загруженности сети и имеет постоянное значение, обусловленное используемыми в сети технологиям.

На разных участках гетерогенной сети, где используется несколько различных технологий, пропускная способность может быть различной. Для анализа и настройки сети очень полезно знать данные о пропускной способности отдельных ее элементов. Важно отметить, что через последовательный характер передачи данных различными элементами сети общая пропускная способность любого составного пути в сети будет равна минимальной из пропускных способностей составляющих элементов маршрута. Для повышения пропускной способности составленного пути необходимо в первую очередь обратить внимание на самые медленные элементы. Иногда полезно оперировать общей пропускной способностью сети, которая определяется как среднее количество информации, передаваемой между всеми узлами сети за единицу времени. этот показатель характеризует качество сети в целом, дифференцируя его по отдельным сегментам или устройствах.

Задержка передачи определяется как задержка между моментом вступления данных на вход какого-либо сетевого устройства или части сети и моментом появления их на выходе этого устройства.

Этот параметр производительности по содержанию близок вовремя реакции сети, но отличается тем, что всегда характеризует только сетевые этапы обработки данных, без задержек обработки конечными узлами сети.

Обычное качество сети характеризуют величинами максимальной задержки передачи и вариацией задержки. Не все типы трафика чувствительны к задержкам передачи, в всяком случае, до тем величинам задержек, характерных для компьютерных сетей,

- конечно задержки не превышают сотен миллисекунд, реже - нескольких секунд. Такого порядка задержки пакетов, порождаемых файловой службой, службой электронной почты или службой печати, мало влияют на качество этих служб с точки зрения пользователя сети. С другой стороны, такие же задержки пакетов, переносят голосовые или видеоданные, могут приводить к значительному снижению качества предоставляемой пользователю информации - эффект "эха", невозможности разобрать некоторые слова, вибрации изображения и т.п.

Все указанные характеристики производительности сети достаточно независимы. В то время как пропускной способности сети является постоянной величиной, скорость передачи трафика может варьироваться в зависимости от загрузки сети, не превышая, конечно, границы, устанавливаемой пропускной способностью. Так в односегментной сети 10 Мбит / с Ethernet компьютеры могут обмениваться данными со скоростями 2 Мбит / с и 4 Мбит / с, но никогда - 12 Мбит / с.

Пропускная способность и задержки передачи также являются независимыми параметрами, так что сеть может иметь, например, высокой пропускной способностью, но вносить значительные задержки при передаче каждого пакета. Пример такой ситуации дает канал связи, образованный геостационарным спутником. Пропускная способность этого канала может быть достаточно высокой, например 2 Мбит / с, в то время как задержка передачи всегда составляет не менее 0,24 с, что определяется скоростью распространения электрического сигнала (около 300000 км / с) и длиной канала (72000 км).