# OS lab1 报告

# PB21051012 刘祥辉

## 实验原理

"QEMU"可以模拟不同的CPU体系结构、操作系统和硬件平台,使得用户可以在同一台计算机上运行不同的操作系统和应用程。 Multiboot 是一种用于在单个计算机上引导多个操作系统的规范。这种规范定义了操作系统启动信息的格式、传递方式以及如何在内存中布局多个操作系统。

VGA显存输出的起始地址为 0xB8000,每个字符需要两个字节,一个用于存放字符的ASCII码,另一个用于存放该字节的属性。

端口输出的地址为0x3F8, QEMU中,即使 MyOS 不对 uart 进行初始化,也可以正确输出。

# 编译运行

#### Makefile文件中:

- ASM\_FLAGS= -m32 --pipe -wall -fasm -g -01 -fno-stack-protector 是GNU Make 编译器的 参数设置
- [gcc -c \${ASM\_FLAGS} multibootHeader.S -o multibootHeader.o 是使用 GCC 编译器编译 汇编语言文件的命令
- -c 选项指定只编译、汇编,不链接;-o multibootHeader.o 指定输出文件的文件名为 "multibootHeader.o"
  - Id -n -T multibootHeader.ld multibootHeader.o -o multibootHeader.bin 使用 GNU 链接器将目标文件链接成可执行文件
  - rm -rf ./multibootHeader.bin ./multibootHeader.o 用于删除当前目录下的 "multibootHeader.bin" 和"multibootHeader.o" 文件。

### multibootHeader.ld文件中:

- OUTPUT\_FORMAT("elf32-i386", "elf32-i386", "elf32-i386"): 指定输出格式为ELF 32位x86架构。
- OUTPUT\_ARCH(i386): 指定输出架构为i386。
- ENTRY(start): 指定程序入口地址为标号"start"的地址。
- SECTIONS: 定义输出文件中各个节的位置和属性。
- . = 1M;:设置当前位置为1M。
- .text: 定义一个节名为".text"的节。
- \*(.multiboot\_header):将所有标记为".multiboot\_header"的输入节拷贝到输出文件中的".text"节中。
- . = ALIGN(8);:设置当前位置按8字节对齐。
- \*(.text):将所有标记为".text"的输入节拷贝到输出文件中的".text"节中。

#### 源代码解释

```
/* 声明入口点 */
.globl start

/* 定义Multiboot header */
.magic_ITEM_NAME: /* Multiboot magic number */
.long 0x1BADB002
```

```
.flags_ITEM_NAME: /* Multiboot flags */
   .long 0x0
.checksum_ITEM_NAME: /* Checksum (magic + flags + checksum must equal 0) */
   .long -(0x1BADB002 + 0x0)
/* .text 段, 存放代码 */
.section .text
.code32
start:
   /* VGA 输出 "PB21051012" */
   mov1 $0x2F422F50, 0xB8000
   mov1 $0x2F312F32, 0xB8004
   mov1 $0x2F352F30, 0xB8008
   mov1 $0x2F302F31, 0xB800C
   mov1 $0x2F322F31, 0xB8010
   /* 串口输出 "LXH" */
                    /* 把串口地址 0x3F8 装入 DX 寄存器 */
   mo∨w $0x3F8, %dx
                     /* 把 'L' 存入 AL 寄存器 */
   movb $0x4C, %al
                     /* 输出 AL 寄存器的值到 DX 寄存器指定的串口端口 */
   outb %al, %dx
   movb $0x58, %al
                     /* 把 'X' 存入 AL 寄存器 */
   outb %al, %dx
                     /* 输出 AL 寄存器的值到 DX 寄存器指定的串口端口 */
   movb $0x48, %al
                    /* 把 'H' 存入 AL 寄存器 */
                     /* 输出 AL 寄存器的值到 DX 寄存器指定的串口端口 */
   outb %al, %dx
   /* 停机 */
   h1t
/* 声明代码结束点 */
end:
```

- .globl start: 定义了一个名为 start 的全局标签,表示这是程序的入口点。
- (.magic\_ITEM\_NAME 、 (.flags\_ITEM\_NAME 和 .checksum\_ITEM\_NAME : 这些是Multiboot header 的三个字段,用于指示引导程序使用的操作系统类型和加载地址等信息。
- .section .text: 指定下面的代码将存储在程序的代码段( .text ) 中。
- mov1 \$0x2F422F50, 0xB8000: 将16进制数0x2F422F50存储到地址0xB8000中,该地址是显存中第一个字符的位置。这里使用了MOV指令将数据从寄存器传输到内存。
- movw \$0x3F8, %dx: 将串口端口地址0x3F8传输到DX寄存器中,用于输出后面的信息到串口。
- movb \$0x4c, %a1: 将字符'L'存储到AL寄存器中。
- outb %a1, %dx: 将AL寄存器的值输出到DX寄存器指定的串口端口。
- h1t: 让CPU暂停执行,直到有中断或者复位信号发生为止。这里的作用是让引导程序停止执行,等待操作系统的启动。
- end:表示代码结束。

该段代码在启动地址空间引导程序中位于Bootloader区域

#### 显示效果

生成.bin 文件



• 使用 qemu-system-i386 -kernel multibootHeader.bin -serial stdio来进行运行

