OS lab 5


PB21051012 刘祥辉

思考题

• 在上下文切换的现场维护中,pushf和popf对应,pusha和popa对应,call和ret对应,但是为什么 CTS SW 函数

中只有ret而没有call呢

call 指令用于调用函数或跳转到一个子程序(函数)的代码段,并在子程序执行完毕后返回到调用它的地方。 ret 指令用于将控制权从被调用函数返回到调用函数,CTS_SW函数是被调用函数,在task.c文件中有代码行 CTX_SW(prevTSK_StackPtr,nextTSK_StackPtr); 查看汇编代码有:



故与ret配对的call在tack.c中。

• 谈一谈你对 stack_init 函数的理解。

stack_init初始化栈,在CTS_S函数中确保任务在启动时能够正确地加载寄存器和堆栈指针,并开始执行指定的函数。

- 1. *(*stk)-- = (unsigned long) 0x08; : 将 0x08 存储到堆栈帧中,作为高地址部分。这通常用于存储 cs 寄存器的值,它指示代码段的选择子。
- 2. *(*stk)-- = (unsigned long) task;:将 task 函数的地址存储到堆栈帧中,作为 EIP 寄存器的值。EIP 寄存器存储着指令指针,即下一条将要执行的指令的地址。
- 3. *(*stk)-- = (unsigned long) 0x0202;: 将 0x0202 存储到堆栈帧中,作为 FLAG 寄存器的值。FLAG 寄存器中的标志位用于控制和影响程序的运行状态,例如进位标志、零标志、符号标志等。

其他寄存器存入的值可能是为了方便调试。

• myTCB结构体定义中的stack[STACK SIZE]的作用是什么? BspContextBase[STACK SIZE]的作用又是什么?

myTCB中的stack[STACK_SIZE]是为了初始化寄存器,在上下文切换中能够正确返回到相应的函数中BspContexBase[STACK_SIZE]是存储被切换处的任务的堆栈指针,以供下次切换回来恢复寄存器值。

• prevTSK_StackPtr是一级指针还是二级指针? 为什么?

二级指针,BspContext是指向unsigned long数据类型的指针,prevTSK_StackPtr是指向BspContext的指针,所以是二级指针。

运行结果

