# SIC XE Assembler

# 系統程式書面報告

資訊二丙 座號:82 學號:D0588813 姓名:曾玉鳳

資訊二丙 座號:54 學號:D0542900 姓名:董育汝

資訊二丙 座號:18 學號:D0511203 姓名:陳品樺

資訊二丙 座號:21 學號:D0511305 姓名:范瑋軒

# Assembler 開發語言及平台: 使用 Python

## 處理步驟:

- Step1: 輸入檔案名稱,將檔案一行一行讀入,如果中間讀到 tab,則將 Tab error 寫入 Lisfile 檔並停止程式,其他則透過位置將字串分割出標籤、opcode、operand, 並使用 Python .strip()將空格清除,最後儲存至 list 中。
- Step2: 區分出虛擬指令。我們使用 if-else 來分別出 START、RESB、RESW、BYTE、WORD、END、ORG 做額外處理,並計算位址加入最前方欄位,及判斷有無+、X 的符號,如遇 END 就結束 Step2。
  - ①遇到「.」註解行、「BASE」即省略。
  - ②遇到「START」設定起始位置,計算 Location 時以 10 進位運算,算完再轉至 16 進位。
  - ③遇到「ORG」·若其後面有接標籤·則位置直接將位址跳至標籤位置·並儲存原本位置·若其後沒標籤·則跳回原本 PC 位址·若上述都不符合則顯示 ORG 指令錯誤。
  - ④遇到 label,則另外存至 sym={} (dictionary)。
  - ⑤遇到「WORD」轉為 16 進位,直接計算 WORD 及 BYTE 的 object code, 並計算下一個指令位址(+3)。
  - ⑥遇到「BYTE」中的字元'C',則將其轉換成 16 進位 ASCII 碼,並將下一位址增加其字元長度。而 16 進位數字'X',則將其數字直接存入,如不滿 1byte 則補空格。
  - ⑦遇到「RESB」、「RESW」,增加空欄位到最後一行,並計算下一個指令位址加入欄位中。
  - ⑧遇+格式指令,計算下一個指令位址加入欄位中(+4)。
  - ⑨遇到有X的 opcode,則切割至','前之 opcode,並放入該位址第一位加8,轉成16進位,放入該位址後3位。
  - ⑩剩餘指令依 op dictionary 內的指令長度計算下一個指令位址加入欄位中。
  - ⑪若上述都不符合,則顯示 WRONG OPCODE!
- Step3: 計算其餘的 object code 加入欄位,如遇 END 就結束 Step3。
  - ①忽略 ORG、BASE、註解。
  - ②遇到「BASE」將 B 設為此標籤位址。
  - ③遇到+格式指令·若為「索引模式,X」·將切割至','前之 opcode 指令+3 第三位設為 9 加上位址·若為「立即模式#」·且為#數字·將指令+1 第三位設為 1 加上位址·若為#標籤·則需另編寫 M 卡片·將位址+1 加到 M 陣列裡·若不為上述·則將指令+1 第三位設為 1 加上位址。
  - ④遇到索引模式,X·則切割至','前之 opcode·將指令+3 第三位設為 9 加上位址。

⑤若指令在 op={}(dictionary)裡。遇到「立即模式#」,判斷為#數字,將指令+1 加上位址,若為#標籤,判斷範圍適於減 PC,則將指令+1 第三位設為 2 加上(位址-PC),判斷範圍適於減 B,則將指令+1 第三位設為 4 加上(位址-B),非上述 print 錯誤訊息。遇到「間接模式@」,判斷範圍適於減 PC,則將指令+2 第三位設為 2 加上(位址-PC),判斷範圍適於減 B,則將指令+2 第三位設為 4 加上(位址-B),非上述 print 錯誤訊息。

⑥若為 format 2·將切割至','前之 opcode 加上暫存器編號·非上述 print 錯誤訊息。

⑦非為上述則為一般·將指令+3 第三位設為 2 加上(位址-PC)·判斷範圍適於 B·則將指令+3 第三位設為 4 加上(位址-B)·非上述 print 錯誤訊息。

Step4: 將內容依格式讀出寫成 LISTJFILE.txt 檔並輸出。

Step5: 將內容讀出寫成 OBJFILE.txt 檔並輸出。

- ①輸出 H 卡片。
- ②將上面編好的 object code 依序寫入 T 卡片,若長度不滿 30,則繼續。
- ③寫入若超過或下行 object code 為空,則換一張 T 卡片繼續編寫

如果遇到「.」、空字串(第一行),表示是註解、RESB、RESW,省略不寫入。

④如果遇到 END,則先將前一行 T 卡片未完成字串輸出,從 M 陣列裡輸出 M 卡片並加上修改位置 05,再輸出 E 卡片。

# 輸入格式:

不可使用 tab

英文大、小寫皆可輸入

Label、指令及 operand 起始位置有固定要求(1-9,10-17,18-)

不一定要有 label

註解可新的一整行,不可放於後面

# 可處理的 addressing modes 和 assembler directives:

addressing modes: Direct addressing Indirect addressing

Extend format \ Immediate addressing \

Index addressing . Relative addressing

assembler directives: START  $\cdot$  END  $\cdot$  WORD  $\cdot$  BYTE  $\cdot$  RESW  $\cdot$  RESB  $\cdot$ 

BASE · ORG

# **Function:**

hex(): 十進制轉 16 進制 ord(): 將字元轉為 ASCII

append (): 將東西新增在列表後方

insert():將指定對象插入列表的指定位置

zfill(): 將字串前方補 0, 使之達指定字串長度

upper():將小寫轉大寫

split():通過指定分隔符對字串進行切割

strip(): 去除字頭字尾指令字元(默認為空白鍵)

math.ceil(): 取整數,無條件進位

## data structures:

```
xe list 結構:很多個 list, 每個 list 包含多個小 list
[[[10 進位, 16 進位], label, opcode, operand, object code],[.....], .......]
    Ex. [[[8192, '2000'], 'HW1SIC', 'START', '2000', ''],
         [[8192, '2000'], 'FIRST', 'LDA', 'AA', '00203C'],
         [[8195, '2003'], '', 'ADD,X', 'BB', '18A03F'],
         [[8198, '2006'], '', 'STA,X', 'CC', '0CA042'],.....]
sym 結構:{ 'label 名稱':' location',......}
    Ex. {'AA': '203C',
         'BB': '203F',
         'CC': '2042',
         'DD': '2045',
         'EE': '2048',
              ....
op 結構:{ '指令名稱':[ 'opcode' ,' ']}
    Ex. op={'ADD':['18',3],'ADDF':['58',3],'ADDR':['90',2],'AND':['40',3],.......}
req 結構:{ '暫存器': '暫存器編號'}
    Ex.reg={'A':'0','X':'1','L':'2','B':'3','S':'4','T':'5','F':'6'}
```

## 輸出結果:

#### **OBJFILE:**

# LISFILE:

/////////////////////////////////////	事本				-	×
檔案(F) 編輯(E) 格3						
2000 2000 6D0007 2003 010002 2006 9040 2008 0F400A 200B 1D0003 200E 0F401B 2011 210002 2014 0F401E	HW1XE FIRST	START LDS LDA BASE ADDR STA SUB STA MUL STA	2000 #7 #2 IF S,A CC #3 EE #2 FF			^
2017 03401B 201A 250002 201D 0F4021 2020 210003 2023 0D4024 2026 02400A 2029 0F4027 202C 03401E 202F 2B4024 2032 374000 2035		LDA DIV STA MUL STA LDA STA LDA COMP JGT RESB	EE #2 GG #3 #HH @CC II FF HH IF 4096			
3035 03201E 3038 25103050 303C 83201D	İF	LDA +DIV STF	GG #EE II			
303F 304E 123 303F	CC EOF	RESW BYTE ORG RESB ORG	5 X'123' CC 1			
3050 3053 3056 3059 305C 3062	EE FF GG HH II	RESW RESW RESW RESW RESW END	1 1 1 2 FIRST			

# 錯誤訊息範例:

# Tab Error:

-測試程式碼:

上し 川川 ・					
HW1XE	START	2000			
FIRST	LDS	#7			
	LDA	#2			
	BASE	IF			
	ADDR	S,A			
	STA	CC	•		
	SUB	#3	IF	LDA	GG
	STA	EE		+DIA	#EE
	MUL	#2		STF	II
	STA	FF			
	1		( <b>≥</b> 6)		
7	AAA	4096	CC	RESW	5
	LDA	EE	EOF	BYTE	X'123'
	DIV	#2		ORG	CC
	STA	GG		RESB	1
	MUL	#3		ORG	
	STA	#HH	EE	RESW	1
	LDA	@CC	FF	RESW	1
	STA	II	GG	RESW	1
	LDA	FF	нн	RESW	1
	COMP	HH	II	RESW	2
				END	FIRST
	JGT	IF			
	RESB	4096			

## -測試結果: \*lab Error ! An exception has occurred, use %tb to see the full traceback. SystemExit: Tab Error ! ${\tt C:\Users\setminus User\Anaconda3\setminus lib\setminus site-packages\setminus IPython\setminus core\setminus interactive shell.py: 2918:\ User\Warning:\ To\ exit:\ user\Anaconda3\setminus lib\setminus site-packages\setminus IPython\setminus core\setminus interactive shell.py: 2918:\ User\Warning:\ To\ exit:\ user\Anaconda3\setminus lib\setminus site-packages\setminus IPython\setminus core\setminus interactive shell.py: 2918:\ User\Warning:\ To\ exit:\ user\Anaconda3\setminus lib\setminus site-packages\setminus IPython\setminus core\setminus interactive shell.py: 2918:\ User\Warning:\ To\ exit:\ user\Anaconda3\setminus lib\setminus site-packages\setminus IPython\setminus core\setminus interactive shell.py: 2918:\ User\Warning:\ To\ exit:\ user\Anaconda3\setminus lib\setminus site-packages\setminus IPython\setminus core\setminus interactive shell.py: 2918:\ User\Warning:\ To\ exit:\ user\Anaconda3\setminus lib\setminus site-packages\setminus IPython\setminus core\setminus interactive shell.py: 2918:\ User\Warning:\ To\ exit:\ user\Anaconda3\setminus lib\setminus site-packages\setminus IPython\setminus core\setminus interactive shell.py: 2918:\ User\Warning:\ User\Warn$ 'exit', 'quit', or Ctrl-D. warn("To exit: use 'exit', 'quit', or Ctrl-D.", stacklevel=1)

## Wrong Opcode:

```
-測試結果:
```

\*\*\*\*Wrong OPCODE !

An exception has occurred, use %tb to see the full traceback.

SystemExit: Wrong OPCODE!

 ${\tt C:\Users\setminus User\Anaconda3\setminus lib\setminus site-packages\setminus IPython\setminus core\setminus interactive shell.py: 2918: \ User\Warning: \ To \ exit: \ use \ 'exit', \ and \ 'exit', \$ 'quit', or Ctrl-D.
warn("To exit: use 'exit', 'quit', or Ctrl-D.", stacklevel=1)

#### Relative error:

## -測試程式碼:

```
HW1XE
                START
                          2000
     FIRST
                LDS
                LDA
                           #2
     DD
                STA
                          #1
                BASE
                          DD
                          4096
                RESB
                RESW
                RESB
                           4096
9
10
11
12
13
                ADDR
                          S,A
                STA
                          CC
#3
                SUB
                STA
                          EE
                          #2
14
                STA
                          FF
15
16
17
18
                T.DA
                          EE
                DIV
                          #2
                STA
                          GG
19
20
21
22
23
24
25
                MUL
                STA
                           #HH
                LDA
                          @CC
                STA
                          II
                LDA
                          FF
                COMP
                          НН
                JGT
26
27
28
29
30
                RESB
                          4096
     IF
                LDA
                          GG
               +DIV
                          #EE
               STF
                          II
32
33
34
35
     CC
                RESW
                          X'123'
     EOF
                BYTE
                ORG
                          CC
                RESB
                          1
36
                ORG
37
                RESW
                          1
38
                RESW
                          1
39 GG
40 HH
                RESW
                          1
                RESW
                          1
41
                RESW
     II
                END
                          FIRST
```

#### -測試結果:

```
****Relative Error!
```

An exception has occurred, use %tb to see the full traceback.

```
SystemExit: Relative Error !
```

```
C:\Users\User\Anaconda3\lib\site-packages\IPython\core\interactiveshell.py:2918:
UserWarning: To exit: use 'exit', 'quit', or Ctrl-D. warn("To exit: use 'exit', 'quit', or Ctrl-D.", stacklevel=1)
```