Dreidimensionale Darstellung und Simulation von Planetenbewegungen anhand der Keplerschen Gesetze

Benutzerhandbuch

Software-Engineering-Projekt

Sommersemester 2012 Fachhochschule Südwestfalen, Iserlohn

> Fabian Deitelhoff Fabian.Deitelhoff@stud.fh-swf.de Matrikelnummer 1002 4318

Christof Geisler Christof.Geisler@stud.fh-swf.de Matrikelnummer 1002 2009

Inhaltsverzeichnis

Αb	kürz	ungs- und Fremdwörterverzeichnis		iii				
Abbildungsverzeichnis								
1	Einle	eitung		1				
2	Schi 2.1	nellreferenz Tastenkürzel		. 3				
3	Him	melskörper		4				
	3.1 3.2 3.3	Anlegen		. 5				
4	Soni	nensysteme		6				
	4.1 4.2 4.3	Anlegen		. 8				
5	Sim	ulation		9				
	5.1 5.2 5.3 5.4	Starten		. 10 . 10 . 11 . 11				
6	Ste	erung der Perspektive		12				
	6.1 6.2 6.3	DrehenVerschiebenZoomen		. 12				
7		allation und Inbetriebnahme		13				
	7.1	Linux						
	7.2	Windows		. 17 . 18				
l it	erati	ırverzeichnis		21				

Abkürzungs- & Fremdwörterverzeichnis

Abszisse Die waagerechte Achse im kartesischen Koordinatensystem.

Applikate Die dritte Achse (entspricht der z-Achse) im räumlichen kartesis-

chen Koordinatensystem.

DSN Data Source Name; Name einer Datenquelle

freeglut Open Source Version von GLUT.

GLUT Bibliothek und Sammlung von OpenGL-Programmen.

GNU Projekt zur Entwicklung eines freien Betriebssystems ("GNU's

Not Unix").

MinGW Minimalist GNU for Windows.

ODBC Open Database Connecytivity. Standardisierte Datenbankschnittstelle,

die SQL als Datenbanksprache verwendet.

Ordinate Die senkrechte Achse im kartesischen Koordinatensystem.

Abbildungsverzeichnis

1	Ellipse mit allen nötigen Angaben zur Beschreibung einer Umlaufbahn	2
2	Übersicht über alle vorhandenen Himmelskröper	4
3	Fenster zum Anlegen beziehungsweise Editieren eines Himmelskörpers	5
4	Übersicht über alle vorhandenen Sonnensysteme	6
5	Eingabefenster zum Anlegen eines neuen Sonnensystems	7
6	Hauptfenster der Anwendung	9
7	Fenster, welches die Kollision zweier Himmelskörper anzeigt	10
8	Fenster von pgAdmin zur Herstellung der Datenbankverbindung	15
9	Anlegen einer Datenbank mit pgAdmin	16
10	Den pgAdmin Stack Builder zur Installation der Treiber verwenden	17
11	Den zu installierenden Treiber auswählen.	18
12	Auswahl des Treibers für PostgreSQL	19
13	Konfiguration der ODBC-Verbindung.	19

1 Einleitung

Das vorliegende Benutzerhandbuch beschreibt die Bedienung der Software SolarSystem-Simulation, welche im Rahmen des Software-Engineering-Projektes im Sommersemester 2012 an der Fachhochschule Südwestfalen im Studiengang Angewandte Informatik des Fachbereiches Informatik und Naturwissenschaften entwickelt wurde.

Die Schnellreferenz ab Seite 2 beinhaltet bereits die meisten Informationen, um die Software bedienen zu können. Eine detaillierte Beschreibung der Bedienungsmöglichkeiten erfolgt dann im weiteren Verlauf der Anleitung.

Die Software ist plattformübergreifend für die Betriebssysteme Linux und Windows entwickelt worden und ist unter der GPL, Version 3 lizenziert. [1] [2]

Eine ausführliche Installationsanleitung für die Software inklusive Entwicklungsumgebung und Datenbankanwendung befindet sich in Kapitel 7.

Das Programm ist gut als Beispiel zur Umsetzung verschiedener Inhalte geeignet. Bei der Implementierung wurden viele Techniken verwendet, welche im Rahmen des Studiums Angewandte Informatik gelehrt wurden. Neben der Technik des Software Engineerings sind dies insbesondere:

- Umsetzung eines mathematischen Modells.
- Anwendung des Model-View-Controller-Konzeptes.
- Anwendung von OpenGL.
- Programmierung in C++ inklusive Dokumentation mit Doxygen.

Iserlohn, im Mai 2012

2 Schnellreferenz

Die gestartete Anwendung ist für die Bedienung mit einem Zeigegerät (Maus oder Touchpad) ausgelegt. Zusätzlich lässt sich die komplette Anwendung auch über die Tastatur steuern. Diese Steuerung kann entweder ebenso über die Menüs geschehen oder es werden die zusätzlich definierten Schnelltasten verwendet.

Die Menüs, Eingabefelder, Tabellen etc. können statt mit der Maus auch mit der Tastenkombination ALT + <unterstrichener Buchstabe> angewählt werden.

Folgende Abbildung zeigt eine beschriftete Ellipse. Für die Definition einer Umlaufbahn eines Planeten werden Angaben benötigt, welche der Abbildung entnommen werden können.




Abbildung 1: Ellipse mit allen nötigen Angaben zur Beschreibung einer Umlaufbahn.

a : große Halbachse (Semimajor axis) b : kleine Halbachse (Semiminor axis)

e : lineare Exzentrizität F_1, F_2 : Brennpunkte der Ellipse M : Mittelpunkt der Ellipse

Der Mittelpunkt des Sonnensystems (Stern) befindet sich im Brennpunkt F_1 .

Die von der Anwendung geforderte Angabe der numerischen Exzentrizität ε beschreibt das Verhältnis von e zu a: $\varepsilon = \frac{e}{a}$ und kann für eine Umlaufbahn Werte zwischen 0 (einem Kreis entsprechend) und 0.7 annehmen.

Tabellen mit einer Übersicht über die implementierten Schnelltasten befinden sich auf der nächsten Seite.

2.1 Tastenkürzel

Steuerung der Perspektive

Tastenkombination	Auswirkung		
STRG + ALT + <pfeiltaste></pfeiltaste>	Drehen der Szene in Richtung der Pfeil-		
	taste		
STRG + ALT + <mausbewegung></mausbewegung>	Drehen der Szene in Richtung der		
	Mausbewegung		
STRG + SHIFT + <pfeiltaste></pfeiltaste>	Verschieben der Szene in Richtung der		
	Pfeiltaste		
STRG + SHIFT + <mausbewegung></mausbewegung>	Verschieben der Szene in Richtung der		
	Mausbewegung		
STRG + <bild ab="" auf="" bild=""></bild>	Zoomen der Perspektive		
STRG + <mausradbewegung></mausradbewegung>			

Alternativ zur Tastenkombination STRG + ALT kann auch die Kombination STRG + WINDOWS-TASTE verwendet werden.

Befehle aus dem Hauptmenü

Tastenkombination	Auswirkung		
STRG + X	Beendet das Programm		
STRG + S	Startet die angehaltene Simulation oder öffnet den Dia-		
	\log Solar System Overview		
STRG + P	Hält die laufende Simulation an		
STRG + O	Schaltet zwischen den Zuständen Umlaufbahnen		
	${\tt sichtbar} \ {\tt und} \ {\tt Umlaufbahnen} \ {\tt nicht} \ {\tt sichtbar} \ {\tt um}.$		
STRG + N	Koordinatenkreuz sichtbar / nicht sichtbar		
STRG + D	Kollisionserkennung einschalten / ausschalten		
STRG + R	Perspektive zurücksetzen		
STRG + ALT + S	G + ALT + S Den Dialog Solar System overview öffnen		
STRG + ALT + H	Den Dialog Heavenly Body overview öffnen		
F1	Öffnet dieses Manual als PDF-Datei		
STRG + A	Zeigt Informationen zu der Anwendung		

3 Himmelskörper

Über den Menüeintrag Heavenly Body \rightarrow Overview (alternativ: STRG+ALT+H) wird ein Fenster mit einer Liste der bereits angelegten Himmelskörper geöffnet.

Aus dieser Liste kann ein Planet zum Löschen oder zum Editieren ausgewählt werden. Ebenso ist von hier das Hinzufügen eines Planeten möglich. Abbildung 2 enthält einen Screenshot dieses Fensters.

× O	Heaven	ly Body overview		$\odot \odot \otimes$				
ID	: Name	: Diameter :	Color	Type ^				
19	12	1.000		Р				
37	2003 UB313 (Eris)	1.800		Р				
38	Ceres	900		Р				
40	erde	1.000		Р				
11	Erde	1.800		Р				
27	Jupiter	30.000		P				
26	Mars	900		P				
35	Mars2	1.000		Р				
12	Merkur	600		P				
Add Edit Delete								

Abbildung 2: Übersicht über alle vorhandenen Himmelskröper.

Das Fenster ist modal, Änderungen am Hauptfenster können erst wieder vorgenommen werden, wenn dieses Fenster geschlossen wurde.

Bei dieser Simulationssoftware sind die Werte für den Durchmesser ohne Einheit. Die Größe der Darstellung der Himmelskörper ist proportional zueinander. Dem Benutzer wird empfohlen die Werte für den Durchmesser experimentell zu ermitteln und entsprechend der Größenordnung der gewählten großen Halbachse (siehe Abbildung 1) anzupassen. Ein möglicher Wert für den Durchmesser ist bei einer großen Halbachse zwischen 5 und 50 zum Beispiel 2000.

3.1 Anlegen

Mit der Schaltfläche Add kann der aktuellen Liste ein Planet hinzugefügt werden. Das sich öffnende Fenster ist modal und besitzt mehrere Eingabemöglichkeiten:

- Name des neuen Planeten. Dieser Name darf noch nicht vergeben sein.
- Durchmesser des Planeten (siehe oben).

- Farbe des Planeten. Beim Betätigen der Schaltfläche neben der dargestellten Farbe erscheint ein Auswahldialog zur Bestimmung der Farbe.
- Es kann gewählt werden, ob der neue Himmelskörper ein Planet oder ein Stern ist.

Ein eindeutiger Name und ein Durchmesser müssen explizit angegeben werden. Für die Farbe und die Art des Planeten wird ein Standardwert vorgegeben. Mit Save wird der Planet in die Liste übernommen, mit Cancel wird der Vorgang abgebrochen. In beiden Fällen wird das Fenster geschlossen. Ist der Planetenname schon vergeben oder der Wert für den Durchmesser kleiner oder gleich Null, so erscheint ein Warnhinweis und die Eingabe kann wiederholt werden.

Das entsprechende Fenster ist in Abbildung 3 zu sehen. Dort allerdings im Editiermodus, also mit angezeigten Daten eines Himmelskörpers.

3.2 Editieren

Wird die Schaltfläche Edit betätigt, so erscheint das gleiche Dialogfenster wie beim Hinzufügen von Himmelskörpern. Abbildung 3 zeigt den Screenshot des Fensters.




Abbildung 3: Fenster zum Anlegen beziehungsweise Editieren eines Himmelskörpers.

Die Eingabefelder sind jetzt aber mit den Werten des markierten Himmelskörpers vorbelegt und können geändert werden. Beim Betätigen von Save werden die Werte dieses Planeten überschrieben.

Die Eindeutigkeit des Namens und ein Wert größer Null für den Durchmesser sind auch beim Editieren Bedingung, um die Angaben speichern zu können.

3.3 Löschen

Wird im Fenster Heavenly Body overview die Schaltfläche Delete betätigt, so wird der aktuell ausgewählte Planet gelöscht. Vor dem Löschen erfolgt nochmals eine Abfrage, ob dies wirklich gewollt ist.

4 Sonnensysteme

Der Menüeintrag Solar System \rightarrow Overview (alternativ: STRG+ALT+S) öffnet ein Fenster, welches eine Liste der bereits angelegten Sonnenysteme zeigt.

Sonnensysteme können zum Editieren oder Löschen mit der Maus ausgewählt werden. Auch das Hinzufügen eines neuen Sonnensystems ist möglich.

Änderungen am Hauptfenster können erst wieder vorgenommen werden, wenn dieses Fenster Solar System overview geschlossen wurde.

Aus dem Fenster kann über die Schaltfläche Start Simulation die Simulation des aktuell ausgewählten Sonnenystems gestartet werden. In Abbildung 4 ist ein Screenshot dieses Fensters abgebildet.




Abbildung 4: Übersicht über alle vorhandenen Sonnensysteme.

4.1 Anlegen

Wird bei geöffnetem Übersichtsfenster die Schaltfläche Add betätigt, so öffnet sich ein Fenster wie in Abbildung 5 und ein neues Sonnensystem kann angelegt werden.




Abbildung 5: Eingabefenster zum Anlegen eines neuen Sonnensystems.

Bei der Neuanlage eines Sonnensystems ist folgende Reihenfolge einzuhalten:

- Dem Sonnensystem wird ein eindeutiger Name gegeben und mit Accept bestätigt. Sind bei den Himmelskörpern mehrere Sterne angelegt worden, so kann einer von diesen ausgewählt werden. Der alphabetisch erste Stern ist vorausgewählt.
- Dem dadurch erstellten Sonnensystem mit einem zentralen Stern können jetzt Planeten hinzugefügt werden. Ein Sonnensystem ohne Planeten ist möglich, die Visualisierung aber nur bedingt sinnvoll, da in dieser Softwareversion noch keine Texturen vergeben werden.

Nach dem Anlegen eines Sonnensystems sind die Eingabemöglichkeiten zum Hinzufügen von Planeten auf der rechten Seite des Fensters aktiviert:

- Mit Hilfe einer Drop-Down-Liste wird einer der verfügbaren Planeten ausgewählt.
- Die Exzentrizität der elliptischen Umlaufbahn kann entweder direkt eingegeben oder mit einem Schieberegler eingestellt werden. Bei der Einstellung mit dem Schieberegler sind lediglich zwei Nachkommastellen möglich.
- Der Wert für die große Halbachse (Semimajor Axis) der elliptischen Umlaufbahn wird ohne Einheit angegeben. Die Werte zwischen den Planeten sind proportional zueinander und sollten vom Anwender experimentell ermittelt werden. Werte zwischen 5 und 50 für die große Halbachse sind bei einem Planetenradius von 2000 gute Anfangswerte zur Ermittlung der gewünschten Abstandverhältnisse und Planetengeschwindigkeiten.

- Der Winkel Angle gibt die Neigung der waagerechten Achse der Ellipse bezogen auf die x-Achse des kartesische Koordinatenkreuzes an. Der zentrale Stern befindet sich im linken Brennpunkt der elliptischen Umlaufbahn des Planeten und ist entsprechend der Punkt, um den die Ellipse gedreht wird. Der zentrale Stern ist wiederum immer im Ursprung der dreidimensionalen Szene. Der Winkel wird im Gradmaß eingegeben und darf Werte zwischen -360° und 360° annehmen. Ein experimentieren mit verschiedenen Winkeln veranschaulicht die Wirkung der Angabe.
- Der Winkel Orbital Plane Angle gibt die Abweichung der Umlaufbahn aus der Ebene an. Die Ebene der Umlaufbahn wird um diesen Winkel bezüglich der x-Achse der dreidimensionalen Szene gekippt. Der Winkel wird im Gradmaß eingegeben und darf Werte zwischen -360 und 360 annehmen. Bei eingeschaltetem Koordinatenkreuz (siehe Kapitel 5.4.2) ist die x-Achse sichtbar, sie entspricht der roten Linie.

Ein Planet kann nur hinzugefügt werden, wenn mindestens einer dieser fünf Parameter von den anderen Planeten in diesem Sonnensystem verschieden ist. Das Hinzufügen geschieht durch Betätigung der Schaltfläche Add Planet.

Während dem Anlegen eines Sonnensystems können die Parameter der vorhandenen Planeten geändert werden. Hierzu wird der zu ändernde Planet ausgewählt und die Parameter können direkt geändert werden. Die Änderungen werden durch das Betätigen der Schaltfläche Accept Planet Data übernommen.

Auch können beim Anlegen eines Sonnensystems hinzugefügte Planeten durch betätigen der Schaltfläche Delete Planet wieder entfernt werden.

Sind alle Planeten des Sonnensystems angelegt, so können diese Daten mit Accept oder Save übernommen werden. Im Gegensatz zu Accept wird bei der Verwendung von Save das aktuelle Fenster geschlossen.

Mit der Schaltfläche Cancel können Änderungen, welche noch nicht mit Accept bestätigt wurden, rückgängig gemacht werden. Dies betrifft allerdings nur Änderungen an dem Sonnensystem an sich. Änderungen an den Planeten oder das Hinzufügen beziehungsweise Löschen von Planeten werden direkt gespeichert.

4.2 Editieren

Wird die Schaltfläche Edit betätigt, so erscheint ein ähnliches Fenster wie beim Neuanlegen von Sonnensystemen. Allerdings enthält der Titel des Fensters den Namen des zu editierenden Sonnensystems und die Felder zur Eingabe der Parameter sind mit den Werten des zu editierenden Sonnensystems vorbelegt.

Die Möglichkeiten der Eingaben sind äquivalent zum Anlegen von Sonnensystemen und werden detailliert in Kapitel 4.1 beschrieben.

4.3 Löschen

Mit betätigen der Schaltfläche Delete wird das ausgewählte Sonnensystem aus der Liste gelöscht. Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage, ob das Sonnensystem wirklich gelöscht werden soll.

5 Simulation

In diesem Kapitel werden der Start der Simulation und die möglichen Einstellungen während der Simulation beschrieben. Alle Unterpunkte des Menüpunktes Simulation des Hauptfensters werden detailliert erläutert.

5.1 Starten

Um eine Simulation starten zu können muss das Fenster Solar System overview geöffnet sein (Solar System → Overview oder STRG + ALT + S, siehe auch Kapitel 4).

Mit der Schaltfläche Start Simulation kann die Simulation des in der Liste ausgewählten Sonnensystems gestartet werden. Das Fenster Solar System overview wird geschlossen und die Simulation wird im Hauptfenster angezeigt.

Ist im Hauptfenster eine gestoppte Simulation angezeigt, so kann diese durch setzen des Häkchens am Kontrollkästchen Start im Menüeintrag Simulation wieder aktiviert werden. Abbildung 6 zeigt den Aufbau des Hauptfensters anhand eines Screenshots.




Abbildung 6: Hauptfenster der Anwendung.




Abbildung 7: Fenster, welches die Kollision zweier Himmelskörper anzeigt.

Wird das Häkchen am Kontrollkästchen Start im Menüeintrag Simulation gesetzt, ohne das eine Simulation aktiviert ist, so öffnet sich das Fenster Solar System overview und eine Simulation kann ausgewählt und gestartet werden.

Tastenkombination zum Setzen des Häkchens am Kontrollkästchen Start im Menüeintrag Simulation: STRG + S.

5.2 Stoppen

Eine laufende Simulation kann angehalten werden, indem im Menüeintrag Simulation das Häkchen im Kontrollkästchen Stop gesetzt wird. Die Simulation wird angehalten, der aktuelle Simulationsstand bleibt in der Darstellung im Hauptfenster erhalten und kann auch wieder aktiviert werden.

Tastenkombination zum Stoppen der Simulation: STRG + P.

5.3 Kollisionserkennung

Das Simulationsprogramm enthält eine Kollisionserkennung, welche die Kollision von zwei Himmelskörpern erkennt und anzeigt. Die Kollisionserkennung kann unter dem Menüeintrag Simulation mit dem Kontrollkästchen Detect collisions ein- beziehungsweise ausgeschaltet werden.

Ist die Kollisionserkennung aktiviert und wurde eine Kollision erkannt, so wird die Simulation angehalten und es erscheint das Fenster aus Abbildung 7 mit den Namen der sich berührenden Himmelskörper.

Die beiden Wahlmöglichkeiten des Fensters Collision detected haben Einfluss auf die markierten Kontrollkästchen im Menüeintrag Simulation:

- Das Betätigen der Schaltfläche Stop simulation hält die Simulation an und aktiviert das entsprechende Kontrollkästchen im Menüeintrag.
- Wird Ignore collisions betätigt, so wird die Simulation fortgesetzt, dass Kontrollkästchen Detect collisions im Menüeintrag Simulation wird deaktiviert und zukünftige Kollisionen werden nicht mehr beachtet.

In beiden Fällen wird das Fenster Collision detected geschlossen.

Die Kollisionserkennung lässt sich mit der Tastenkombination STRG + D zwischen den Zuständen Kollision erkennen und Kollision nicht erkennen umschalten.

5.4 Darstellung anpassen

Um bei der Simulation einen besseren Überblick zu erhalten lassen sich verschiedene Einstellungen vornehmen.

5.4.1 Umlaufbahnen

Die Umlaufbahnen der Planeten lassen sich einblenden beziehungsweise ausblenden. Das Umschalten dieser beiden Zustände geschieht entweder über den Menüeintrag Simulation und einem entsprechenden aktivieren oder deaktivieren des Kontrollkästchens Orbit visible oder mit Hilfe der Tastenkombination STRG + 0.

Die Anzeige der Umlaufbahnen erfolgt in der Farbe der dazugehörigen Planeten.

5.4.2 Koordinatenkreuz

Um die dreidimensionale Szene räumlich besser beurteilen zu können ist es möglich diese mit einem Koordinatenkreuz zu versehen. Das Koordinatenkreuz kann durch aktivieren des Kontrollkästchens Coordinates visible eingeblendet und durch entsprechendes deaktivieren ausgeblendet werden. Im Ursprung des Koordinatenkreuzes befindet sich immer der zentrale Himmelskörper.

Die Koordinatenachsen sind zur Unterscheidung farblich gekennzeichnet:

- die x-Achse wird rot dargestellt,
- die y-Achse wird grün dargestellt,
- die z-Achse wird blau dargestellt.

Eine Unterscheidung der positiven und negativen Achsenabschnitte wurde nicht vorgenommen. Das Koordinatenkreuz dient lediglich zur groben Orientierung.

Die Tastenkombination STRG + N schaltet zwischen den beiden Zuständen Koordinatenkreuz sichtbar und Koordinatenkreuz nicht sichtbar hin und her.

5.4.3 Perspektive zurücksetzen

Die anfängliche Anzeige einer Simulation geschieht zentral im Hauptfenster der Anwendung. Die Perspektive der Ansicht wird so angepasst, dass zumindest der größte Anteil der äußersten Umlaufbahn dargestellt wird. Auf diese Perspektive kann die Anzeige jederzeit zurückgesetzt werden mit:

- a) Betätigen des Menüeintrages Simulation \rightarrow Reset perspective.
- b) Mit der Tastenkombination STRG + R.

6 Steuerung der Perspektive

Dieses Kapitel beschreibt, wie die Position der Kamera in der dargestellten dreidimensionalen Szene verändert werden kann. Die Einstellungen können sowohl mit der Maus als auch mit der Tastatur vorgenommen werden.

6.1 Drehen

Um diese Funktion zu aktivieren, müssen die Tasten STRG und ALT gleichzeitig gedrückt und gehalten werden. Damit das Programm auch in einer durch die Firma VMware virtualisierten Maschine ausgeführt werden kann, ist alternativ die Tastenkombination STRG + WINDOWS verwendbar.

Ist die Szene noch nicht verschoben worden (siehe 6.2), so ist der zentrale Himmelskörper der Mittelpunkt, um welchen die Kamera gedreht werden kann. Die Drehung erfolgt abhängig von der Bewegung der Maus folgendermaßen:

- a) Bewegung der Maus nach oben und unten: Drehung der dreidimensionalen Szene um deren Abszisse (NICHT um die x-Achse des Sonnensystems, da dieses komplett mit gedreht wird). Der Winkel der Drehung ist auf $\pm 90^{\circ}$ begrenzt.
- b) Bewegung der Maus nach links und rechts: Drehung der dreidimensionalen Szene um die in a) gekippte Ordinate der Szene. Diese entspricht bei eingeschaltetem Koordinatenkreuz der grünen Linie.

Der Mauszeiger muss sich jeweils über dem Hauptfenster befinden.

Eine Drehung um die Applikate, welche der blauen Linie des Koordinatenkreuzes entspricht, ist nicht möglich.

Wird die Maus diagonal bewegt, so erfolgt die Bewegung der Szene entsprechend der Kombination der beiden Richtungen.

Alle Drehbewegungen können statt mit der Maus auch mit den Pfeiltasten vorgenommen werden. Eine gleichzeitige Drehung um die Abszisse und die Ordinate ist bei der Steuerung mit der Tastatur nicht möglich.

6.2 Verschieben

Sind die beiden Tasten STRG und SHIFT gedrückt, so kann mit der Bewegung der Maus die gesamte dreidimensionale Szene verschoben werden. Der Mauszeiger muss sich hierfür über dem Hauptfenster der Anwendung befinden.

Anstelle der Mausbewegung können auch die Pfeiltasten der Tastatur verwendet werden.

6.3 Zoomen

Während dem Verschieben oder dem Drehen kann die gesamte dreidimensionale Szene vergrößert oder verkleinert werden. Dies entspricht der Entfernungsänderung der Kameraposition.

Die Entfernungsänderung kann sowohl mit dem Mausrad als auch mit den Tasten Bild auf und Bild ab vorgenommen werden. Die Taste STRG muss entsprechend gedrückt sein.

7 Installation und Inbetriebnahme

In diesem Kapitel wird beschrieben, welche Komponenten und Schritte notwendig sind, um das Programm auf einem Einzelplatzsystem starten zu können. Notwendig sind ein Datenbankserver, eine Entwicklungsumgebung für Qt und OpenGL-Bibliotheken. Die Installation und Inbetriebnahme wird für die Betriebssysteme Linux Fedora 16 (Verne) 64 Bit und Windows 7 beschrieben. Eine Übertragung auf andere Windows-Versionen sollte möglich sein. Andere getestete Linux-Distributionen sind Ubuntu LTS 12.04 64 Bit, Debian 6.0 64 Bit und openSuse 12.1 32 Bit, welche sich im wesentlichen lediglich durch die verschiedenen Installationsmanager unterscheiden. Für die Installation ist eine Internetverbindung erforderlich. Die Datenquellen des Projektes können im Web-Browser mit

https://github.com/fdeitelhoff/SolarSystemSimulation/tarball/master

als komprimiertes tar-Archiv oder mit

https://github.com/fdeitelhoff/SolarSystemSimulation/zipball/master

als zip-Datei herunter geladen werden.

7.1 Linux

7.1.1 Installation und Administration des Datenbankservers

Als Datenbankserver kommt die aktuelle Version von PostgreSQL (9.1.3) zum Einsatz. Als Konfigurationstool hat sich pgAdmin III als zuverlässig erwiesen. Um mit Qt auf die Datenbank zugreifen zu können sind noch native Treiber notwendig, welche durch das Paket qt-postgresql zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt werden für die Datenbank folgende Pakete benötigt:

```
postgresql
postgresql-server
qt-postgresql
pgadmin3
```

Diese Pakete können an der Konsole mit folgendem Befehl installiert werden:

```
# yum install postgresql postgresql-server qt-postgresql pgadmin3
```

Dieser und die folgenden Befehle benötigen root-Rechte.

Die Datenbank muss nun initialisiert und der Datenbankserver gestartet werden:

```
# service postgresql initdb
# service postgresql start
```

Soll der Datenbankserver während des Bootvorgangs gestartet werden, so ist

```
# systemctl enable postgresql.service
```

auszuführen.

Um einem Benutzer eine Verbindung mit dem Datenbankserver zu ermöglichen muss noch die Konfigurationsdatei pg_hba.conf mit

```
# vi /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf
```

angepasst werden:

```
# IPv4 local connections:
host all all 127.0.0.1/32 trust
# IPv6 local connections:
host all all ::1/128 trust
```

Um die Änderungen in der Konfigurationsdatei zu übernehmen muss der Datenbank-Server neu gestartet werden:

```
# service postgresql restart
```

Mit dieser Konfiguration ist kein Passwort für die Verbindung zum Server nötig. Sollte der Datenbank-Server noch anderweitig verwendet werden, so ist der Zugang unbedingt durch ein Passwort zu schützen.

Die weiteren Konfigurationen der Datenbank werden mit dem graphischen Administrationstool pgAdmin durchgeführt, welches als normaler Anwender gestartet werden kann:

```
$ pgadmin3
```

Die nötigen Eingaben zur Herstellung einer Datenbankverbindung können dem Screenshot in Abbildung 8 entnommen werden.



Abbildung 8: Fenster von pgAdmin zur Herstellung der Datenbankverbindung.

Ist die Verbindung zur Datenbank hergestellt, so kann mit pgAdmin durch einem Rechtsklick auf Database eine Datenbank mit dem Namen SolarSystemSimulation angelegt werden. Die Anwendung SolarSystemSimulation erwartet diesen Namen, um auf die enthaltenen Daten zugreifen zu können.

Abbildung 9 zeigt einen Screenshot mit angelegter Datenbank. Um die Datenbank zu initialisieren wird das im Archiv enthaltene SQL-Skript (database/DDL_presentation.sql) bei markierter Datenbank SolarSystemSimulation ausgeführt.

Dazu ist die Datei DDL_presentation.sql zu öffnen, der ganze Inhalt zu kopieren und in den SQL-Editor von pgAdmin einzufügen. Der SQL-Editor von pgAdmin lässt sich mit der Tastenkombination STRG + E öffnen.

Wird das Skript nun ausgeführt (über das Menü oder mit der Taste F6), so werden alle nötigen Tabellen, Trigger und Prozeduren angelegt und mit Beispieldaten gefüllt.

7.1.2 Installation der Entwicklungsumgebung Qt

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Entwicklungsumgebung von Qt mit dem Paketmanager von fedora installiert wird. Alternativ kann die Umgebung auch von der Seite des Herstellers heruntergeladen werden. [3]

Vor der Installation empfiehlt es sich noch ein paar von dem Framework benötigte Komponenten zu installieren. Das Qt SDK findet dadurch beim ersten Start bereits die nötigen Pfade und braucht nicht weiter konfiguriert werden:

yum install gcc gcc-c++ cpp make




Abbildung 9: Anlegen einer Datenbank mit pgAdmin.

Noch fehlende Pakete werden mit

```
# yum install qt qt-creator qt-devel freeglut freeglut-devel
```

installiert.

Die Datei SolarSystemSimulation.pro aus dem heruntergeladenen Archiv kann nun mit dem Qt-Creator geöffnet und ausgeführt werden.

7.1.3 Linux in virtuellen Maschinen

Bei Linux-Installationen in virtuellen Maschinen der Hersteller VMware und Virtual Box kam es bei den Distributionen fedora 16 (Verne) und Ubuntu LTS 12.04 zu Anzeigeproblemen bei der Ausgabe der dreidimensionalen Szene.

Diese Probleme waren bei den Distributionen Debian 6 (Squeeze) und openSUSE 12.1 nicht zu beobachten.

7.2 Windows

Es wird die Installation bei einem neu installierten Windows 7 beschrieben. Wird die Software auf einem System installiert, auf welchem bereits eine Entwicklungsumgebung vorhanden ist, so können sich die angegebenen Pfade, insbesondere der zum MinGW-Verzeichnis, unterscheiden und müssen entsprechend angepasst werden. Die Unterschiede zwischen einer 32 Bit und einer 64 Bit Installation sind zu beachten.

7.2.1 Installation und Einrichtung der Datenbank

Die PostgreSQL-Datenbank wird von der Hersteller-Internetseite [4] heruntergeladen und installiert. Als Zugangsdaten für den Datenbank-Server kann während der Installation zum Beispiel postgres / postgres gewählt werden. Bei den anderen Eingabemöglichkeiten bietet es sich an, die Voreinstellungen zu verwenden.

Nach der Installation kann direkt mit dem sich öffnenden Stack-Builder der zur Datenbank passende ODBC-Treiber installiert werden (siehe Abbildungen 10 und 11). Alternativ kann der Treiber auch von der Internetseite von PostgreSQL heruntergeladen werden. Hierbei ist darauf zu achten, auch auf Systemen mit 64 Bit Architektur **nicht** die Version mit dem Zusatz x64 zu installieren. Bei den Testsystemen konnten mit diesen Treibern keine Verbindungen zur Datenbank realisiert werden.



Abbildung 10: Den pgAdmin Stack Builder zur Installation der Treiber verwenden.

Im Hauptfenster von pgAdmin III wird nach dem Verbinden mit dem Datenbank-Server (localhost:5432) eine neue Datenbank mit dem Namen SolarSystemSimulation angelegt (Rechtsklick auf den Ordner Datenbanken \rightarrow Neue Datenbank). Es kann auch ein anderer Name gewählt werden, dieser muss bei der Konfiguration der ODBC-Verbindung entsprechend angegeben werden.




Abbildung 11: Den zu installierenden Treiber auswählen.

Mit STRG + E wird bei markierter Datenbank nun der SQL-Editor von pgAdmin III geöffnet. In dessen Eingabefeld wird der Inhalt der Datei database/DDL_presentation.sql (aus dem von github heruntergeladenen Archiv, s. o.) eingefügt. Durch das Ausführen dieses Skriptes (über die Menüleiste oder durch drücken von F6) wird die Datenbank initialisiert. Es werden alle Tabellen, Trigger und Prozeduren angelegt und die Tabellen werden mit Beispieldaten gefüllt.

7.2.2 Konfiguration der ODBC-Verbindung

Die Datenbankanbindung zu dem Qt-Projekt erfolgt mit Hilfe des ODBC-Treibers. Die Einrichtung der ODBC-Verbindung geschieht bei 32 Bit Windows 7 Betriebssystemen mit Systemsteuerung \rightarrow System und Sicherheit \rightarrow Verwaltung \rightarrow Datenquellen (ODBC).

Wird Windows 7 mit 64 Bit Architektur verwendet, so muss die ODBC-Konfiguration durch Aufruf der Anwendung odbcad32.exe erfolgen:

C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe

Auf den Abbildungen 12 und 13 ist zu erkennen, welcher Treiber ausgewählt werden muss und wie dieser konfiguriert wird. Die Konfiguration muss für den Benutzer-DSN und den System-DSN erfolgen.

Zwingend ist der Name SolarSystemSimulation für die Datenquelle (Data Source), da dieser vom Programm SolarSystemSimulation erwartet wird.




Abbildung 12: Auswahl des Treibers für PostgreSQL.




Abbildung 13: Konfiguration der ODBC-Verbindung.

7.2.3 Installation der Entwicklungsumgebung Qt

Zur Installation der Entwicklungsumgebung für Qt wird der Offline-installer von der Homepage des Qt-Projektes heruntergeladen und ausgeführt [3]. Die Installation erfordert eventuell eine Ausführung als Administrator (rechte Maustaste \rightarrow Als Administrator ausführen).

Der in dem von github heruntergeladene und entpackte Ordner des Projektes muss in SolarSystemSimulation umbenannt werden, da die project-Datei auf diesen Ordner verweist und die Hilfedatei sonst nicht gefunden wird.

Der Ordner freeglut (\rightarrow OpenGL/freeglut) muss komplett in den Pfad der MinGW-Installation kopiert werden (nicht verschieben!). Bei der hier beschriebenen Installation in ein frisch installiertes Windows 7 ist dies der Pfad

C:\QtSDK\Desktop\Qt\4.8.1\mingw

War MinGW bereits auf dem System installiert, so wird sich der Ordner mingw an anderer Stelle befinden. Zum Beispiel in

C:\mingw

Abschließend muss der Pfad von freeglut noch der PATH-Variablen des Projektes hinzugefügt werden:

Solar SystemSimulation.pro mit Qt-Creator öffnen und unter Projekte \to Build-Umgebung bung \to Details der Variablen PATH den entsprechenden Pfad hinzufügen.

In den beschriebenen Fällen mit

; C: $QtSDK\Desktop\Qt\4.8.1\mingw\freeglut$

beziehungsweise

;C:\mingw\freeglut

Das Projekt kann nun erstellt und gestartet werden.

Literatur

- [1] Wikipedia, GNU General Public License http://de.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License, zuletzt abgerufen am 14.05.2012
- [2] GNU General Public License (GPL) http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0. html, zuletzt abgerufen am 14.05.2012
- [3] Download Qt SDK http://qt.nokia.com/downloads, zuletzt abgerufen am 17.05.2012
- [4] PostgreSQL Download Windows http://www.postgresql.org/download/windows/, zuletzt abgerufen am 17.05.2012