## MODUL 12 KONEKSI KE JARINGAN INTERNET MENGGUNAKAN DST-NAT



### **CAPAIAN PEMBELAJARAN**

 Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi pada Router untuk mengimplementasikan DST-NAT.



# KEBUTUHAN ALAT/BAHAN/SOFTWARE

- 1. Router Mikrotik
- 2. Kabel UTP Straight-Through
- 3. Kabel UTP Cross-Over
- 4. Komputer/Laptop



### **DASAR TEORI**

### Ada 3 jenis NAT, yaitu:

#### 1. Static NAT

Static NAT ini tugasnya menerjemahkan 1 IP address menjadi 1 IP Address lain. NAT statik hanya bisa mewakili 1 IP address dengan 1 IP address. Biasanya digunakan untuk menerjemahkan 1 IP private menjadi 1 IP Public. Dengan demikian komputer/perangkat yang

berada di jaringan local dengan IP privat bisa terkoneksi dengan internet tanpa harus mengganti IP Addressnya.

Contohnya jika ada sebuah webserver dan ingin diekspos agar bisa diakses melalui Internet tanpa merubah IP address dari server web tersebut, maka Static NAT ini patut digunakan.

#### 2. Dynamic NAT

*Dynamic* NAT akan menerjemahkan secara dinamis IP privat menjadi IP publik. Pada NAT jenis ini haruslah tersedia beberapa atau sekumpulan IP Publik. Jadi, ketika ada sebuah host dari jaringan lokal ingin mengirim atau menerima paket, router akan memilih salah satu IP yang tersedia dan tidak sedang digunakan, kemudian meneruskannya sesuai paket. Tapi kelemahan dari *Dynamic* NAT ini adalah harus tersedianya beberapa IP public.

### 3. Overloading atau PAT (Port Address Translation)

Jenis Overloading ini adalah metode yang sangat umum diterapkan pada sebuah jaringan, dimana satu IP public dapat mewakili banyak IP private. Kelebihannya sudah jelas, yaitu bisa menerjemahkan banyak IP address pada jaringan local menjadi 1 IP Public.

Metode yang dilakukannya adalah dengan memberikan masing-masing host dalam jaringan internal sebuah port yang sesuai. Contoh: pada jaringan LAN terdapat 3 komputer dengan satu IP publik yaitu 213.33.112.12. Masing-masing komputer pada jaringan LAN tersebut dapat berkomunikasi dengan Internet melalui 213.33.112.12:3001, 213.33.112.12:3002, dan 213.33.112.12:3003. Perlu diketahui, tanda titik ganda (:) yang diikuti angka seperti dalam contoh ini adalah 3001, 3002, dan 3003 adalah nomor port yang digunakan. Metode ini lebih dikenal dengan istilah Port Address Translation (PAT).

Adapun dalam praktikum mata kuliah ini, hanya diajarkan cara menggunakan Statik NAT.

#### Kelebihan Menggunakan NAT

 Bisa membuat IP Address yang belum terdaftar menjadi terftar tanpa memerlukan konfigurasi sehingga bisa mengakses internet.

- Banyaknya host yang menggunakan IP Private dimungkinkan untuk bisa dengan mudah terkoneksi ke internet.
- Ketika terjadi perubahan alamat IP yang menuntut perubahan pada system IP address secara keseluruhan dari sebuah segment IP address maka dengan NAT proses perubahan itu tidak perlu dilakukan secara keseluruhan.


#### Kekurangan Menggunakan NAT

- Proses penerjemahan IP address bisa membutuhkan waktu atau delay jika menggunakan NAT.
- Proses penelusuran sumber lalu lintas (trace) bisa saja terhambat atau sulit jika menggunakan NAT. Alasannya simpel, karena paket yang terdeteksi di publik adalah IP address yang sudah diterjemahkan (IP Publik), padahal paket tersebut datangnya dari host-host yang berada dalam jaringan internal dengan menggunakan IP private.
- Beberapa aplikasi tertentu ada yang tidak berfungsi bila dileatkan pada jaringan yang menerapkan NAT.



### **PRAKTIK**

1. Instalasi Jaringan



- Rangkai jaringan seperti diatas, hubungkan jaringan kabel UTP dari laboratorium ke
   Ether 1.
- Hubungkan Ether 2 dengan PC1.
- Hubungkan Ether 3 dengan PC2.

### 2. Menghapus konfigurasi Mikrotik.


- Login ke Mikrotik menggunakan WinBox.
- Klik menu New Terminal
- Pada prompt command line berikan perintah: /system reset-configuration nodefault=yes

```
MikroTik RouterOS 6.45.6 (c) 1999-2019
                                              http://www.mikrotik.com/
               Gives the list of available commands
[?]
command [?]
               Gives help on the command and list of arguments
               Completes the command/word. If the input is ambiguous,
[Tab]
               a second [Tab] gives possible options
               Move up to base level
               Move up one level
/command
               Use command at the base level
jan/02/1970 00:28:15 system,error,critical login failure for user from 192.168.0
.1 via winbox
jan/02/1970 00:28:39 system,error,critical login failure for user from C8:5B:76:
52:70:22 via winbox
jan/02/1970 00:00:16 system,error,critical router was rebooted without proper shu
tdown
[admin@MikroTik] > system reset-configuration no-defaults=yes
```

- Perintah ini menghapus semua konfigurasi router dan menetapkannya ke default untuk nama login dan kata sandi ('admin' dan tidak ada kata sandi), alamat IP dan konfigurasi lainnya akan dihapus, dan antarmuka akan menjadi dinonaktifkan.
- Tekan Enter, maka akan muncul pertanyaan, untuk konfirmasi apakah akan dilakukan Reset, masukkan y(yes), maka Mikrotik akan booting dan konfigurasinya telah dihapus semua.
- Masuk kembali ke Mikrotik lewat ether2, menggunakan Mac Address.


### 3. Cek IP Address pada Interface.

 Klik menu IP → Addresses, maka akan muncul kotak windows Address List dan pastikan pada kotak tersebut masih kosong.




## 4. Setting DHCP Client pada Ether1.

• Klik menu IP → DHCP Client.




• Maka kemudian akan muncul kotak window **DHCP Client**, lalu klik tombol Tombol


🛨 , maka akan muncul kotak window New DHCP Client.




• Pada tab **DHCP**, pilih **Interface**-nya: **Ether1** (dengan cara klik tombol panah bawah lalu klik **Eher1**), lalu klik tombol **Apply**.



 Langkah berikutnya klik tab Status, untuk melihat IP Address, Gateway, DHCP Server, Primary DNS, dll. yang didapat DHCP Client di Ether1 dari DHCP Server yang ada di laboratorium, seperti pada Gambar berikut: (alamat IP Address yang di dapat berbeda-beda).




Lalu klik tombol OK, dan pastikan pada kotak windows DHCP Client terdapat interface Ether1
yang telah di konfigurasi sebagai DHCP Client dan pastikan juga pada kotak windows Address
List, Ether1 telah mendapat IP yang sama dengan yang ada pada kotak windows DHCP Client.




Sampai dengan langkah ini, berarti Ether1 telah mendapatkan IP yang disewakan oleh DHCP
 Server yang berada di laboratorium.

### 5. Menambahkan IP Address pada Ether3.


Klik menu IP → Addresses, maka akan muncul kotak windows Address List.



• Lalu klik tombol Tombol †, maka akan muncul kotak window New Address, isi alamat IP pada Address: 172.18.10.1/24 dan Interface: Ether3, lalu klik tombol Apply (Network, akan terisi secara otomatis) seperti pada gambar di bawah ini.




• Lalu klik tombol **OK**, sampai dengan langkah ini, berarti **Ether3** memiliki **IP** yang diisikan dan dapat dilihat pada kotak windows **Address List** (termasuk Ether1 dan Ether2).




### 6. Setting IP address pada komputer yang terhubung ke Ether3


Klik kanan pada icon Network , kemudian akan muncul 2 menu dan pilih menu
 Open Network & Internet settings.



• Akan muncul kotak window **Setting**, pilih menu **Change adapter option**.




 Tampil kotak window Network Connections, klik kanan Ethernet (yang mau diberikan IP Address), lalu pilih menu Properties.



Maka akan tampil kotak window Ethernet Properties, double klik Internet Protocol
 Version 4 (TCP/IPv4), lalu pilih Use the following IP address, isi IP address:

172.18.10.2, **Subnet mask**: 255.255.255.0 **Default gateway**: 172.18.10.2.1 dan **Prefered DNS server**: 172.17.81.253 (DNS Server di laboratorium Terpadu).



Kemudian klik tombol OK, dan lakukan tes koneksi dengan perintah Ping ke
 Gateway-nya: 172.18.10.1 dan pastikan terkoneksi.

```
C:\Users\HP>ping 172.18.10.1

Pinging 172.18.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 172.18.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 172.18.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 172.18.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 172.18.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 172.18.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 172.18.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms


C:\Users\HP>_
```

- 7. Menjalankan Web Server pada PC2 pada Aplikasi XAMPP.
  - Jalankan Xampp Control Panel, dan akan muncul kotak window Xampp Control
     Panel, untuk menjalankan Web Server klik tombol Start pada module Apache.


 Jalankan Web Browser (Firefox, Google Chrome) pada PC2, lalu pada Web Browser tuliskan alamat yang dituju: localhost, yang berarti akan mengakses halaman web yang ada di Web Server local yaitu di PC2.



Jika berhasil tampilan Web Browser menjadi seperti gambar dibawah ini, yang berarti
 Web Server di PC2 sudah dapat melayani request dari web Browser.




Edit file index.php (dalam tag <title>Welcome to XAMPP</title>, menjadi <title>Welcome to Fafa Saputra Web</title>, diganti dengan nama salah satu dari anggota kelompok) pada direktori: xampp\htdocs\dashboard, guna membedakan halaman web antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, hasilnya akan seperti contoh dibawah ini.



### 8. Konfigurasi Source-Network Address Translation (Src-NAT).


Konfigurasi ini seperti pada modul 10, yang bertujuan agar komputer **klien** yang terhubung di **router** yang satu *network* dengan **Ether3** dapat terhubung ke jaringan internet.

• Pilih menu IP → Firewall, akan muncul kotak window Firewall, lalu klik tab NAT.




• Kemudian klik tombol , maka akan muncul kotak window New NAT Rule, klik tab General dan lakukan pengisian pada Chain: srcnat (untuk mengubah source address

dari sebuah paket data), **Src. Address**: 172.18.10.0/24 (source address yang diubah memiliki alamat network 172.18.10.0 dan netmask: 255.255.255.0) dan **Out. Interface**:Ether1 (interface yang akan dikenali dari luar atau yang akan menopengkan **Src. Address**: 172.18.10.0/24).



 Klik tab Action, pada isian Action:masquerade (ini berarti bahwa source address 172.18.10.0/24 ditopengkan sehingga nanti akan dikenal dengan source addres-nya Ether1, yaitu: 172.17.25.104/24, kemudian klik tombol Apply.




- Kemudian klik tombol OK, yang berarti setting Src-NAT telah selesai.
- 9. Cek Kembali Koneksi ke Internet Melalui PC yang terhubung ke Ether3 Menggunakan Web Browser .
  - Jalankan Web Browser (Firefox, Google Chrome) pada PC2, lalu pada Web Browser tuliskan alamat yang dituju: www.akakom.ac.id, dan pastikan berhasil.




### 10. Mematikan Web Server yang ada di mikrotik

 Pilih menu IP → Service, akan muncul kotak window IP Service List, lalu pilih www dengan port: 80, lalu klik tombol Disable, sehingga warnanya berubah menjadi tidak terang.



- 11. Akses Halaman Web Sever yang telah dijalankan sebelumnya, melalui komputer PC2 kelompok yang lain (silahkan 2 kelompok bergabung).
  - Jalankan Web Browser pada PC2, lalu pada Web Browser tuliskan alamat yang dituju (IP Address DHCP Client pasangan kelompoknya misalnya: 172.17.25.104 (IP yang akan ditulis pada browser dari pasangan kelompok) dan tentunya tidak akan berhasil.




 Agar berhasil akan dilakukan Konfigurasi Destination-Network Address Translation (Dst-NAT).


### 12. Konfigurasi Destination-Network Address Translation (Dst-NAT).

Konfigurasi ini bertujuan agar komputer dari luar yang akan mengakses **Web Server** yang telah kita jalankan sebelumnya di **PC2** dapat diakses oleh komputer luar tersebut, menggunakan alamat **IP Address** dari **DHCP Client (Ether1)**: **172.17.25.104** (masing-masing kelompok berbeda).


Pilih menu IP → Firewall, akan muncul kotak window Firewall, lalu klik tab NAT.




• Kemudian klik tombol , maka akan muncul kotak window New NAT Rule, klik tab General dan lakukan pengisian pada Chain: dstnat (berfungsi untuk mengubah destination address pada sebuah paket data), Dst. Address: 172.17.25.104 (menunjukkan destination address paket data yaitu: 172.17.25.104) dengan protocol: tcp dan port tujuannya: 80.



• Klik tab Action, pada isian Action:dst-nat, To Addresses:172.18.10.2 dan To Port: 80 (ini berarti paket data yang memiliki destination address: 172.17.25.104 akan dibelokkan ke alamat Web Server yang telah kita jalankan, yaitu: 172.18.10.2 dengan port-nya:80, kemudian klik tombol Apply.



- Kemudian klik tombol **OK**, yang berarti setting **Dst-NAT** telah selesai.
- 13. Akses Kembali Halaman Web Sever yang telah dijalankan sebelumnya, melalui komputer PC2 kelompok yang lain.
  - Jalankan Web Browser pada PC2, lalu pada Web Browser tuliskan alamat yang dituju (IP Address DHCP Client pasangan kelompoknya misalnya: 172.17.25.104 (IP yang akan ditulis pada browser dari pasangan kelompok) dan tentunya akan berhasil.





 Konfigurasi layanan Telnet pada PC2 dan akses telnetnya dari PC2 kelompok lainnya. (cari cara mengaktifkan layanan Telnet di sistem operasi Windows dan cara menggunakan telnet).



#### **TUGAS**

1. Setelah melakukan praktik di atas, simpulkan fungsi dari SRC-NAT dan DST-NAT!

2. Sebutkan beberapa perbedaan antara SRC-NAT dengan DST-NAT (minimal 5).



# REFERENSI

- https://id.wikipedia.org/wiki/Penafsiran alamat jaringan
- <a href="http://www.pintarkomputer.com/apa-itu-network-address-translation-inilah-semua-hal-yang-harus-diketahui-tentang-na/">http://www.pintarkomputer.com/apa-itu-network-address-translation-inilah-semua-hal-yang-harus-diketahui-tentang-na/</a>
- http://www.mikrotik.co.id/artikel\_lihat.php?id=75, diakses: 19:50 08/12/2019).