Gestione dei costi del Progetto

Introduzione

- baseline
 - o scopo
 - o tempo
 - o costo
- gestione dei costi improvvisata
 - o è complicato
 - difficili da gestire
 - vari modi di pagare e rendicontare in base alle aziende
 - alcuni costi non sono imputabili al singolo progetto (es: affitto delle sede aziendale in cui si lavora a più progetti)
 - PMI non consiglia una gestione puntuale (si aspetta finchè si hanno concretamente i soldi), ma il PM dovrebbe redigere un resoconto informale di natura extracontabile
- costi di un progetto
 - o risorse umane
 - o non umane (materiali, attrezzatura, servizi, strutture)
 - particolari (accantonamento per inflazione)
 - o contingenza (legato ai rischi)
 - o qualità (dipende dalla qualità dei beni/servizi)
- processi di gestione dei costi:
 - o pianificazione
 - definire una serie di regole sui costi
 - o stima dei costi (estimate costs)
 - piano di gestione dei costi
 - definisce le regole per l'aspetto economico del progetto
 - o determinazione del budget
 - o controllo dei costi
- life-cycle costing: costo progetto + relativa manutenzione (10%-30% del costo di progetto)

Processo Estimate Costs

- verifica del costo di ciascuna attività
- integrando i costi si ottiene il costo del WP e del progetto
- la stima è <u>iterativa</u> (specialmente lavorando in Agile), mano a mano che il progetto progredisce la stima è più accurata
 - o dipende generalmente da una valuta
 - o per alcuni ambiti si possono usare altre unità (es: ore uomo)
- gestione approvigionamenti: analisi Make-or-Buy / Make-or-Lease
 - devo comprare / affittare un bene (mandare in out-sourcing)

- *near-sourcing*: out-sourcing fatto con una catena di approvigionamento breve (es: paesi più vicini a noi)
- devo creare l'oggetto internamente
- suddivisione costi:
 - o fissi / variabili
 - <u>fissi</u>: indipendenti dalla quantità di risorse che si usa
 - variabili: derivano dall'uso delle risorse (più si usano e più si alzano i costi relativi)
 - o diretti / indiretti
 - <u>diretti</u>: dipendono dall'impiego di risorse sul progetto (es: stipendio risorsa umana, acquisto apparecchiatura)
 - <u>indiretti</u>: non dipendono direttamente dal lavoro svolto nel progetto, ma che può essere allocato nel progetto (es: costo energia elettrica dello stabile in cui si sta sviluppando il progetto)
- più si è precisi nella definizione dell'ambito, più si sarà precisi nella stima dei costi (strettamente legati ai processi Project Scope Management)
- input per stimare costi:
 - o piano gestione dei costi regole per la gestione dei costi
 - o piano gestione della qualità fornisce il costo della qualità
 - o baseline dell'ambito -
 - o lessons learned es: stima per analogia
 - o schedulazione devo capire in che periodo utilizzare certe risorse
 - o requisiti delle risorse caratteristiche e quantità delle risorse variano i costi
 - o <u>registro dei rischi</u> la stima dei costi deve prendere in considerazione le informazioni relative alle risposte ai rischi
 - un rischio non porta sempre a cose negative
 - si suddividono in minacce e opportunità

• intervallo di confidenza

- o avendo a che fare con una stima dei costi bisogna fornire un livello di incertezza
- tale livello si riduce mano a mano che l'attività da svolgere si avvicina temporalmente (ottimale: 5% 10%)
- strumenti per stimare i costi

o stima per analogia

- usata quando si hanno <u>poche informazioni</u> sul progetto
- si prende come modello un <u>progetto simile</u> svolto in passato
- chiamata anche stima top-down (prima si da una stima complessiva, successivamente si percorre tutta la WBS per dare un costo a ciascuna attività)
- Pro: poco costosa
- Con: poco accurata

o stima parametrica

- basata su <u>parametri quantificabili</u>
- stima <u>bottom-up</u> (più facile partire dal basso e risalire verso la radice)

o stima statistica

- si calcolano caso ottimo, pessimo e più probabile
 - costo atteso -> distribuzione triangolare / beta
 - varianza / deviazione standard

• costo della qualità

- o maggiore è la qualità dei prodotti, più il costo sale
- per essere competitivi in alcuni mercati bisogna rispettare degli standard minimi di qualità
- o prevenzione costa meno dei danni successivi derivanti dalla bassa qualità dei prodotti

riserve

- o contingenza
 - legata ai rischi noti
 - fa parte del budget del PM (è gestita in autonomia da lui)
 - 10% del budget
- o gestione
 - legati a rischi non noti
 - non fa parte formalmente del budget (il PM può usarli solo dopo aver dimostrato all'executive che quei rischi non erano noti a priori)
 - è considerata extra-budget perchè il PM non può usarla direttamente ma deve richiedere l'autorizzazione
 - 5% del budget


• basi delle stime

- o documentazione riguardante le basi su cui è stata fatta la stima
- o può riguardare:
 - modo di valorizzare la stima
 - assunti e vincoli su cui è basata la stima
 - rischi identificati
 - intervallo delle stime
 - livello di affidabilità

Processo Determine Budget


budget

- o quantità a disposizione del PM (= tutti i costi + riserve di contingenza)
- o oltre ai costi bisogna definire le spese nel tempo



- la tipica forma dei costi è ad "S"
- salgono nella parte iniziale del progetto e tendono a diminuire verso la fine
- mano a mano che si conoscono meglio i costi, la curva tende a cambiare leggermente (in caso di modifiche pesanti bisogna rifarla)
- BAC (Budget at Completion) costo finale del progetto
- PV (Planned Value) costo previsto per una certa data
 - o il PV evolve nel tempo

- o dovrebbe tendere infine al BAC
- cash flow = soldi SAL valore curva ad S




- o ad ogni SAL si richiede una percentuale monetaria
- o questo grafico aiuta a capire se e quando l'azienda dovrà anticipare dei soldi
- o il cash flow può essere negativo:
 - ho previsto un periodo di spese che riuscirò a sostenere con alcune riserve (es: il cliente non può pagare immediatamente)
 - ho sbagliato i conti
- Budget di progetto = BAC + riserva di gestione



Processo Control Costs

- non controllare i costi porta alla deriva economica del progetto
- verificare e misurare eventuali scostamenti economici e prevedere un piano di rientro
- attività principali
 - o rilevazione dei consuntivi economici (costi effettivi)
 - o controllo andamento costi
 - o valutazione degli scostamenti economici rispetto a quanto previsto
 - o ricerca delle cause che li hanno provocati (sia positivi che negativi)
 - se la causa del passato si ripercuote sul futuro (es: aumento costo energia)
 bisognerà riadattare tutti i costi
 - analisi delle stime al completamento

- o adozione di azioni correttive per mantenere i costi entro limiti accettabili
- o analisi di impatto economico delle modifiche richieste
- o gstione della riserva di contingenza
- o gestione e divulgazione delle eventuali modifiche autorizzate al budget e alla Cost Baseline
 - le precedenti baseline non dovrebbero essere mai cancellate, ma sempre tenute nell'archivio dei documenti di progetto
- metodo EVM (Earned Value Method)
 - valutazione integrata in termini di tempi, costi e performance in approccio misto tra pianificato e consuntivo
 - valuta per ogni attività:
 - PV (Planned Value) preventivo del lavoro alla data attuale
 - **EV** (Earned Value) valore a preventivo del lavoro effettivamente svolto alla data attuale
 - dipendente da quanto si è effettivamente realizzato
 - AC (Actual Cost) quanto effettivamente speso alla data attuale
 - può essere maggiore o inferiore al PV
 - o possono capitare quattro casistiche:
 - spendere meno, realizzare meno
 - spendere meno, realizzare di più
 - spendere di più, realizzare di meno,
 - spendere di più, realizzare di più
 - il PM deve agire per gestirle opportunamente
 - o calcolo del PV
 - cercarlo sulla curva dei costi
 - mettere la data di oggi nella ascissa
 - leggere il valore intersecato nelle ordinate



- verificare la produzione alla data di oggi
- percentuale avanzamento attività * budget attività
- o calcolo AC
 - non semplice perchè il costo effettivo speso per un progetto può essere:
 - costo contabilizzato
 - costo impegnato
 - costo speso (sostenuto)
 - ipoteticamente bisognerebbe considerare il costo sostenuto, ma potrebbe arrivare tanto in ritardo
 - bisognerebbe segnarsi i costi impegnati in un foglio di calcolo e considerare quelli ai fini dell'AC

• misure sulle prestazioni

- o CV (Cost Variance) di quanto sono variati i costi rispetto alle previsioni
 - esprime in valore assoluto il deficit economico (se negativo) o il surplus (se positivo)
 - CV = EV AC (quanto ho realizzato quanto ho speso)
 - CV > 0 -> ho realizzato più di quanto ho speso
 - CV = 0 -> perfetto
 - CV < 0 -> ho speso più di quanto ho realizzato
- CPI (Cost Performance Index)
 - $ightharpoonup CPI = \frac{EV}{AC}$
- o SV (Schedule Variance) -
 - indice di efficenza dei tempi
 - SV = EV PV
 - indice se sono avanti con i tempi o meno
 - SV > 0 -> ho realizzato più di quanto preventivato
 - SV = 0 -> sono in linea con i tempi
 - SV < 0 -> sono in ritardo con i tempi
- SPI (Schedule Performance Index)
 - $SPI = \frac{EV}{PV}$
- o Esprimibili anche in %
- Casi particolari
 - CV negativo o CPI < 1.0 indica maggior costo rispetto a quanto prodotto e quindi una tendenza del progetto a spendere di più;
 - CV positivo o CPI > 1.0 indica minor costo rispetto a quanto prodotto e quindi una tendenza del progetto a spendere di meno;
 - SV negativo o SPI < 1.0 indica minore valore prodotto rispetto a quanto stimato e quindi una tendenza al ritardo;
 - SV positivo o SPI > 1.0 indica maggiore valore prodotto rispetto a quanto stimato e quindi una tendenza all'anticipo.
- **Trend Analysis**: tenendo traccia dei valori nel tempo si mette in risalto l'evoluzione della tendenza
- Previsioni future:
 - BAC -> budget inizialmente preventivato
 - EAC -> stima per il futuro alla data di oggi
 - o stima del budget per completare il progetto
 - VAC = EAC BAC

- scostamento di bilancio
- quanto devo spendere in più rispetto al BAC per completare il progetto
- **ETC** -> costo stimato residuo del progetto alla data attuale
 - EAC = AC + ETC (costo speso fino ad ora + previsione di spesa futura)