下面和大家分享在 Linux 下查看内存使用情况的 free 命令:

以下是代码片段:

[root@scs-2 tmp]# free

total used free shared buffers cached

Mem: 3266180 3250004 16176 0 110652 2668236

-/+ buffers/cache: 471116 2795064

Swap: 2048276 80160 1968116

下面是对这些数值的解释:

total:总计物理内存的大小。

used:已使用多大。

free:可用有多少。

Shared: 多个进程共享的内存总额。

Buffers/cached:磁盘缓存的大小。

第三行 (-/+ buffers/cached) :

used:已使用多大。

free:可用有多少。

第四行就不多解释了。

区别:第二行(mem)的 used/free 与第三行(-/+ buffers/cache) used/free 的区别。 这两个的区别在于使用的角度来看,第一行是从 OS 的角度来看,因为对于 OS,buffers/cached 都是属于被使用,所以他的可用内存是 16176KB,已用内存是 3250004KB,其中包括,内核(OS)使用+Application(X,oracle, etc)使用的+buffers+cached.

第三行所指的是从应用程序角度来看,对于应用程序来说,buffers/cached 是等于可用的,因为buffer/cached 是为了提高文件读取的性能,当应用程序需在用到内存的时候,buffer/cached 会很快地被回收。

所以从应用程序的角度来说,可用内存=系统 free memory+buffers+cached。

如上例:

2795064=16176+110652+2668236

接下来解释什么时候内存会被交换,以及按什么方交换。 当可用内存少于额定值的时候,就会开会进行交换。

如何看额定值:

以下是代码片段:

cat /proc/meminfo

[root@scs-2 tmp]# cat /proc/meminfo

MemTotal: 3266180 kB MemFree: 17456 kB Buffers: 111328 kB

Cached: 2664024 kB SwapCached: 0 kB

Inactive: 2644928 kB

Active: 467236 kB

HighTotal: 0 kB HighFree: 0 kB

LowTotal: 3266180 kB LowFree: 17456 kB

SwapTotal: 2048276 kB SwapFree: 1968116 kB

Dirty: 8 kB

Writeback: 0 kB

Mapped: 345360 kB

Slab: 112344 kB

Committed_AS: 535292 kB

PageTables: 2340 kB

VmallocTotal: 536870911 kB VmallocUsed: 272696 kB

VmallocChunk: 536598175 kB

HugePages_Total: 0 HugePages_Free: 0 Hugepagesize: 2048 kB

BKW"開琴网

用 free -m 查看的结果:

以下是代码片段:

[root@scs-2 tmp]# free -m

total used free shared buffers cached

Mem: 3189 3173 16 0 107 2605

-/+ buffers/cache: 460 2729

Swap: 2000 78 1921



查看/proc/kcore 文件的大小(内存镜像):

以下是代码片段:

[root@scs-2 tmp]# || -h /proc/kcore

-r--- 1 root root 4.1G Jun 12 12:04 /proc/kcore

备注:

占用内存的测量

测量一个进程占用了多少内存,linux 为我们提供了一个很方便的方法,/proc 目录为我们提供了所有的信息,实际上 top 等工具也通过这里来获取相应的信息。

/proc/meminfo 机器的内存使用信息

/proc/pid/maps pid 为进程号,显示当前进程所占用的虚拟地址。

/proc/pid/statm 进程所占用的内存

[root@localhost ~] # cat /proc/self/statm

654 57 44 0 0 334 0

输出解释

CPU 以及 CPU0。。。的每行的每个参数意思(以第一行为例)为:

参数 解释 /proc//status

Size (pages) 任务虚拟地址空间的大小 VmSize/4

Resident (pages) 应用程序正在使用的物理内存的大小 VmRSS/4

Shared (pages) 共享页数 0

Trs (pages) 程序所拥有的可执行虚拟内存的大小 VmExe/4

Lrs (pages) 被映像到任务的虚拟内存空间的库的大小 VmLib/4

Drs (pages) 程序数据段和用户态的栈的大小 (VmData+ VmStk) 4

dt (pages) 04

查看机器可用内存

/proc/28248/》 free

total used free shared buffers cached

Mem: 1023788 926400 97388 0 134668 503688

-/+ buffers/cache : 288044 735744

Swap: 1959920 89608 1870312

我们通过 free 命令查看机器空闲内存时,会发现 free 的值很小。这主要是因为,在 linux 中有这么一种思想,内存不用白不用,因此它尽可能的 cache 和 buffer 一些数据,以方便下次使用。但实际上这些内存也是可以立刻拿来使用的。

所以 空闲内存=free+buffers+cached=total-used