

Práctica 2. VLANs y enrutamiento entre VLANs

Objetivos de aprendizaje

- Comprender el concepto de VLAN (Virtual LANs).
- Diferenciar entre puertos de acceso y puertos troncales. Diferenciar tramas etiquetadas y tramas sin etiquetar.
- Ser capaz de configurar puertos de acceso y troncales.
- Ser capaz de configurar una interfaz administrativa y VLAN de gestión.
- Ser capaz de configurar el enrutamiento entre VLANs en un router.

Introducción

Un switch es un dispositivo de la capa 2 del modelo OSI que opera como un *bridge* transparente. Su cometido es la conmutación de tramas (en este caso del protocolo Ethernet) entre los dispositivos conectados utilizando las direcciones MAC. Cada switch mantiene una tabla de conmutación como la de la figura 1.

La tabla de conmutación de un switch no es conocida sino que se rellena mediante un proceso de aprendizaje. En la figura 2 se muestra el proceso que se sigue cuando llega una trama al switch.

- Aprendizaje: Cada vez que un host A envía una trama a otro host B, el switch examina la dirección de origen de la trama recibida y le asocia el puerto entrada en la tabla de conmutación del switch.
- Inundación: El switch examina la dirección MAC de destino de la trama, revisa la tabla de conmutación y si no encuentra una entrada con esa dirección reenvía la trama a todos los puertos excepto aquel por el que recibió la trama. Con las direcciones de broadcast y multicast siempre se produce la inundación.
- Reenvío: Cuando el host B responde al host A, el switch revisa si la dirección de destino de la trama está ya en la tabla de reenvío (en este caso lo está debido a que es una trama de respuesta) y cuando encuentra la dirección reenvía la trama directamente al puerto anotado en la tabla de reenvío.
- Filtrado: Cuando la dirección MAC de origen y de destino se asocian al mismo puerto, el switch filtra la trama porque esta ya ha llegado a su destino.
- Aging: Cuando se añade una nueva entrada la tabla de reenvío esta va acompañada de un contador. Este contador se resetea a cero cada vez que llega un paquete desde la dirección MAC correspondiente al a entrada. Si en algún momento este contador supera un cierto umbral de tiempo la entrada se elimina.

MAC Address	Puerto de salida	Edad (minutos)

Figura 1: Tabla de conmutación de un switch.






Figura 2: Diagrama de flujo del funcionamiento de un switch.






Figura 3: Ejemplo de asignación de puertos a VLANs

Como Ethernet es un medio compartido, se produce un problema de rendimiento cuando hay muchos dispositivos conectados a la LAN mediante un hub. Con la aparición de los switches es posible acotar los dominios de colisión y dominios de broadcast. Los dominios de colisión son áreas de una LAN en la que las estaciones compiten por el acceso al medio físico compartido. Al utilizar un switch cada host emisor y receptor forman un dominio de colisión separado solucionándose así el problema de rendimiento y escalabilidad. Por otra parte, un dominio de broadcast es el área de una LAN por la que se propagan las tramas broadcast. Los dominios de broadcast no se reducen a un medio físico compartido, si no que quedan limitados por los routers (dispositivos de capa 3) que normalmente no reenvían las tramas de tipo broadcast. Si un dominio de broadcast se hace demasiado grande, debido la cantidad de dispositivos conectados, la red puede sufrir problemas de rendimiento debido a una cantidad elevada de tráfico broadcast.

Para solucionar los problemas de rendimiento se segmenta la LAN separando un dominio de colisión grande en varios de menor tamaño. Esto permite optimizar el ancho de banda ya que en cada domino de colisión habrá un menor número de hosts que compiten por el acceso al medio compartido. Esta separación es la que se consigue mediante un bridge. En una red conmutada con switches, cada puerto representa un dominio de colisión separado si se utiliza una comunicación half-duplex mientras que si se emplea full-duplex no se producen colisiones. Por otro lado, la segmentación también permite acotar los dominios de broadcast separándolos en varios dominios de broadcast de menor tamaño, lo que mejora el rendimiento. Para segmentar los dominios de broadcast se necesitan switches de capa 3 o routers, ya que la segmentación consiste en separar una LAN en múltiples redes de menor tamaño.

Los switches permiten separar una LAN en múltiples dominios de broadcast utilizando VLANs (Virtual LANs). Las VLANs consisten en asignar los puertos del switch a distintos dominios de broadcast generando distintas redes que comparten hardware (véase la figura 3). Un dispositivo conectado a un switch con VLANs sólo podrá conectarse con otros dispositivos asignados a la misma VLAN, es decir, de su mismo dominio de broadcast. Como las VLANs se comportan como redes físicamente separadas, la interconexión de las mismas se hace mediante un router (igual que en el caso se las redes reales).

Tramas etiquetadas y no etiquetadas

Para interconectar dos switches con varias VLANs configuradas se pueden optar por dos alternativas:

- Establecer un enlace distinto por cada VLAN entre ambos dispositivos: Esta alternativa es poco eficiente, sobre todo cuando el número de VLANs es elevado.
- Establecer un enlace troncal entre ambos dispositivos: Los enlaces troncales pueden transmitir tramas procedentes de varias VLANs gracias al uso de tramas etiquetadas con el identificador de VLAN. De este modo, las distintas VLANs comparten el mismo enlace entre dispositivos.

Para poder establecer enlaces troncales entre dos dispositivos, es necesario que las tramas pertenecientes a una VLAN en el dispositivo de salida sean reconocidas como tramas de dicha VLAN en el dispositivo de destino, ya que la premisa de que las tramas pertenecientes a una VLAN sólo deben reenviarse a dispositivos de la misma VLAN debe seguir cumpliéndose. Para conseguir esto, se utilizan las **tramas etiquetadas** que son la trama



original añadiendo datos relativos a la VLAN. Esto permite al switch o router de destino determinar los puertos a los que puede reenviar la trama en función de la VLAN. Existen distintos métodos para etiquetar tramas. Los más utilizados son el IEEE 802.1Q y el ISL (propietario de Cisco). Para interconectar dispositivos de distintos fabricantes se utiliza el IEEE 802.1Q que consiste en una modificación de la trama IEEE 802.3 convencional como se muestra en la figura 4.




Figura 4: Trama IEEE 802.3 convencional (arriba) y Trama IEEE 802.1Q (abajo)

En la terminología Cisco aquellos enlaces que interconectan dos dispositivos y que, normalmente, transportan tramas etiquetadas se denominan trunk. Es importante tener en cuenta que el término trunk puede ser ambiguo. Algunos fabricantes lo emplean para denominar los enlaces agregados (conjuntos de enlaces que se hacen aparecer como uno solo para tener más ancho de banda). Lo importante es recordar por los enlaces troncales deben viajar tramas etiquetadas, ya sea con el estándar IEEE 802.1Q o ISL [1, 2].

Sin embargo existe una excepción a lo expuesto anteriormente, que se produce cuando se define una **VLAN nativa**. Al configurar un *trunk* se puede indicar una VLAN nativa, cuyas tramas viajan a través del enlace sin etiquetar. Al definir una VLAN como nativa en un trunk se ordena al switch que cualquier trama sin etiquetar que entre por el trunk se trate como si fuese de la VLAN a la que se ha designado como nativa. Obviamente, sólo puede existir una VLAN nativa en cada *trunk*.

Hasta el momento, nada se ha dicho sobre los puertos a los que se conectan los dispositivos. Estos puertos se denominan **puertos de acceso** y se caracterizan por que las tramas que entran y salen de los mismos no están etiquetadas. A cada puerto de acceso se le asigna un identificador de VLAN, de modo que cuando una trama sin etiquetar entra en el dispositivo éste puede determinar a qué VLAN pertenece y, por tanto, con qué puertos se puede conmutar. Por supuesto, un puerto de acceso no puede estar en más de una VLAN.

Algunos fabricantes, no aplican la terminología de puertos troncales/acceso, sino que la configuración se realiza indicando si las tramas que van a viajar por ellos son etiquetadas o no etiquetadas (tagged o untagged). Esto es lo que ocurre con los switches 8524-poe del laboratorio.

Referencias

- [1] Jim Kurose y Keith Ross, Redes de Computadoras. Un enfoque descendente, Addison-Wesley, 5ª Edición.
- [2] Todd Lammle, CCNA Study Guide. Sybex http://site.ebrary.com/lib/bull/docDetail.action? docID=10131903 (Accedido el 17/12/2014 desde la red interna de la Universidad de La Laguna)

1. Introducción al switch TP-Link T2500G-10TS y TP-Link TL-SG3210

Este switch dispone de 10 puertos en total. Ocho de ellos son puertos Gigabit Ethernet por par trenzado y dos son interfaces de fibra óptica.

La primera conexión al switch se hace mediante el cable de consola, utilizando el programa screen. La velocidad de la línea será de 38400 baudios.

screen /dev/ttyUSB0 38400

Una vez se accede a la consola del dispositivo deberemos además entrar en modo privilegiado con el fin de poder configurar el dispositivo. Esto se hace mediante el comando enable.

T2500G-10TS>enable

T2500G-10TS#



A partir de aquí tenemos acceso a la configuración del dispositivo, pero para realizar cambios en la configuración deberíamos cambiar al modo de configuración.

T2500G-10TS#configure

T2500G-10TS(config)#

Para salir de un modo y pasar al modo anterior utilice el comando exit.

En la interfaz de línea de órdenes de este switch la tecla backspace equivale a la tecla de suprimir.

A continuación se indican brevemente los elementos más importantes y su configuración a través de la interfaz de línea de órdenes.

1.1. Resetar la configuración del dispositivo

Para volver a la configuración de fábrica del dispositivo se utiliza el comando reset.

2500G-10TS#reset

1.2. Revisar la configuración del dispositivo

Para mostrar la configuración completa del dispositivo se utiliza la orden show running-config estando en modo privilegiado.

```
2500G-10TS#show running-config
!T2500G-10TS

#

#

#

#

mac address-table aging-time 300

#

logging buffer 6

no logging file flash

#

no service password-encryption

#

system-time ntp UTC+08:00 133.100.9.2 139.78.100.163 12

#

#

user name admin privilege admin secret 5 $1$BOB2B>B8G9E6J4J6D2H8D9@=D9H/A>L2$'}./

#

port-channel load-balance src-dst-mac

#

#

interface gigabitEthernet 1/0/1

#

interface gigabitEthernet 1/0/2
```



```
interface gigabitEthernet 1/0/3
interface gigabitEthernet 1/0/4
interface gigabitEthernet 1/0/5
interface gigabitEthernet 1/0/6
interface gigabitEthernet 1/0/7
interface gigabitEthernet 1/0/8
interface gigabitEthernet 1/0/9
  speed 1000
  duplex full
interface gigabitEthernet 1/0/10
  speed 1000
  duplex full
interface vlan 1
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
#
end
```

1.3. Guardar la configuración en ejecución

El switch no guarda la configuración en ejecución automáticamente. Esto deberá hacerse mediante el siguiente comando:

```
T2500G-10TS#copy running-config startup-config Start to save user config......

Saving user config OK!
```

T2500G-10TS#

1.4. Fijar el nombre del dispositivo

Como se ha dicho anteriormente, es conveniente fijar un nombre de dispositivo para poder identificarlo cuando se accede de forma remota a través de la red de gestión. Esto se hace desde el modo de configuración mediante el comando hostname.

```
T2500G-10TS#configure
T2500G-10TS(config)#
T2500G-10TS(config)#hostname S1
S1(config)#
```



1.5. Manejo de interfaces

Para el estado de las distintas interfaces del switch se utiliza el comando show interface status.

S1#show interface status

Port	Status	Speed	Duplex	FlowCtrl	Active-Medium
Gi1/0/1	LinkUp	1000M	Full	Disable	Copper
Gi1/0/2	LinkDown	N/A	N/A	N/A	Copper
Gi1/0/3	LinkDown	N/A	N/A	N/A	Copper
Gi1/0/4	LinkDown	N/A	N/A	N/A	Copper
Gi1/0/5	LinkDown	N/A	N/A	N/A	Copper
Gi1/0/6	LinkDown	N/A	N/A	N/A	Copper
Gi1/0/7	LinkDown	N/A	N/A	N/A	Copper
Gi1/0/8	LinkDown	N/A	N/A	N/A	Copper
Gi1/0/9	LinkDown	N/A	N/A	N/A	Fiber
Gi1/0/10	LinkDown	N/A	N/A	N/A	Fiber

Para configurar cualquier aspecto relacionado con una interfaz debemos pasar a modo de configuración y seleccionarla:

```
S1(config)# interface gigabitEthernet 1/0/1
S1(config-if)#
```

Una vez en este modo se pueden modificar los parámetros de la interfaz. Para salir del modo de configuración de interfaz utilice la orden exit.

Es posible seleccionar un rango de interfaces para aplicarles la misma configuración mediante interface range: Por ejemplo, la siguiente secuencia de comandos selecciona las interfaces de 1 a 5.

```
S1(config)# interface range gigabitEthernet 1/0/1-5 S1(config-if)#
```

1.6. Manejo de VLANs

Para mostrar las VLAN, su nombre y los puertos que tienen asociadas se utiliza el comando show vlan

S1#sl VLAN	now vlan Name	Status	Ports
1	Default VLAN	active	Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3, Gi1/0/4 Gi1/0/5, Gi1/0/6, Gi1/0/7, Gi1/0/8 Gi1/0/9, Gi1/0/10

S1#

Para crear una nueva VLAN se debe pasar a modo de configuración y aplicar el comando:

S1(config)#vlan 99

S1(config-vlan)#name management

S1(config-vlan)#exit

S1(config)#exit

S1#show vlan



VLAN	Name	Status	Ports
1	Default VLAN	active	Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3, Gi1/0/4 Gi1/0/5, Gi1/0/6, Gi1/0/7, Gi1/0/8 Gi1/0/9, Gi1/0/10
99	management	active	

Con los pasos anteriores se ha creado la VLAN con identificador 99 y se le ha asignado un nombre, en este caso management.

Si deseamos eliminar una VLAN sólo tenemos que teclear en modo de configuración:

```
S1(config)#no vlan 10
```

El comando anterior eliminaría la VLAN con identificador 10.

1.7. Añadir puertos a una VLAN

En los switches disponibles en el laboratorio hay que distinguir tres casos:

- T2500G-10TS V1: Sólo permiten puestos de acceso y troncales. Aunque se puede configurar en modo general la funcionalidad está limitada.
- T2500G-10TS V2: Sólo permiten puertos de tipo general.
- TP-Link TL-SG3210: Sólo permiten puertos de tipo general.

1.7.1. Puertos de acceso

Recordemos que los puertos de acceso son aquellos destinados a conectar dispositivos y, por tanto, trasportan tramas sin etiquetar. Por ejemplo, para hacer que el puerto Gi1/0/7 sea de acceso perteneciente a la VLAN 10 se utiliza la siguiente secuencia de comandos.

```
S1(config)# interface Gi1/0/7
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 10
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# end
```

1.7.2. Puertos troncales

Los puertos troncales sirven para interconectar switches con switches o switches con routers. Las tramas transmitidas por este tipo de puertos son tramas etiquetadas. Por ejemplo, para hacer que el puerto Gi1/0/1 sea troncal y permita tramas de las VLAN 10,20 y 99 utilice la siguiente secuencia de comandos:

```
S1(config)# interface Gi1/0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# end
```

1.7.3. Puertos generales

Los puertos generales tienen las mismas reglas de ingreso que los puertos troncales, es decir, que se permiten tramas no etiquetadas de una única VLAN que se especifica en el PVID del puerto. Sólo admiten tranas que estén en la lista de VLAN admitidas por el puerto. Por otra parte, las tramas que egresan del puerto quedan controladas mediante las reglas de egreso en las que se indica si serán etiquetadas o no etiquetadas. Para pasar un puerto a modo general deberá ejecutar el comando:



```
S1(config)# interface Gi1/0/1
S1(config-if)# switchport mode general
S1(config-if)# no shutdown
```

Este último comando sólo es válido en los switches que permiten usar los tres tipos de puerto (TS-2500G-10TS V1).

La siguiente secuencia de comandos configura el PVID del puerto a la VLAN 99:

```
S1(config)# interface Gi1/0/1-3
S1(config-if)# switchport pvid 99
S1(config-if)# end
```

El PVID es el identificador de la VLAN nativa del puerto, es decir, aquella que en la que se categorizan las tramas no etiquetadas que llegan al puerto.

Para poder recibir y emitir tramas etiquetadas en el puerto debemos añadirlas a las lista de VLAN permitidas con la regla de egreso para tramas etiquetadas. Por ejemplo, la siguiente secuancia de comandos añade las VLAN 10,20 con la regla de egreso de tramas etiquetadas a la lista de VLAN permitidas de los puertos indicados:

```
S1(config)# interface Gi1/0/1-3
S1(config-if)# switchport general allowed vlan 10,20 tagged
S1(config-if)# end
```

Si, por el contrario, queremos que las tramas de una VLAN (por ejemplo la VLAN 99) se emitan como no etiquedadas se especificaría de la siguiente manera

```
S1(config)# interface Gi1/0/1-3
S1(config-if)# switchport general allowed vlan 99 untagged
S1(config-if)# end
```

Si ejecutamos las tres secuencias de comandos anteriores tendríamos el equivalente a un puerto troncal que permite las VLAN 10,20 y 99, transmitiéndose las tramas de las VLAN 10 y 20 de forma etiquetada mientras que las de la VLAN 99 de forma no etiquetada (VLAN nativa).

Si hubiésemos puesto esta otra secuencia de comandos, sin permitir las otras VLAN etiquetadas, tendríamos un comportamiento similar al puerto de acceso para la VLAN 99, descrito anteriormente:

```
S1(config)# interface Gi1/0/1-3
S1(config-if)# switchport pvid 99
S1(config-if)# switchport general allowed vlan 99 untagged
S1(config-if)# end
```

1.8. VLAN de gestión

Como se vio en la práctica 1, es conveniente que los dispositivos puedan accederse de manera remota. Para ello es necesario que tengan activa una interfaz de gestión que pertenece a una VLAN de gestión. Para configurar la VLAN de gestión se usa el comando ip management-vlan 1 y se indica el identificador de la VLAN de gestión. Además debemos asignar la dirección IP a la interfaz de gestión dentro de esta VLAN, como se muestra en el ejemplo:

```
S2(config)#ip management-vlan 99
S1(config)#interface vlan 99
S1(config-if)#ip address 10.10.10.3 255.255.255.0
```

En el modelo T2500G-10TS V1 además se obliga a que exista un puerto con el PVID de la vlan que se configure como VLAN de gestión. Por ello, conviene hacer la VLAN de gestión la VLAN nativa de los puertos troncales.

¹Este comando se utiliza cuando el switch sólo permite acceder a la configuración por una única VLAN como es el caso de los T2500G-10TS. En los switches que permiten una interfaz de gestión por VLAN como el TP-Link TL-SG3210 no es necesario ejecutarlo. Se configura directamente la interfaz en la VLAN correspondiente.



2. Enrutamiento entre VLANs con routers MikroTik

Para que exista conectividad entre la VLAN los paquetes deberían pasar por un router, ya que están cambiando de red. Para que el router pueda recibir paquetes de ambas VLANs deberá tener asignada una dirección en cada una de ellas. Utilizaremos la interfaz ether1 para conectar con el switch y crearemos dos interfaces virtuales dependientes de ether1, una en cada VLAN:

```
[admin@MikroTik] > interface vlan add interface=ether1 name=ether1.10 vlan-id=10 [admin@MikroTik] > interface vlan add interface=ether1 name=ether1.20 vlan-id=20 [admin@MikroTik] > interface vlan add interface=ether1 name=ether1.99 vlan-id=99
```

El argumento vlan-id indica el identificador de VLAN a esperar y el argumento name es un nombre que utilizaremos para identificar la interfaz virtual en procesos de configuración posteriores. Una buena práctica es asignar a la interfaz virtual el nombre de la interfaz física de la que depende y añadir el identificador de VLAN. De este modo, se sabe inmediatamente a qué interfaz física y VLAN corresponde.

Asigne la dirección al router dentro de cada una de las interfaces virtuales dentro de su VLAN:

```
[admin@MikroTik] > ip address add address=192.168.0.1/24 interface=ether1.10 [admin@MikroTik] > ip address add address=192.168.1.1/24 interface=ether1.20 [admin@MikroTik] > ip address add address=10.10.10.1/24 interface=ether1.99
```

Tenga en cuenta que estas son las direcciones deben asignarse como puerta de enlace en los PCs pertenecientes a las respectivas redes.






Figura 5: Topología física.

Tareas a realizar en el laboratorio

- 1. Verifique revisando la parte frontal de los switches el modelo que está usando en cada caso. Para saber si está usando la versión 1 o la versión 2 de los switches TP-Link T2500G-10TS deberá revisar la etiqueta de la parte inferior del dispositivo. Esto es importante porque, tal y como se ha indicado anteriormente, las configuraciones que se pueden realizar difieren de un modelo a otro.
- 2. Limpie la configuración de todos los dispositivos que vaya a utilizar.
- 3. Realice la conexión de cableado que se indica en la figura 5. Anote los identificadores de los puertos y sus conexiones.
- 4. Deberán crearse 3 VLANs en cada uno de ellos, utilizando los identificadores indicados en la tabla 1.

VLAN	Nombre	Red
10	alumnos	192.168.0.0/24
20	profesores	192.168.1.0/24
99	gestion	10.10.10.0/24

Tabla 1: Nombres, identificadores y números de red de las VLANs.

- 5. En los switches de acceso (S2 y S3) para que acepten tramas no etiquetadas de las VLAN que se indican a continuación.
 - S2: 4-5 VLAN 10, 6-7 VLAN 20
 - S3: 4-5 VLAN 10, 6-7 VLAN 20



- 6. Configure los puertos 1-3 para que retransmitan tramas etiquetadas de las VLAN 10,20 y tramas no etiquetadas de la VLAN 99.
- 7. Configure la VLAN 99 como VLAN de gestión en los 3 switches. A continuación añada el puerto 8 a la VLAN 99 para que se pueda conectar un PC. Compruebe que es posible acceder a la configuración de los tres switches mediante telnet. Recuerde que el PC deberá estar en la red 10.10.10.0/24.
 - Es importante asegurarse de que la configuración por defecto de la VLAN administrativa no tiene asignada una dirección del rango que vayamos a utilizar para otro propósito.
- 8. Retire los puertos de la VLAN por defecto. En estos dispositivos, la VLAN por defecto es la VLAN 1. Esto lo podemos comprobar visualizando las VLAN a las que pertenecen cada uno de los puertos:

S2#show vlan

VLAN	Name	Status	Ports
1	System-VLAN	active	Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3, Gi1/0/4, Gi1/0/5, Gi1/0/6, Gi1/0/7, Gi1/0/8, Gi1/0/9, Gi1/0/10
10	N/A	active	Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3, Gi1/0/4, Gi1/0/5
20	N/A	active	Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3, Gi1/0/6, Gi1/0/7
99	N/A	active	Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3

Observe como aunque se hayan reasignado puertos a otra VLAN estos puede que sigan perteneciendo a la VLAN 1. Para evitarlo vamos a retirar los puertos de esta VLAN:

S1(config)# interface range gi 1/0/1-7

S1(config-if-range)# no switchport general allowed vlan 1

A continuación, compruebe que los puertos indicados ya no pertenecen a la VLAN 1.

S2#show vlan

VLAN	Name	Status	Ports
1 10	System-VLAN N/A	active active	Gi1/0/8, Gi1/0/9, Gi1/0/10 Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3, Gi1/0/4,
10	N/ A	active	Gi1/0/5
20	N/A	active	Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3, Gi1/0/6, Gi1/0/7
99	N/A	active	Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3

Asegúrese de retirar de la VLAN por defecto los puertos que vaya a usar en cada dispositivo.

- 9. Conecte un PC al puerto 4 de S2 y otro al puerto 5 de S3 (ambos perteneces a la VLAN 10). Añada ambos PCs a la red 192.168.0.0/24 ¿Se puede conectar?
- 10. Conecte un PC al puerto 6 de S2 y otro al puerto 7 de S3 (ambos perteneces a la VLAN 20). No modifique la configuración de red de los PC ¿Se puede conectar?
- 11. Conecte un PC al puerto 3 de S2 y otro al puerto 6 de S3. No modifique la configuración de red de los PC ¿Se puede conectar? ¿por qué?
- 12. Con lo realizado hasta el momento, no se pueden interconectar dispositivos de distintas VLANs. Para ello, como se ha dicho anteriormente, se necesita un router. Configure ahora el router para que haga el enrutamiento entre las 3 VLANs. Sitúe un PC en cada VLAN y compruebe si puede conectar con el PC de la otra VLAN (Recuerde configurar correctamente direcciones y las puertas de enlace de los PCs).