


Performance Messungen

Einordnung





Lernziele

- Schwierigkeiten von Performance-Analysen verstehen
- Performance-Analysen bewerten können



Warum Performanceanalyse?

- Alternativen vergleichen
- Einfluss eines Features
- System Tuning
- Relative Performance erkennen (über Zeit)
- Absolute Performance für ausgewählte Fälle
- Erwartungen setzen
- Analyse von Systemverhalten



Analysetechniken

- Messen
 - keine vereinfachenden Annahmen
 - i.d.R. am glaubwürdigsten
 - inflexibel, spezielles System
- Simulation
 - Abstraktion
 - Flexibel
- Analytisches Modellieren
 - Mathematische Beschreibung des Systems
 - Starke Abstraktion, i.d.R. kaum glaubwürdig
 - Insbesondere zur frühen Validierung



Benchmark

- Ausführen realer Programme/Hardwarekomponenten in realen Umgebungen (keine analytische Simulation)
- Messen von Performance, Speicherverbrauch, usw.
- Automatisierbar
- Kein menschlicher Einfluss



Benchmark - Beispiele

- 3DMark (Grafikkarte/System)
- TCP-H (Datawarehouse)
- TCP-C (On-line transaction processing)
- Sintel (Video-Encoder)



Was messen?

- Ausführungszeit
- CPU-Zyklen
- MIPS (Million instructions per second)
- MFLOPS (Million floating-point operations per second)
- SPEC (System Performance Evaluation Cooperative)
- QUIPS (Quality improvements per second)
- Transaktionen pro Sekunde



Aufgabe

- Welche Kriterien sollte eine gute Metrik erfüllen?
- Sind die vorgestellten Metriken gute Metriken nach Ihren Kriterien?



Kriterien

Kriterium	Ausführungs -zeit	CPU Zykle n	MIPS	MFLOPS	SPEC	QUIPS	Transactions/ second
Linearität	+	-	-	+	-	+	+
Reliabilität	+	-	-	-	-	-	+
Wiederhol- barkeit	+	+	+	+	+	+	+
Einfache Messbarkeit	+	+	+	+	+	+	+
Konsistenz	+	+	-	-	+	+	+
Unabhängig- keit	+	+	+	-	-	+	+

Beispiel für Prüfungsfrage: Welche Metrik(en) würden Sie benutzen, um den schnellsten Sortieralgorithmus zu bestimmen?



Störvariablen

- Beeinflussen das Messergebnis systematisch oder unsystematisch
- Beispiele:
 - Hintergrundprozesse
 - Hardwareunterschiede
 - Temparaturunterschiede
 - Eingabedaten, zufällig?
 - Heap-Size
 - Hardware-Plattform
 - System-Interrupts
 - Parallelität in Single- und Multicore-Systemen
 - Garbage Collection



Aufgabe

 Wie kann man den Einfluss dieser Störvariablen kontrollieren?



Typisches Vorgehen: Bester Wert

- Wiederholen
- Bester, zweitbester oder schlechtester Wert

- Bsp: Antwortzeiten für Programmieraufgabe
- R: Daten einlesen
 - data <- read.csv("rt.csv", header=TRUE, sep = ";", dec = ".")</pre>
 - header: gibt an, ob Variablen/Spaltennamen in der ersten Zeile stehen
 - sep: Separator f
 ür Datensätze in der selben Zeile
 - dec: Dezimaltrennzeichen
 - rt <- data[,'time']</pre>
 - min(rt)/max(rt)



Typisches Vorgehen: Mittelwert

- Messung wiederholen
- Mittelwert bilden

$$\frac{-x_{arithm}}{x_{arithm}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

- R:
 - mean(rt)

Median

- Wert, der in der Mitte liegt
- Robust gegen Ausreißer
- R:
 - median(rt)

- Bei gerader Anzahl an Messwerten:
 - Arithmetisches Mittel der beiden mittleren Werte
 - Einen der beiden mittleren Werte angeben



Median oder Mittelwert?

- Median statt arithemtisches Mittel, wenn
 - Ordinale Daten*
 - Wenig Messwerte
 - Asymmetrische Verteilung
 - Ausreißer
- *Skalenniveaus
 - Nominal (z.B. Geschlecht)
 - Ordinal (z.B. Platzierungen)
 - Metrisch (z.B. Temperatur, Antwortzeit)




Daten anschauen

- Überblick verschaffen
- Verteilung und Ausreißer einschätzen



Histogramme

 Häufigkeit von Messwerten in festgelegten Bereichen




R

- rtNum <-as.numeric(unlist(rt))</pre>
- hist(rt)

Boxplots

- Boxplot zeigt
 - Median als breite Linie
 - Quartile als Box (50% aller Werte in der Box)
 - Whiskers
 - Ausreisser als Punkte
- Graphische Darstellung von Verteilungen

R: boxplot(rt)






Violin-Plot

 Zeigt zusätzlich zu Boxplot die Verteilung der Daten

• R:

- install.p
- library(ι
- vioplot(





Messmodel

• $y = \tau + \varepsilon$

• y: beobachteter Wert

• τ: wahrer Wert

• ε: Fehler

- Population: griechische Buchstaben
- Stichprobe: deutsche Buchstaben



Fehlermodell

- Echter Mittelwert: 10
- 1 zufälliger Fehler, Einfluss +/- 1
- Messwerte: 9 (50%) und 11 (50%)
- 2 zufällige Fehler, je +/- 1
- Messwerte: 8 (25%), 10 (50%) und 12 (25%)
- 3 zufällige Fehler, je +/- 1
- Messwerte: 7 (12.5%), 9 (37.5%), 11 (37.5%), 13 (12.5%)
- N zufällige Fehler, je +/- 1
- Normalverteilung




Normalverteilung






Streuung

- Mittelwert: 45,55
- Boxplot



Standardabweichung





Standardabweichung

- R:
 - sd(rtNum)
 - -21,55
- Mittelwert: 45,55

- 24 -> 45,55 (34 % der Messwerte)
- 45,55 -> 67,1 (34% der Messwerte)



Standardabweichung: Anwendung

- Ausreißer definieren
- Hochbegabung definieren
- Entdeckung des Higgs-Boson verkünden




Genauigkeit vs. Präzision

Genauigkeit:

Abweichung beobachteter Mittlewerte vom wahren Mittelwert

Wichtig bei Zeitmessungen



Präzision:

Streuung um Stichprobenmittelwert

Ursache von Messfehlern unklar



Zufällige vs. Systematische Fehler

- Systematische Fehler: Fehler des Experiments/der Messmethode
 - CPU Speed: Messung bei unterschiedliche Temperaturen
 - Zustand nicht zurückgesetzt für zweite Messung
 - Geringe Varianz, bis konstant über alle Messungen
 - Im Design ausschließen, braucht Erfahrung
 - →Genauigkeit
- Zufällige Fehler
 - Nicht kontrollierbar
 - Stochastische Methoden
 - →Präzision



Signifikanztests

- Zur Evaluierung, ob Messreihen unterschiedlich sind
- Z.B. t-Test, Mann-Whitney-U-Test



T-Test

- Entwickelt von Student (William Sealy Gosset)
- Vergleich von 2 Messreihen

Nullhypothese (H ₀)	Alternativhypothese (H ₁)			
Statistische Hypothese				
Messreihen sind gleich, i.e., Daten von beiden Messreihen stammen aus der selben Population	Daten beider Messreihen stammen aus unterschiedlichen Populationen			
Formal: $H_0: x_1 = x_2$	Formal: $H_1: x_1 \neq x_2$			



T-Test: Ergebnis

- Bestimmt Wahrscheinlichkeit, das beobachtete Ergebnis unter Annahme der H₀ zu erhalten -> bedingte Wahrscheinlichkeit
- Wenn Wahrscheinlichkeit kleiner ist als:
 - 0.001 sehr sehr signifikant
 - 0.01 sehr signifikant
 - 0.05 typisches Signifikanniveau
 - 0.10 oft bei explorativen/initialen Untersuchungen muss Nullhypothese falsch sein
- Signifikanzniveau
 - Vorher definieren!



T-Test: Aussage

- Was bedeutet signifikantes Ergebnis?
- Ist Nullhypothese falsch? -> Nein
- Ist Alternativhypothese richtig? -> Nein
- Kein Gegenbeweis für Gültigkeit der Nullhypothese gefunden
- Aufschreiben:
 - Ablehnen/nicht ablehnen der Nullhypothese
 - Nie: Bestätigen der Null-/Alternativhypothese



T-Test: Berechnung von Hand (1)

Berechnung der Kenngröße

$$t = \frac{\overline{x_1 - x_2}}{\widehat{\sigma}_{(x_1 - x_2)}^{-}}$$
 Datensatz (rt.csv): t = 1.522

$$\hat{\sigma}_{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (x_{i1} - \bar{x}_1)^2 + \sum_{i=1}^{n_2} (x_{i2} - \bar{x}_2)^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)}} \bullet \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

T-Test: Berechnung von Hand (2)

- Freiheitsgrade (Degrees of freedom, df)
 - für t-Test: $n_1 + n_2 2$ (hier: 11)
- Tabelle mit t-Verteilung (z.B. wikipedia)

$$t_{\alpha/2,df=11} = 2,201$$

Vergleich mit beobachtetem Wert (t_{emp} =

1.522)
$$t_{\alpha/2,df=11}$$
 - ist t_{emp} >

- nein, darum nicht signifikant



T-Test: Einseitig vs. Zweiseitig

Zweiseitig:

- Keine Kenntnisse über Richtung des Effekts (z.B., welches System schneller ist)
- Signifikanzniveau halbieren

• Einseitig:

- Vermutung, das ein System schneller ist
- Signifikanzniveau muss nicht halbiert werden

$$t_{\alpha,df=11} = 1,796$$



T-Test: R

- t.test(rt1, rt2)
- Ausgabe:

```
Welch Two Sample t-test

data: dataPC1 and dataPC2
t = 1.5222, df = 10.566, p-value = 0.1573
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0

95 percent confidence interval:
    -5.095727 27.583584

sample estimates:
mean of x mean of y
    50.74243 39.49850
```

- p-Wert: Bedingte Wahrscheinlichkeit, Ergebnis unter Annahme der H₀ beobachtet zu haben
- Wenn p-Wert kleiner als definiertes Signifikanzniveau ist, ist Ergebnis signifikant



T-Test: Varianten

- T-Test für unabhängige Stichproben:
 - Zusammensetzung der Stichproben ohne gegenseitige Beeinflussung
 - Z.B. zufällige Zuteilung von Probanden in einer oder andere Stichprobe
- T-Test für abhängige Stichproben:
 - Zusammensetzung einer Stichprobe hängt von Zusammensetzung anderer Stichprobe ab
 - Z.B.: Wiederholungsmessungen, zuteilen von Ehepartnern in unterschiedliche Stichproben



T-Test: Vorrausetzungen

- Metrisches Skalenniveau
- Normalverteilte Daten (z.B. Shapiro-Wilk)
- Oder: n >= 30

Mann-Whitney-U

- Nicht parametrischer Test
- Bei ordinalen Daten (oder nichtnormalverteilten metrischen Daten)
- Berechnung der Kenngröße:

$$U = n_1 \bullet n_2 + \frac{n_1(n_1 + 1)}{2} + T_1$$

$$T = \sum_{i=1}^{n} r_i$$
 - r_i : Rangplätze in der Stichprobe



Lernziele

- Schwierigkeiten von Performance-Analysen verstehen
- Performance-Analysen bewerten können



Literatur

- David Lilja. Measuring Computer Performance:
 A practitioner's guide. Cambridge University
 Press. 2000.
- Performance-Paper
- Beliebiges Statistikbuch



Hausaufgabe

- Folgende Paper auszugsweise lesen:
 - How Do Professional Developers Comprehend
 Software? (Abschnitt II, Abschnitt III überfliegen)
 - An Experiment About Static and Dynamic Type
 Systems (Abschnitt 4, Abschnitt 5 überfliegen)
- Experiment-Aufbau bewerten:
 - Was würden Sie genauso machen? Warum?
 - Was würden Sie anders machen? Warum?

