> \$ cd /home/



About

**Posts** 


() 6 minutes

# MQTT 协议和 mosquitto

# 1. MQTT 介绍

http://mqtt.org/

MQTT 是一个轻型协议,使用基于 TCP/IP 协议的发布/订阅消息转发模式,专门用于机器对机器 (M2M) 通信。 MQTT 协议的中心是 MQTT 服务器或代理 (broker) ,支持发布程序和订阅程序进行访问,如下图所示:



用户可以使用 MQTT 构建一个传感器网络,其中各种传感器都能够以其传感器独有的消息形式发布传感器值。 订阅程序能够订阅不同的消息,以据此采取措施。 MQTT 代理将处理从发布程序到订阅程序的转发消息。

如果已经有了一个 broker ,可以直接用 MQTT 客户端软件测试。这里有一个跨平台的 MQTT 客户端 MQTT.fx 。

# 2. Mosquitto

mosquitto 是一个开源的 MQTT broker ,目前支持 v3.1 和 v3.1.1 协议,同时提供了一个 C 语言动态链接库 libmosquitto ,用于实现 mqtt 客户端:

### http://mosquitto.org/documentation/

下载 mosquitto-1.4.2.tar.gz 后,解压,然后执行 make , make install 。即可得到几个二进制可执行文件:

- mosquitto: mqtt broker
- mosquitto\_passwd:管理 mosquitto 密码文件的命令行工具
- mosquitto\_sub: mgtt 订阅者程序
- mosquitto\_pub : mqtt 发布者程序

相关的配置文件安装在 /etc/mosquitto/ 目录下。在 Ubuntu 下可以直接安装 sudo apt-get install mosquitto 。

现在测试一下客户端和服务端程序。为了测试方便,将客户端和服务端程序都在本机,使用 localhost 连接。执行 mosquitto -v 启动 broker , -v 参数表示打印出运行信息,可以看到默认使用的端口是1883:

```
cl@idp-Lenovo:~/idp/temp/mosquitto-1.3.4$ mosquitto -v
1439262361: mosquitto version 1.3.4 (build date 2015-07-03 18:12:36+0800) starting
1439262361: Using default config.
1439262361: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1439262361: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
```

如果你的系统出现如下问题,就需要添加一个 mosquitto 用户:

```
root@clanton:~# mosquitto -v
1448587667: Error: Invalid user 'mosquitto'.
root@clanton:~# useradd mosquitto
root@clanton:~#
```

可以使用 systemd 让 mosquitto 自动启动,添加如下配置文件:

```
ubuntu@VM-231-137-ubuntu:/etc/systemd/system$ cat
mosquitto.service
[Unit]
Description=Mosquitto MQTT Broker
ConditionPathExists=/etc/mosquitto/mosquitto.conf
After=network.target

[Service]
ExecStart=/usr/local/sbin/mosquitto -c
/etc/mosquitto/mosquitto.conf
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
User=mosquitto
Restart=on-failure
```

RestartSec=10

```
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

然后在第二个终端启动订阅者程序: mosquitto\_sub -h localhost -t test -v ,用 -h 参数指定服务器 IP ,用 -t 参数指定订阅的话题。

在第三个终端启动发布者程序: mosquitto\_pub -h localhost -t test -m "Hello world" ,用 -m 参数指定要发布的信息内容,然后在订阅者的终端就可以看到由 broker 推送的信息:

```
cl@idp-Lenovo:~/idp/temp/mosquitto-1.3.4$ mosquitto_sub -h localhost -t test -v
test Hello world
```

在 broker 的终端也可以看到处理信息的过程:

```
cl@idp-Lenovo:~/idp/temp/mosquitto-1.3.4$ mosquitto -v
1439263764: mosquitto version 1.3.4 (build date 2015-07-03 18:12:36+0800) starting
1439263764: Using default config.
1439263764: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1439263764: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1439263767: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
1439263767: New client connected from 127.0.0.1 as mosqsub/13562-idp-Lenov (cl, k60).
1439263767: Sending CONNACK to mosqsub/13562-idp-Lenov (0)
1439263767: Received SUBSCRIBE from mosqsub/13562-idp-Lenov
1439263767: mosqsub/13562-idp-Lenov 0 test
1439263767: mosqsub/13562-idp-Lenov 0 test
1439263767: Sending SUBACK to mosqsub/13562-idp-Lenov
1439263770: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
1439263770: New client connected from 127.0.0.1 as mosqpub/13563-idp-Lenov (cl, k60).
1439263770: Sending CONNACK to mosqpub/13563-idp-Lenov (0)
1439263770: Received PUBLISH from mosqpub/13563-idp-Lenov (d0, q0, r0, m0, 'test', ... (11 bytes)
1439263770: Received DISCONNECT from mosqpub/13563-idp-Lenov
```

### mosquitto 语法是

```
mosquitto [-c config file] [ -d | --daemon ] [-p port
number] [-v]
```

- -c 是指定配置文件的路径,默认不需要配置文件。
- -d 表示作为守护进程运行在后台。
- -p 用来指定监听的端口,默认是 1883,使用 TCP 连接,如果要使用 UDP 连接,需要设为 1884。
- -v 表示生成详细的运行日志,等价于配置文件中将 log\_type 设为 all

mosquitto 默认是不需要配置文件的,它会对所有的选项采用默认值,比如用户名和密码。默认不需要用户名和密码,如果需要,可以用mosquitto\_passwd 新建用户和密码,并管理,语法是:

mosquitto\_passwd [ -c | -D ] passwordfile username
mosquitto\_passwd -b passwordfile username password
mosquitto\_passwd -U passwordfile

- -c 表示新建一个密码文件,如果文件已经存在,会被覆盖,用户名中不能包含冒号,因为密码文件中用户名和密码是用冒号隔开的。执行之后会要求设置密码,输入内容不可见,密码以加密 hash 值的方式存储在密码文件中。
- -D 表示删除用户名。
- -b 表示在命令行中,以明文方式设置密码。
- -U 用来将密码文件中的明文密码改成加密格式。如果文件中的密码已经是 hash 值,千万不要用这个选项,否则它会对 hash 值再做一次运算,然后修改密码文件。

设好密码后,在配置文件中设置 allow\_anonymous false 再用 password\_file 指定密码文件的路径就可以使用了。配置文件可以放在任何位置,只要 mosquitt 能找到它。配置文件中,每一行设置一个选项,选项名称和值用空格隔开,用井号可以注释。安装好的 mosquitto 在 /etc/mosquitto/ 目录下有配置文件和密码文件的例子,复制一份皆可使用:

```
$ ls /etc/mosquitto/
aclfile.example mosquitto.conf.example
pskfile.example pwfile.example
```

客户端可以通过订阅 \$SYS 层的主题来获取 broker 的信息,这些主题每 sys\_interval 秒更新一次,如果 sys\_interval 设为 0 则不会发送,标记为 static 的主题只会为每个订阅者发送一次。如果是在命令行中使用,要用反斜杠把 \$SYS 作为普通字符串传递给客户端,否则 \$SYS 会被当做环境变量来处理。

- \$SYS/broker/bytes/received , broker 从启动开始收到的总字节数。
- \$SYS/broker/bytes/sent , broker 从启动开始发送的总字节数。
- \$SYS/broker/clients/connected, \$SYS/broker/clients/active(不 建议使用), 当前连接的客户端数目。
- \$SYS/broker/clients/expired , 由于 persistent\_client\_expiration 选项过期而断开的客户端数量。
- \$SYS/broker/clients/disconnected,
   \$SYS/broker/clients/inactive (不建议使用),所有断开的已注册客户端(包括清除进程)的数量。

- \$SYS/broker/clients/maximum , 过去所有时间所连接的最大客户端数量(从服务器开机开始)。
- \$SYS/broker/clients/total , 所有连接过的客户端数量(包括活跃的客户端和已经断开的客户端数量)。
- \$SYS/broker/connection/# , 当代理服务器被配置为桥接模式的时候, 通常做法是提供一种状态话题来只是连接的状态, 这个话题默认为 \$SYS/broker/connection/, 如果数值为1,证明连接是活跃的,为0证 明连接不活跃. 查看桥接一节来获取更多信息。
- \$SYS/broker/heap/current size , mosquitto 当前使用的最大内存 , 请注意 , 由于编译时候的选择这个话题可能不可用。
- \$SYS/broker/heap/maximum size , mosquitto 曾经使用的最大内存,请注意,由于编译时候的选择这个话题可能不可用。
- \$SYS/broker/load/connections/+ ,不同的时间间隔内代理服务器收到连接数据包的平均数量 ,最后的+可以为 5分钟、10分钟、15分钟。
- \$SYS/broker/load/bytes/received/+ ,不同的时间间隔内代理服务器收到的平均比特数 ,最后的+可以为 5分钟、10分钟、15分钟。
- \$SYS/broker/load/bytes/sent/+ ,不同的时间间隔内代理服务器发送的平均比特数 ,最后的+可以为 5分钟、10分钟、15分钟。
- \$SYS/broker/load/messages/received/+ ,不同的时间间隔内代理服务器收到各种类型数据包的平均数量 ,最后的+可以为 5分钟、10分钟、15分钟。
- \$SYS/broker/load/messages/sent/+ ,不同的时间间隔内代理服务器发送各种类型数据包的平均数量 ,最后的+可以为 5分钟、10分钟、15分钟。
- \$SYS/broker/load/publish/dropped/+ ,不同的时间间隔内代理服务器发布数据包丢失的数量 ,最后的+可以为 5分钟、10分钟、15分钟。
- \$SYS/broker/load/publish/received/+ ,不同的时间间隔内代理服务器发布数据包被收到的平均数量 ,最后的+可以为 5分钟、10分钟、15分钟。
- \$SYS/broker/load/publish/sent/+ ,不同的时间间隔内代理服务器发布的数据包被发送的平均数量 ,最后的+可以为 5分钟、10分钟、15分钟。
- \$SYS/broker/load/sockets/+ ,不同的时间间隔内代理服务器打开 socket连接平均数量 ,最后的+可以为 5分钟、10分钟、15分钟。
- \$SYS/broker/messages/inflight , 具有QoS>0正在等待的确认消息的数量。
- \$SYS/broker/messages/received , 从代理服务器开机开始收到的消息总数。
- \$SYS/broker/messages/sent , 从服务器开机开始所发送的各种类型消息的总数。
- \$SYS/broker/messages/stored,在消息存储机制中保留的消息总数,包括客户端保留消息和持久客户端的队列消息。

- \$SYS/broker/publish/messages/dropped ,由于队列机制或者传输限制所丢弃数据包的数量. 参照mosquitto.conf 的 max\_inflight\_messages 和 max\_queued\_messages 选项获取更多解释。
- \$SYS/broker/publish/messages/received ,从代理服务器开机开始 发布的信息被收到总数。
- \$SYS/broker/publish/messages/sent ,从代理服务器开机开始发布的信息总数。
- \$SYS/broker/retained messages/count , 代理服务器中活跃的保留消息的总数。
- \$SYS/broker/subscriptions/count , 代理服务器中活跃的订阅的总数。
- \$SYS/broker/timestamp , 代理服务器编译的时间戳. Static.
- \$SYS/broker/uptime , 服务器合计在线时间(以秒计)。
- \$SYS/broker/version , 代理服务器版本. Static.

# 3. 安全性

MQTT 协议没有对安全性设置强制标准,只是在第五章提出了建议,提供合适的安全功能是实现者的责任。默认情况下,mosquitto 不需要任何验证,用户可以匿名连接。如果设置了 allow\_anonymous false ,客户端必须提供正确的用户名和密码进行验证,连接时应该将用户名和密码加密传输,否则有被拦截的危险。此外,mosquitto 还提供基于 SSL/TLS 证书的安全验证,使用 OpenSSL 作为 SSL/TLS 的实现。

# **3.1. SSL/TLS**

我们可以通过这个脚本

<u>https://github.com/owntracks/tools/raw/master/TLS/generate-</u> <u>CA.sh</u> 自建 CA 并颁发证书:

```
$ wget
```

\$ ./generate-CA.sh

#### 生成的文件:

- ca.crt , CA 根证书
- localhost.crt , mosquitto 服务器上的证书
- localhost.key , mosquitto 服务器上的密钥

将这三个文件复制到 /etc/mosquitto/certificates/ 目录下。然后修改配置文件, 开启 SSL/TLS:

port 8883
cafile /etc/mosquitto/certificates/ca.crt
certfile /etc/mosquitto/certificates/localhost.crt
keyfile /etc/mosquitto/certificates/localhost.key
require\_certificate true

### 启动 mosquitto:

```
$ mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf -v
1495335112: mosquitto version 1.4.11 (build date 2017-
05-20 17:44:03+0800) starting
1495335112: Config loaded from
/etc/mosquitto/mosquitto.conf.
1495335112: Opening ipv4 listen socket on port 8883.
1495335112: Opening ipv6 listen socket on port 8883.
```

### 再用根证书为客户端生成密钥和证书:

```
$ openssl genrsa -out client.key 2048
$ openssl req -new -out client.csr -key ./client.key
$ openssl x509 -req -in client.csr -CA ca.crt -CAkey
ca.key -CAserial ./ca.srl -out client.crt -days 3650 -
addtrust clientAuth
```

将根证书 ca.crt 、客户端密钥 client.key 、证书 client.crt 发送给客户端,本地测试的话,直接连接 localhost:

```
$ mosquitto_sub -h localhost -p 8883 -t
\$SYS/broker/bytes/\# -v --cafile ca.crt --cert
client.crt --key client.key
$SYS/broker/bytes/received 0
$SYS/broker/bytes/sent 0
```

如果设置了 require\_certificate false ,就是 SSL 单向认证,客户端只需提供 cafile,也无需设置 -cert 和 -key。如果设置了 allow\_anonymous false ,还要提供用户名和密码,否则会客户端会报错:

```
$ mosquitto_sub -h localhost -p 8883 -t
\$SYS/broker/bytes/\# -v --cafile ca.crt --cert
client.crt --key client.key
Connection Refused: not authorised.
```


## 3.2. WebSockets with SSL/TLS

mosquitto 编译时默认是不支持 WebSockets 的,需要在 config.mk 中将 WITH\_LIBWEBSOCDETS:=no 改为 yes。在配置文件中追加 WebSockets 的选项,并加上用户名和密码:

```
listener 8884
protocol websockets
password_file /etc/mosquitto/mosquitto.password
```

### 然后重启 mosquitto 。可以在

http://www.hivemq.com/demos/websocket-client/页面测试,这是一个 Websockets Client。输入 mosquitto 服务器的 IP、端口、用户名和密码,即可连接,然后添加订阅话题:



# 4. libmosquitto 库

关于客户端的编程可以参考 mosquitto\_sub 和 mosquitto\_pub 的源码。 libmosquitto API 文档: <a href="http://mosquitto.org/api/files/mosquitto-pub">http://mosquitto.org/api/files/mosquitto-pub</a> 的源码。 <a href="http://mosquitto.org/api/files/mosquitto-pub">http://mosquitto-pub</a> 的表示。 <a href="http://mosquitto.org/api/files/mosquitto-pub">http://mosquitto-pub</a> <a href="http://mosquitto-pub">http://mosquitto-pub</a> <a href="http://mosquitto-pub">http:/

## 4.1. 获取库版本

libmosquitto 是 C 语言共享库,可以创建 MQTT 客户端程序。所有的 API 函数都有 mosquitto 前缀。

```
int mosquitto_lib_version(int *major,int *minor,int
*revision);
```

获取库的版本信息,返回到三个参数中。

# 4.2. 初始化和清除

```
int mosquitto_lib_init();
int mosquitto_lib_cleanup();
```

使用 libmosquitto 库函数前,要先调用 mosquitto\_lib\_init() 初始化;使用 libmosquitto 库后,要调用 mosquitto\_lib\_cleanup() 完成清除工作。

# 4.3. 构建和释放客户端

```
struct mosquitto *mosquitto_new(const char *id, bool
clean_session, void *userdata);
```

新建一个 mosquitto 客户端实例。调用成功时,返回一个 struct mosquitto 指针,失败时返回 NULL 指针,并产生错误代码,可以用 mosquitto\_strerror() 函数获取错误代码的含义。第一个参数需要传递一个字符串作为 client ID ,如果设为 NULL ,会自动生成一个随机 ID 。第二个参数是布尔型,如果设为 false ,当 client 断开连接后,broker 会保留该 client 的订阅和消息,直到再次连接成功;如果设为 true , client 断开连接后,broker 会将所有的订阅和消息删除。第三个参数是传递给回调函数的用户数据。

释放一个 mosquitto 客户端对象:

```
void mosquitto destroy(struct mosquitto *mosq);
```

还用一个函数 mosquitto\_reinitialise() 可以重新初始化一个已经存在的客户端实例。

### 4.4. 验证和编码

如果 broker 要求提供用户名和密码,可以通过函数设置提供,用户名和密码都是通过字符串传递的:

## 4.5. 发布

发布一个消息。第一个参数是 client 实例。第二个参数要指向一个整数,不能为 NULL ,它会被当做这个消息的 ID 。 payloadlen 表示消息的长度,\*playload 表示消息的内容。 qos 表示服务质量,retain 表示是否保留信息,详细含义可以查看 MQTT 协议的 3.1 节,对 PUBLISH 控制报文的详细描述。

# 4.6. 订阅

向 broker 发送 SUBSCRIBE 报文请求订阅一个话题。第一个参数是 client 实例。第二个参数如果不为 NULL ,函数会把它作为该话题消息的 ID ,它可以用于订阅回调函数。第三个参数是话题名称。第四个参数是向 broker 请求的服务质量:\* 0 表示最多分发一次,消息的分发依赖于底层

网络的能力。接收者不会发送响应,发送者也不会重试。消息可能送达一次也可能根本没送达。 \* 1 表示确保消息至少送达一次,需要发布者和订阅者双方在报文中确认,可能重复。 \* 2 表示仅分发一次,这是最高等级的服务质量,消息丢失和重复都是不可接受的。使用这个服务质量等级会有额外的开销。

调用成功会返回 MOSQ\_ERR\_SUCCESS ,但这不代表订阅成功。关于消息质量的详情可以查看 MQTT 协议的 4.3 节。

取消订阅的函数是:

# 4.7. 遗嘱

简单的说,当 broker 检测到网络故障、客户端异常等问题,需要关闭某个客户端的连接时,可以向该客户端发布一条消息,叫做遗嘱消息。默认是没有遗嘱消息的,需要用函数设置遗嘱消息的话题、内容、服务质量等,在连接时由客户端告诉 broker:

该函数必须在 mosquitto\_connect() 之前调用。对应的清除遗嘱的函数是:

```
int mosquitto will clear(struct mosquitto *mosg);
```

# 4.8. 连接和断开

```
int port,
int keepalive,
);
```

连接一个 broker。第一个参数是 client 实例。第二个参数是 broker 的 IP 或者 hostname。第三参数是连接的端口,通常是 1883。第四个参数是保持连接的时间间隔,单位是秒,关于这个参数的详细含义可以查看MQTT 协议的 CONNECT 报文格式。连接成功会返回MOSQ\_ERR\_SUCCESS。

该函数还有一些扩展,比如可以绑定本地网络接口的 mosquitto\_connect\_bind 。如果调用了这两个函数连接 broker ,就 必须使用 mosquitto\_loop() 或者 mosquitto\_loop\_forever() 启 动网络循环。还有一些非阻塞的连接函数,例如 mosquitto\_connect\_async() ,调用它们的时候,必须使用 mosquitto\_loop\_start() 启动网络循环。断开连接可以调用 int mosquitto\_disconnect(struct mosquitto \*mosq) ,此外还有重连函数 mosquitto\_reconnect()。

# 4.9. 网络循环

客户端主网络循环,必须调用该函数来保持 client 和 broker 之间的通讯。收到或者发送消息时,它会调用相应的回调函数处理。当 QoS>0 时,它还会尝试重发消息。第一个参数是 client 实例。timeout 是阻塞等待时间,单位是微妙,设为 0 表示立即返回,设为负数表示使用默认值 1000ms。max\_packets 目前没有使用,设为 1 即可。

通常不会直接调用 mosquitto\_loop() 。如果程序里只会运行一个 MQTT client 的循环,可以调用 mosquitto\_loop\_forever() ,参数 完全相同:

它会在一个阻塞的无限循环里调用 mosquitto\_loop() ,如果从服务器掉线了,它会自动重连。直到在某个回调函数中调用了 mosquito\_disconnect() ,该函数才会返回。

另一种方法是使用 mosquitto\_loop\_start() ,调用一次就会新建一个 线程,在线程里不停的调用 mosquitto\_loop() 来处理网络信息。

如果要将 mosquitto 客户端操作与您自己的 select() 调用集成,请使用 mosquitto\_socket(), mosquitto\_loop\_read(), mosquitto\_loop\_write()和 mosquitto\_loop\_misc() 函数。

## 4.10. 回调函数

设置不同的回调函数, mosquitt\_loop() 会根据不同的情况,调用相应的回掉函数。

####确认连接回调函数

```
void mosquitto_connect_callback_set(struct mosquitto
*mosq,
     void (*on_connect)(struct mosquitto *mosq, void
*obj, int rc)
    );
```

当 client 请求连接后, broker 会回应一条 CONNECK 消息(确认连接请求), client 收到后会调用回调函数。我们可以在这个回调函数里判断连接是否成功,成功后再调用 mosquitto\_subscribe() 订阅话题,可以依次订阅多个话题。第一个参数是用 mosquitto\_new() 函数新建的client 实例。第二个参数是回调函数。回调函数的三个参数:

- mosq , client 实例
- obj , mosquitto\_new() 函数提供的用户数据
- rc , broker 回应的代码, 0 表示连接成功, 其他值表示拒绝连接, 可以用 mosquitto\_connack\_string() 函数获取代码的含义。

####断开连接回调函数

当 client 与 broker 断开连接后,会调用这里设置的函数。回调函数中的 rc 表示断开连接的原因, 0表示 client 调用了

mosquitt\_disconnect() ,其他值都表示未知原因。我们可以在这个函数里判断客户端是否意外掉线。

## ####消息回调函数

```
void mosquitto_message_callback_set( struct mosquitto
*mosq,
    void (*on_message)(struct mosquitto *mosq, void
*obj, const struct mosquitto_message *message)
);
```

当 client 收到 broker 发来的消息时会调用它。第一个参数是 client 实例。第二个参数是回调函数,它的第二个参数是 mosquitto\_new() 函数提供的用户数据。第三个参数保存了收到的消息,回掉函数退出后这个指针指向的内存就会被释放,它的定义是:

```
struct mosquitto_message{
    int mid;
    char *topic; //消息话题
    void *payload; //消息内容, MQTT 中叫做有效载荷
    int payloadlen; //消息的长度,单位是字节
    int qos; //服务质量
    bool retain; //是否保留消息
};
```

qos 和 retain 的详细含义可以查看 MQTT 协议的 3.1 节,对 PUBLISH 控制报文的详细描述。

#### ####订阅回调函数

broker 收到订阅请求后,会向 client 发送一个 SUBACK 报文作为回应, client 收到后就会调用这里设置的函数,可以在回调函数里判断订阅是否 成功。回调函数中, mid 表示消息 ID ,granted\_qos 指向一个数组,里面存放的是每一个已经批准的订阅的 QoS ,qos\_count 表示 granted\_gos 数组的大小。

####取消订阅回调函数

broker 收到取消订阅的请求后,会想 client 发送一个 UNSUBACK 报文作为回应, client 收到后就会调用这里设置的函数。

####日志回调函数

当 libmosquitto 产生日志信息时会调用这里设置的函数,我们可以在回调函数中打印这些日志。level 表示日志信息的等级,包括MOSQ\_LOG\_INFO、MOSQ\_LOG\_NOTICE、MOSQ\_LOG\_WARNING、MOSQ\_LOG\_ERR 和 MOSQ\_LOG\_DEBUG 。str 是日志信息的内容。

# 5. 后记

其实,目前可选的 MQTT Borker 很多,除了 mosquitto ,还有 Apache Apollo ,支持多种协议,还有国人开发 <u>emqtt</u> ,号称是百万级分布式开源物联网MQTT消息服务器。还有一个跟好用的 MQTT client —— paho ,也是开源产品,支持多种语言,包括 C 、C++、Python、Java、JavaScript 等。

# 6. 参考

- MQTT 协议中文版
- MQIT 入门篇
- MQTT 讲阶篇
- MQTT 安全篇
- MQTT 实战篇

- mosquitto 协议之 mosquitto(8) the broker
- Mosquitto SSL Configuration
- 1181 Words
- - ← 获得 IP 所在地的网... Python 的多线程 →

comments powered by Disqus

© 2020 Shaocheng.Li CC BY-NC 4.0

5

Powered by <u>Hugo</u> Made with ♥ by <u>rhazdon</u>