Android Camera2 API 专题

第26讲

CameraCaptureSession详解

极客笔记出品

@2021 极客笔记 All rights reserved.

课程体系




Agenda

- CameraCaptureSession概述
- CameraCaptureSession.StateCallback概述
- CameraCaptureSession.StateCallback状态转换
- CameraCaptureSession API介紹



@2021 极客笔记 All rights reserved.





- •配置好的一次会话,用于从Camera获取图像,或者reprocess图像。
- 可能需要几百毫秒才能完成Session的创建,HAL通常在这个阶段 完成如下事情
 - 创建Pipeline
 - 申请Buffer
- 当创建新的Session时,旧有Session会被关掉,对应有onClosed回调


极客笔记出品

StateCallback概述

API	Description
onConfigured(CameraCaptureSession session)	Session创建好了,App可以通过它来向底层送CaptureRequest。 如果有CaptureRequest正在等待被处理,接下来onActive会被调用,否则onReady会被调用。
on Configure Failed (Camera Capture Session session)	Session创建失败了,可能配置的Surface size不支持,或者Surface数量配置 太多了
onSurfacePrepared(CameraCaptureSession session, Surface surface)	某一个Surface 预分配 Buffer完成后会调用该回调,通过 CameraCaptureSession.prepare(Surface)对buffer进行预分配。
onReady(CameraCaptureSession session)	当Session没有request处理时调用。
onActive(CameraCaptureSession session)	当Session开始处理request时调用。
onCaptureQueueEmpty(CameraCaptureSession session)	当Input Capture Request Queue空了后调用。如果有设置repeating request,则会转去向HAL送repeating request了。Session第一次创建好时,该方法不会被调用。 当Input Capture Request Queue是空的时,Pipeline latency是最小的。
onClosed(CameraCaptureSession session)	该Session已经关闭。

极客笔记出品

@2021 极客笔记 All rights reserved.



CameraCaptureSession API (1/2)

API	Description
capture(request, listener, handler) captureSingleRequest(request, executor, listener)	向Camera底层送一个CaptureRequest,优先级比Repeating CaptureRequest要高。
captureBurst(requests, listener, handler) captureBurstRequests(requests, executor, listener)	向Camera底层送一组CaptureRequests,优先级比Repeating CaptureRequest要高。这一组CaptureRequest中间不能被其他 CaptureRequest插入进来,这正是与连续调用Capture方法的区别。
setRepeatingRequest(request, listener, handler) setSingleRepeatingRequest(request, executor, listener)	向Camera底层送一个CaptureRequest,底层会不停重复送这一个 CaptureRequest。不支持Reprocess CaptureRequest,因为 Reprocess CaptureRequest是通过TotalCaptureResult创建而来的。
setRepeatingBurst(requests, listener, handler) setRepeatingBurstRequests(requests, executor, listener)	向Camera底层送一组CaptureRequests,底层会不停重复送这一组 CaptureRequests。不支持Reprocess CaptureRequest。
abortCaptures	以最快的速度结束当前的Requests, in-flight captures可能成功也可能失败, Input Capture Request Queue会全部清空。
stopRepeating	Input Capture Request Queue清空。
close	关闭Session。当切换到新的session时或关闭CameraDevice时,建议不要调用该方法,直接调用createCaptureSession(未改变的Output Surfaces会被复用)或CameraDevice#close方法。
和安林等山口	1. 打字位 2. All violate vecessed

极客笔记出品

@2021 极客笔记 All rights reserved.

CameraCaptureSession API (2/2)

API	Description
supportsOfflineProcessing(Surface surface)	判断指定的Surface能否支持切到Offline Session。
switchToOffline(Collection <surface> offlineSurfaces, Executor executor, CameraOfflineSession.CameraOfflineSessionCallback listener)</surface>	将指定的offlineSurfaces切换到Offline Session去处理。
isReprocessable()	判断当前Session能否处理Reprocess CaptureRequest。
getInputSurface()	获取Reprocess session的输入Surface。
getDevice()	获取当前Session绑定的Camera Device。
prepare(Surface surface)	预分配指定Surface的Buffer。会一次性申请该Surface允许的最大数量块Buffer。通常情况下,Surface里面的Buffer都是按需分配的,目的是为了减少启动时延和总体内存消耗。通常情况下,我们可以在预览起来后,对拍照的Surface进行prepare,以优化第一次拍照性能,或者拍照过程中预览卡顿现象。

极客笔记出品

@2021 极客笔记 All rights reserved.



极客笔记出品