



Termodinámica (FIS1523) Dilatación Térmica

Felipe Isaule felipe.isaule@uc.cl

Miércoles 12 de Marzo de 2025

Resumen clase anterior

- Definimos los conceptos de **estado** y **equilibrio** termodinámico, además de los **procesos** y **ciclos**.
- Postulamos la Ley cero de la Termodinámica.
- Definimos la **temperatura** y revisamos la importancia conceptual de los termómetros.

Clase 3: Dilatación térmica


- Dilatación térmica.
- Ejemplos.
- Dilatación anómala del agua.


- Bibliografía recomendada:
 - → Halliday (18.3).

Clase 3: Dilatación térmica

- Dilatación térmica.
- Ejemplos.
- Dilatación anómala del agua.

- La dilatación o expansión térmica corresponde al aumento del tamaño de un material cuando aumenta la temperatura.
- Esta expansión es debido al aumento de la distancia promedio entre partículas.





• Es fundamental tomar en cuenta la dilatación térmica cuando se trabaja con materiales.



Junta de expansión en un puente




Junta de dilatacion

Los rieles necesitan juntas bien diseñadas para no deformarse con altas temperaturas




Vasos de vidrio suelen quebrarse con agua caliente

• La expansión térmica se utiliza para construir **termostatos**.




• Este tipo de aparatos utiliza bimetales.



Expansión lineal

• Para un cambio ΔT de temperatura , el largo L de un objeto aumenta una cantidad ΔL de manera lineal:

$$\Delta L = \alpha L \Delta T$$
,



donde α es el **coeficiente de expansión lineal**.

- Para cambios pequeños de temperaturas α es constante. Además, este coeficiente dependende del material.
- Tiene unidades de 1/°C o 1/°K.

Table 18-2 Some Coefficients of Linear Expansion^a

Substance	$\alpha (10^{-6}/\text{C}^{\circ})$
Ice (at 0°C)	51
Lead	29
Aluminum	23
Brass	19
Copper	17
Concrete	12
Steel	11
Glass (ordinary)	9
Glass (Pyrex)	3.2
Diamond	1.2
${\sf Invar}^b$	0.7
Fused quartz	0.5

Expansión superficial y volumétrica

• Para cambios de **superficie** y **volumen** tenemos que:

$$\Delta A = \gamma A \Delta T, \qquad \Delta V = \beta V \Delta T.$$

• En **sólidos isotrópicos** (se expanden de manera uniforma en todas direcciones) se cumple que:

$$\gamma = 2\alpha, \qquad \beta = 3\alpha.$$

TABLA 19.1

Coeficientes de expansión promedio para algunos materiales cerca de temperatura ambiente

Material	Coeficiente de expansión lineal promedio (α) (°C) ⁻¹	Material	Coeficiente de expansión volumétrica promedio $(\beta) (^{\circ}C)^{-1}$
Aluminio	24×10^{-6}	Alcohol, etílico	1.12×10^{-4}
Latón y bronce	19×10^{-6}	Benceno	1.24×10^{-4}
Cobre	17×10^{-6}	Acetona	1.5×10^{-4}
Vidrio (ordinario)	9×10^{-6}	Glicerina	4.85×10^{-4}
Vidrio (Pyrex)	3.2×10^{-6}	Mercurio	1.82×10^{-4}
Plomo	29×10^{-6}	Trementina	9.0×10^{-4}
Acero	11×10^{-6}	Gasolina	9.6×10^{-4}
Invar (aleación Ni-Fe)	0.9×10^{-6}	Aire ^a a 0°C	3.67×10^{-3}
Concreto	12×10^{-6}	Helio ^a	3.665×10^{-3}


^a Los gases no tienen un valor específico para el coeficiente de expansión volumétrica porque la cantidad de expansión depende del tipo de proceso por el que pasa el gas. Los valores que se proporcionan aquí suponen que el gas experimenta una expansión a presión constante.

Clase 3: Dilatación térmica

- Dilatación térmica.
- Ejemplos.
- Dilatación anómala del agua.

Ejemplo 1: Riel

Un riel de tren mide 1 km, en un lugar donde la temperatura cambia 50 °C entre día y noche. Si cada separación mide 5 cm, ¿qué tan seguido necesitamos poner las separaciones? Considere que el acero tiene un coeficiente de α =12x10-6 K-1.



Ejemplo 1: Riel

Un riel de tren mide 1 km, en un lugar donde la temperatura cambia 50 °C entre día y noche. Si cada separación mide 5 cm, ¿qué tan seguido necesitamos poner las separaciones? Considere que el acero tiene un coeficiente de α =12x10-6 K-1.

Primero calculamos la expansión total:

$$\Delta L = \alpha L \Delta T,$$

= $12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1} 10^{3} \text{ m} 50 \text{ K}.$
= $10.6 \text{ m} = 60 \text{ cm}.$



El número de separaciones:

$$N = \frac{0.6 \text{ m}}{0.05 \text{ m}} = 12$$

Entonces, las separaciones se deben poner cada:

$$\Delta x = L/N = \frac{10^3 \text{ m}}{12}$$

$$\longrightarrow \Delta x \approx 83 \text{ m}.$$

• Un recipiendo de **Pirex** (un tipo de vidrio) de **100 cm**³ es **Ilenado** con **mercurio** a una temperatura de **10 °C**. Luego, el recipiente es almacenado en una sala a **40°C**. ¿Se derramará mercurio? Si es así, ¿**cuánto**? Considere los **coeficientes de expansión** $\alpha_{\text{vidrio}} = 3.2 \times 10^{-6} \text{ °C}^{-1}$ y $\beta_{\text{mercurio}} = 0.18 \times 10^{-3} \text{ °C}^{-1}$.

• Un recipiendo de **Pirex** (un tipo de vidrio) de **100 cm**³ es **Ilenado** con **mercurio** a una temperatura de **10 °C**. Luego, el recipiente es almacenado en una sala a **40°C**. ¿Se derramará mercurio? Si es así, ¿**cuánto**? Considere los **coeficientes de expansión** $\alpha_{\text{vidrio}} = 3.2 \times 10^{-6} \, ^{\circ}\text{C}^{-1}$ y $\beta_{\text{mercurio}} = 0.18 \times 10^{-3} \, ^{\circ}\text{C}^{-1}$.

Primero veamos la expansión del vidrio:

El coeficiente volumetrico:

$$\beta_{\text{vidrio}} = 3\alpha_{\text{vidrio}} = 9.6 \times 10^{-6} \,^{\circ}\text{C}^{-1}$$

La expansión del vidrio:

$$\Delta V_{\text{vidrio}} = \beta_{\text{vidrio}} V_{\text{vidrio}} \Delta T$$
$$= 9.6 \times 10^{-6} \,^{\circ}\text{C}^{-1} \, 10^{2} \,^{\circ}\text{cm}^{3} \, 30 \,^{\circ}\text{C}$$
$$= 0.0288 \,^{\circ}\text{cm}^{3}$$

• Un recipiendo de **Pirex** (un tipo de vidrio) de **100 cm**³ es **Ilenado** con **mercurio** a una temperatura de **10 °C**. Luego, el recipiente es almacenado en una sala a **40°C**. ¿Se derramará mercurio? Si es así, ¿**cuánto**? Considere los **coeficientes de expansión** $\alpha_{\text{vidrio}} = 3.2 \times 10^{-6} \, ^{\circ}\text{C}^{-1}$ y $\beta_{\text{mercurio}} = 0.18 \times 10^{-3} \, ^{\circ}\text{C}^{-1}$.

La expansión del mercurio:

$$\Delta V_{\text{merc.}} = \beta_{\text{merc.}} V_{\text{merc.}} \Delta T$$

= $0.18 \times 10^{-3} \,^{\circ}\text{C}^{-1} \, 10^{2} \,^{\circ}\text{cm}^{3} \, 30 \,^{\circ}\text{C}$
= $0.54 \,^{\circ}\text{cm}^{3}$

Sí se derrama, y una cantidad de:

$$V_{\text{derramado}} = \Delta V_{\text{merc.}} - \Delta V_{\text{vidrio}}$$

= $(0.58 - 0.0288) \text{ cm}^3 \longrightarrow V_{\text{derramado}} = 0.5112 \text{ cm}^3$

- Una barra de material A tiene un largo de 100 cm y otra de material B tiene un largo de 105 cm. Ambas se encuentran a una temperatura de 20 °C. Al ser calentadas a 100 °C, las barras A y B se expanden a unos largos de 102 cm y 106 cm, respectivamente.
 - Calcule los coeficientes de dilatación de ambos materiales.
 - ¿A qué temperatura ambas barras alcanzan el mismo largo?

- Una barra de material A tiene un largo de 100 cm y otra de material B tiene un largo de 105 cm. Ambas se encuentran a una temperatura de 20 °C. Al ser calentadas a 100 °C, las barras A y B se expanden a unos largos de 102 cm y 106 cm, respectivamente.
 - Calcule los coeficientes de dilatación de ambos materiales.

Utilizamos la fórmula de dilatación lineal:

$$\Delta L_A = \alpha_A L_A \Delta T$$

$$2 \text{ cm} = \alpha_A 100 \text{ cm} 80 \,^{\circ}\text{C}$$

$$\rightarrow \boxed{\alpha_A = 2.5 \times 10^{-4} \,^{\circ}\text{C}^{-1}}$$

$$\Delta L_B = \alpha_B L_B \Delta T$$

$$1 \text{ cm} = \alpha_B 105 \text{ cm} 80 \,^{\circ}\text{C}$$

$$\rightarrow \boxed{\alpha_B \approx 1.2 \times 10^{-4} \,^{\circ}\text{C}^{-1}}$$

- Una barra de material A tiene un largo de 100 cm y otra de material B tiene un largo de 105 cm. Ambas se encuentran a una temperatura de 20 °C. Al ser calentadas a 100 °C, las barras A y B se expanden a unos largos de 102 cm y 106 cm, respectivamente.
 - ¿A qué temperatura ambas barras alcanzan el mismo largo?

Primero escribimos la ecuación de expansión de la siguiente forma:

$$L - L_a = \alpha_a L_a \Delta T$$

$$L = L_a (1 + \alpha_a \Delta T), \qquad a = A, B.$$

Igualando los largos:

$$L_A(1 + \alpha_A \Delta T) = L_B(1 + \alpha_B \Delta T)$$

$$\Delta T(L_A \alpha_B - L_A \alpha_B) = L_A - L_B$$

$$\Delta T = \frac{L_B - L_A}{(L_A \alpha_A - L_B \alpha_B)}$$

Remplazando con los datos:

$$\Delta T = \frac{5 \text{ cm}}{1.24 \times 10^{-2} \text{ cm} \,^{\circ}\text{C}^{-1}}$$

$$\Delta T \approx 403$$
 °C.

Es decir, alcanzan el mismo largo a unos 383 °C!!!


Posiblemente utilizar un coeficiente constante no es correcto con tales cambios.


Clase 3: Dilatación térmica

- Dilatación térmica.
- Ejemplos.
- Dilatación anómala del agua.

Dilatación anómala del agua

- Una **excepción** importante al aumento del volumen con la temperatura es el agua.
- El agua entre 0° y 4° grados C aumenta su densidad con la temperatura.
- Es decir, entre 0° y 4° el agua se contrae al aumentar la temperatura, para luego expandirse a temperaturas mayores.





Dilatación anómala del agua

- El agua líquida alcanza una densidad máxima de 1 g/ml a 4 grados Celsius.
- Este aumento anómalo de la densidad del agua con la temperatura permite que el hielo flote sobre el agua líquida.





Resumen

- Hemos revisado la **dilatación térmica**, incluyendo varios ejemplos.
- Vimos el caso especial de la dilatación anómala del agua.
- Próxima clase:
 - → Presión.