



Termodinámica (FIS1523) Transferencia de Energía y 1^{ra} Ley

Felipe Isaule felipe.isaule@uc.cl

Miércoles 26 de Marzo de 2025

Resumen clase anterior

- Revisamos distintas formas de la energía, incluyendo formas macroscópicas y microscópicas.
- Definimos la **energía intern**a U.
- Vimos que sistemas cerrados pueden transferir energía por medio de trabajo W y calor Q.
- Revisamos los tres mecanismos de transferencia de calor: conducción, convección, y radiación.

Clase 7: Transferencia de energía y 1^{ra} Ley

- Transferencias de energía.
- 1ra Ley de la Termodinámica.

- Bibliografía recomendada:
- → Cengel (2.3, 2.4, 2.5, 2.6).

Clase 7: Transferencia de energía y 1^{ra} Ley


- Transferencias de energía.
- 1ra Ley de la Termodinámica.

Transferencia de calor

- En la clase pasada vimos fórmulas para la **tasa de transferencia de calor**.
- El calor transferido en un intervalo de tiempo es:

$$Q_{1\to 2} = \int_{t_1}^{t_2} \dot{Q} dt.$$

- Recordar que el calor depende de la trayectoria.
- Como se definió en clases pasadas, un proceso adiabático es aquel que no intercambia calor.




Transferencia de calor

Importante!

Se pueden inducir cambios de temperatura con trabajo.

 Finalmente, calor y trabajo son manifestaciones del mismo concepto. a) Aumento de la temperatura del agua al efectuar trabajo sobre ella



 b) Incremento de la temperatura del agua transfiriéndole directamente calor




Transferencia de trabajo


• El **trabajo** realizado durante un proceso:

$$W_{1\to 2} = \int_1^2 \delta W.$$

- El trabajo también depende de la trayectoria.
- Hay distintas formas de realizar trabajo.
 En general nos enfocaremos en formas mecánicas.



Las propiedades son funciones de punto; pero el calor y el trabajo son funciones de la trayectoria (sus magnitudes dependen de la trayectoria seguida).




 Sin embargo, otra forma de trabajo común, y que es utilizada en algunos ejemplos del curso, es el trabajo eléctrico.

Trabajo mecánico

 Recordemos que el trabajo realizado por una fuerza en una trayectoria está dado por:

$$W_{1\to 2} = \int_{s_1}^{s_2} F ds.$$

 Para que exista transferencia de trabajo deben haber movimientos macroscópicos. Ejemplo: mov. de las fronteras.




 En muchos sistemas termodinámicos el trabajo mecánico es la única forma de trabajo presente.

 Revisar capítulo 2.5 del Cengel para repasar el cálculo de trabajos mecánicos.

Flujos másicos

- Sistemas abiertos, además de poder transferir calor y trabajo, pueden transferir masa, siendo una transferencia macroscópica de energía.
- El flujo másico corresponde a la cantidad de masa que fluye por una sección transversal por unidad de tiempo:



Tasas de flujo de masa y energía asociados a un flujo de vapor en una tubería de diámetro interno D con una velocidad promedio de $V_{\rm prom}$.

$$\dot{m} = \rho \dot{V} = \rho A_t v_{\text{prom}}.$$

V: Volumen

 $v_{
m prom}$: Rapidez promedio A_t : Área transversal

 Por tanto, el flujo de energía asociado:

$$\dot{E} = \dot{m}e.$$

Energía por unidad de masa del flujo

Clase 7: Transferencia de energía y 1^{ra} Ley

- Transferencias de energía.
- 1ra Ley de la Termodinámica.

1ra Ley de la Termodinámica


La **energía no se puede crear ni destruir** durante un proceso; **sólo puede cambiar de forma**.


- La 1^{ra} Ley también se conoce como el principio de conservación de la energía.
- Una consecuencia de 1^{ra} Ley es la **definición** y **existencia** de la energía.
 - \rightarrow Existe una **energía total** E.
- Sin embargo, en la práctica sólo trabajamos con diferencias de energía.

1ra Ley de la Termodinámica

→ Para todos los procesos adiabáticos entre dos estados determinados de un sistema cerrado, el trabajo neto realizado es el mismo sin importar la naturaleza del sistema cerrado ni los detalles del proceso.

$$\longrightarrow W = \Delta E.$$







1ra Ley de la Termodinámica

→ Por otro lado, si un sistema experimenta un cambio de energía donde no hay trabajo involucrado:

$$\longrightarrow$$
 $Q = \Delta E$.





¿Aúmenta o disminuye la temperatura?




FIGURA 2-1

Un refrigerador en funcionamiento con su puerta abierta dentro de una habitación perfectamente sellada y aislada.





FIGURA 2-2


Un ventilador en funcionamiento en una habitación bien sellada y aislada hará que aumente la temperatura del aire que se halla en la habitación.

¿Aúmenta o disminuye la temperatura?



En ambos casos aumenta!!!





Balance de energía

 El cambio neto de la energía total del sistema durante un proceso es igual a la diferencia entre la energía total que entra y la energía total que sale del sistema:

$$E_{\rm entrada} - E_{\rm salida} = \Delta E_{\rm sistema}$$
.

• Esta relación se conoce como balance de energía.

Cambio de la energía durante un proceso

• Si la **energía cambia** durante un **proceso** (es decir con el tiempo), entonces el cambio de energía es:

$$\Delta E_{
m sistema} = E_{
m final} - E_{
m inicial}.$$
 Cambio de energía interna, potencial, y cinética. Transferencia de energía (calor, trabajo, masa).

- La energía es una propiedad de estado. Por tanto, un cambio de energía provoca un cambio en el estado del sistema.
- En ausencia de efectos electromagnéticos y de tensión superficial:

$$\Delta E_{\rm sistema} = \Delta U + \Delta E_{\rm potencial} + \Delta E_{\rm cinetica}. \qquad \begin{array}{l} \Delta E_{\rm potencial} = mg(z_{\rm final} - z_{\rm inicial}) \\ \Delta E_{\rm cinetica} = \frac{m}{2}(v_{\rm final}^2 - v_{\rm inicial}^2) \end{array}$$

• En sistemas estáticos sólo cambia la energía interna:

$$\Delta E_{\rm sistema} = \Delta U$$

Transferencia de energía

 Como ya hemos visto, la energía se puede transferir por medio de masa (sólo en sistemas abiertos), trabajo y calor.

$$\longrightarrow \Delta E_{\text{sistema}} = \Delta W + \Delta Q + \Delta E_{\text{masa}}.$$


En forma de tasa:

$$\frac{dE_{\text{sistema}}}{dt} = \dot{Q} + \dot{W} + \dot{E}_{\text{masa}}.$$

• En el régimen estacionario:

$$\frac{dE_{\text{sistema}}}{dt} = 0$$

$$\longrightarrow$$
 0 = $(\dot{Q}_{\rm entrada} - \dot{Q}_{\rm salida}) + (\dot{W}_{\rm entrada} - \dot{W}_{\rm salida}) + (\dot{E}_{\rm masa,entrada} - \dot{E}_{\rm masa,salida}).$




Ciclos

• Un ciclo en un sistema cerrado tiene estados iniciales y finales idénticos:

$$E_{\text{inicial}} = E_{\text{final}} \longrightarrow \Delta E_{\text{sistema}} = 0.$$


 Debido a que no hay flujo másico, entonces:

$$W_{\text{entrada}} = Q_{\text{salida}}, \quad \dot{W}_{\text{entrada}} = \dot{Q}_{\text{salida}}.$$



Ejemplo 1: Enfriamiento de un fluido

• Un recipiente rígido contiene un fluido caliente que se enfría mientras es agitado por un ventilador. Al inicio, la energía interna del fluido es de 800 kJ, pero durante el proceso de enfriamiento pierde 500 kJ de calor. Por su parte, la rueda realiza 100 kJ de trabajo sobre el fluido. Determine la energía interna final del fluido e ignore la energía almacenada en el ventilador.



Ejemplo 1: Enfriamiento de un fluido


Un recipiente rígido contiene un fluido caliente que se enfría mientras es agitado por un ventilador. Al inicio, la energía interna del fluido es de 800 kJ, pero durante el proceso de enfriamiento pierde 500 kJ de calor. Por su parte, la rueda realiza 100 kJ de trabajo sobre el fluido. Determine la energía interna final del fluido e ignore la energía almacenada en el ventilador.

Como es un sistema estacionario, entonces:




Por balance de energía:

$$\Delta E = E_{
m entrada} - E_{
m salida}$$
 $U_{
m final} - U_{
m inicial} = W_{
m entrada} - Q_{
m salida}$
 $U_{
m final} - 800 \text{ kJ} = 100 \text{ kJ} - 500 \text{ kJ}$
 $\longrightarrow U_{
m final} = 400 \text{ kJ}$



Ejemplo 2:

• Un ventilador en funcionamiento consume 20 W de potencia eléctrica y descarga aire del cuarto a ventilarse a una tasa de 1.0 kg/s. Encuentre la velocidad de descarga.




Ejemplo 2:

• Un ventilador en funcionamiento consume 20 W de potencia eléctrica y descarga aire del cuarto a ventilarse a una tasa de 1.0 kg/s. Encuentre la velocidad de descarga.

La tasa de energía es la potencia, la cual es constante:

$$\frac{dE}{dt} = \dot{W}_{\text{elec}} = 20 \text{ W}$$



Podemos entender el problema como un sistema abierto con flujo másico:

$$\dot{E} = \dot{m}_{\rm aire} e = \dot{m}_{\rm aire} \frac{v^2}{2}, \quad \dot{m}_{\rm aire} = 1.0 \text{ kg/s}.$$


Igualando y despejando v:

$$\dot{W}_{\rm elec} = \dot{E}$$

$$\longrightarrow v = \sqrt{\frac{2\dot{W}_{\text{elec}}}{\dot{m}}} \longrightarrow v = 6.3 \text{ m/s.}$$


Ejemplo 3:

• Una habitación se encuentra **inicialmente** a una **temperatura** de 25°C. Luego, se enciende un ventilador con una **potencia** electrica de 200W. La habitación **transfiere calor** al exterior por **convección** con una **tasa** *h*=6 W/m²°C, y teniendo una **superficie expuesta** de *A*=30m². Determine la **temperatura** del aire en el interior cuando se alcance el **régimen estacionario** de funcionamiento.



Ejemplo 3:

• Una habitación se encuentra **inicialmente** a una **temperatura** de 25°C. Luego, se enciende un ventilador con una **potencia** electrica de 200W. La habitación **transfiere calor** al exterior por **convección** con una **tasa** *h*=6 W/m²°C, y teniendo una **superficie expuesta** de *A*=30m². Determine la **temperatura** del aire en el interior cuando se alcance el **régimen estacionario** de funcionamiento.



Recordemos que la tasa de calor transferido por convección es:

$$\dot{Q}_{\text{conv}} = hA(T_s - T_f),$$

Por balance de energía, tenemos que:

$$\dot{W}_{\text{elec}} = \dot{Q}_{\text{conv}} = hA(T_s - T_f).$$

$$\longrightarrow T_s = \frac{\dot{W}_{\text{elec}}}{hA} + T_f = \frac{200 \text{ W}}{6\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \circ \text{C}} 30 \text{ m}^2} + 25^{\circ}\text{C}$$

$$\longrightarrow T_s \approx 26.1^{\circ}\text{C}$$

Resumen

- Hemos postulado la 1^{ra} Ley de la Termodinámica, correspondiendo al principio de conservación de la energía.
- Revisamos los balances de energía, conectándolo con la transferencia de calor y trabajo.
- Próxima clase:
 - → Resumen y ejemplos.