#### Table of Contents generated with <u>DocToc</u>

- IPCam SDK API Guide
  - 1. 接口文档
  - 1.1 分配句柄
  - 1.2 初始化句柄
  - 1.3 删除句柄
  - 1.4 连接推流服务器
  - 1.5 设置音频时间基准
  - 1.6 设置视频时间基准
  - 1.7 设置视频 PPS、SPS、SEI 参数
  - 1.8 发送视频关键帧
  - 1.9 发送非视频关键帧
  - 1.10 发送音频数据
  - 1.11 设置 AAC 音频配置数据
  - 2. 使用示例
  - 2.1 初始化
  - 2.2 发送数据
    - 2.2.1 发送视频数据
    - 2.2.2 发送音频数据
  - 2.3 销毁句柄释放内存

# **IPCam SDK API Guide**

# 1. 接口文档

### 1.1 分配句柄

RtmpPubContext \* RtmpPubNew(const char \* \_url, unsigned int \_nTimeout, RtmpPubAudi
oType \_nInputAudioType, RtmpPubAudioType \_nOutputAudioType, RtmpPubTimeStampPolicy
\_nTimePolicy);

参数名	描述
url	RTMP 推流地址
nTimeout	发送及接收超时时间,单位: 秒
nInputAudioType	音频输入类型,包括: RTMP <i>PUB</i> AUDIO <i>AAC、RTMP</i> PUB <i>AUDIO</i> G711A、RTMP <i>PUB</i> AUDIO <i>G711U、RTMP</i> PUB <i>AUDO</i> PCM、RTMP <i>PUB</i> AUDIO_NONE
nOutputAudioType	值只能和 <i>nInputAudioType 相同或者 RTMP</i> PUB <i>AUDIO</i> AAC,输出音频不能为 RTMP <i>PUB</i> AUDO_PCM
nTimePolicy	RTMP <i>PUB</i> TIMESTAMP <i>ABSOLUTE:数据包使用绝对时间戳发送; RTNP</i> PUB <i>TIMESTAMP</i> RELATIVE:数据包尽量使用相对时间戳发送,如果时间发生回转,会发送绝对时间戳进行时间戳同步

### 其中, RtmpPubAudioType 的定义:

值	描述
RTMP <i>PUB</i> AUDIO_AAC	AAC 音频类型
RTMP <i>PUB</i> AUDIO_G711A	G711A 音频类型
RTMP <i>PUB</i> AUDIO_G711U	G711U音频类型
RTMP <i>PUB</i> AUDIO_PCM	PCM 16位音频类型
RTMP <i>PUB</i> AUDIO_NONE	无音频数据

### 其中,RtmpPubTimeStampPolicy 的定义:

值	描述
RTMP <i>PUB</i> TIMESTAMP_ABSOLUTE	绝对时间戳
RTMP <i>PUB</i> TIMESTAMP_RELATIVE	相对时间戳

### 返回值:

成功返回 RtmpPubContext 指针,失败返回NULL

## 1.2 初始化句柄

int RtmpPubInit(RtmpPubContext \* \_pRtmp);

初始化由 RtmpPubNew 分配的 RtmpPubContext \* 句柄

参数名	描述
_pRtmp	RtmpPubContext 指针

#### 返回值:

成功返回0,失败返回-1,失败时,需要调用RtmpPubDel释放资源

#### 注意:

输入音频为 G711A/G711U 并且输出音频为 AAC 时, 默认会以一下内容初始化句柄:

• 音频采样频率: 8000Hz

通道数量: 1采样位宽: 16位

### 1.3 删除句柄

void RtmpPubDel(RtmpPubContext \* \_pRtmp);

#### 删除并释放 RtmpPubContext

参数名	描述
_pRtmp	RtmpPubContext 指针

### 1.4 连接推流服务器

int RtmpPubConnect(RtmpPubContext \* \_pRtmp);

参数名	描述
_pRtmp	RtmpContext 指针

#### 返回值:

成功返回 0, 失败返回 -1

### 1.5 设置音频时间基准

void RtmpPubSetAudioTimebase(RtmpPubContext \* \_pRtmp, unsigned int \_nTimeStamp);

参数名	描述	
_pRtmp	RtmpPubContext 指针	
_nTimeStamp	音频时间基准,和第一个音频包的时间戳相同,后续音频包时间戳在此基准上递增	

### 1.6 设置视频时间基准

void RtmpPubSetVideoTimebase(RtmpPubContext \* \_pRtmp, unsigned int \_nTimeStamp);

参数名	描述	
_pRtmp	RtmpPubContext 指针	
_nTimeStamp	视频时间基准,和第一个视频包的时间戳相同,后续视频包时间戳在此基准上递增	

### 1.7 设置视频 PPS、SPS、SEI 参数

发送 VIDEO 数据之前、必须至少设置 PPS 和 SPS

```
void RtmpPubSetPps(RtmpPubContext * _pRtmp, const char * _pData, unsigned int _nSi
ze);
void RtmpPubSetSps(RtmpPubContext * _pRtmp, const char * _pData, unsigned int _nSi
ze);
void RtmpPubSetSei(RtmpPubContext * _pRtmp, const char * _pData, unsigned int _nSi
ze);
```

参数名	描述
_pRtmp	RtmpPubContext 指针
_pData	PPS/SPS/SEI 数据
_nSize	PPS/SPS/SEI 字节数

### 1.8 发送视频关键帧

int RtmpPubSendVideoKeyframe(RtmpPubContext \* \_pRtmp, const char \* \_pData, unsigne
d int \_nSize, unsigned int \_presentationTime);

发送视频关键帧

参数名	描述
_pRtmp	RtmpPubContext 指针
_pData	关键帧数据
_nSize	关键帧数据字节数
_presentationTime	pts

#### 返回值:

成功返回 0, 失败返回 -1, 失败时, 表明连接已经失效

### 1.9 发送非视频关键帧

```
int RtmpPubSendVideoInterframe(RtmpPubContext * _pRtmp, const char * _pData, unsig
ned int _nSize, unsigned int _presentationTime);
```

#### 发送视频非关键帧数据

参数名	描述
_pRtmp	RtmpPubContext 指针
_pData	非关键帧数据
_nSize	非关键帧数据字节数
_presentationTime	pts

#### 返回值:

成功返回 0, 失败返回 -1, 失败时, 表明连接已经失效

## 1.10 发送音频数据

```
int RtmpPubSendAudioFrame(RtmpPubContext * _pRtmp, const char * _pData, unsigned i
nt _nSize, int _nPresentationTime);
```

如果输入数据类型为 RTMPPUBAUDIO\_AAC,发送音频数据前需要先调用 RtmpPubSetAac 发送 AAC 音频配置数据

参数名	描述
_pRtmp	RtmpPubContext 指针
_pData	音频数据
_nSize	音频数据字节数
_presentationTime	pts

#### 返回值:

成功返回 0, 失败返回 -1, 失败时, 表明连接已经失效

### 1.11 设置 AAC 音频配置数据

```
void RtmpPubSetAac(RtmpPubContext * _pRtmp, const char * _pAacCfgRecord, unsigned
int _nSize);
```

如果输入数据类型为 RTMP*PUB*AUDIO\_AAC,发送 AAC 数据前,需要先调用此函数设置 AAC Configuration Record

参数名	描述
_pRtmp	RtmpPubContext 指针
_pAacCfgRecord	AAC 配置数据
_nSize	配置数据字节数

# 2. 使用示例

示例中没有对返回值进行处理,实际使用时需要处理返回值。

### 2.1 初始化

```
// 分配句柄,读写超时时间为10s,输入音频类型为G711A,输出音频类型为AAC,并使用绝对时间戳策略
RtmpPubContext * pRtmpc = RtmpPubNew(serverUrl, 10, RTMP_PUB_AUDIO_G711A, RTMP_PUB
_AUDIO_AAC, RTMP_PUB_TIMESTAMP_ABSOLUTE);
//初始化句柄
RtmpPubInit(pRtmpc);
//连接服务器
RtmpPubConnect(pRtmpc);
```

#### 2.2 发送数据

#### 2.2.1 发送视频数据

```
if (isVideoInit == false) {
   //初始化视频时间基准, presentationTime为第一个视频包时间戳
   RtmpPubSetVideoTimeBase(presentationTime)
   //设置SPS及PPS参数
   RtmpPubSetSps(pRtmpc, spsData, spsDataSize);
   RtmpPubSetPps(pRtmpc, ppsData, ppsDataSize);
   isVideoInit = true;
}
if (isKeyFrame == true) {
   //发送关键帧数据
   RtmpPubSendVideoKeyframe(pRtmpc, frameData, frameDataSize, presentationTime);
}
if (isInterFrame == true) {
   //发送非关键帧数据
   RtmpPubSendVideoKeyframe(pRtmpc, frameData, frameDataSize, presentationTime);
}
```

#### 2.2.2 发送音频数据

● 输入音频类型为 AAC

```
if (isAudioInit == false) {
    //初始化音频时间基准, presentationTime和第一个音频包的时间戳相同
    RtmpPubSetAudioTimebase(pRtmpc, presentationTime);
    //设置AAC配置数据
    RtmpPubSetAac(pRtmpc, pAacCfgRecord, cfgSize);
    isAudioInit = true;
}
//发送音频数据
RtmpPubSendAudioFrame(pRtmpc, pAacData, aacDataSize, presentationTime);
```

• 输入音频类型为 G711A、G711U 或者 PCM 16位

```
if (isAudioInit == false) {
    //初始化音频时间基准, presentationTime和第一个音频包的时间戳相同
    RtmpPubSetAudioTimebase(pRtmpc, presentationTime);
    isAudioInit = true;
}
//发送音频数据
RtmpPubSendAudioFrame(pRtmpc, pAudioData, audioDataSize, presentationTime);
```

## 2.3 销毁句柄释放内存

//当程序退出、数据发送完成等情况释放资源 RtmpPubDel(pRtmpc)