# 智能指针

# 1. 智能指针的作用

C++程序设计中使用堆内存是非常频繁的操作,堆内存的申请和释放都由程序员自己管理。程序员自己管理堆内存可以提高了程序的效率,但是整体来说堆内存的管理是麻烦的,C++11中引入了智能指针的概念,方便管理堆内存。使用普通指针,容易造成堆内存泄露(忘记释放),二次释放,程序发生异常时内存泄露等问题等,使用智能指针能更好的管理堆内存。

理解智能指针需要从下面三个层次:

- 1. 从较浅的层面看,智能指针是利用了一种叫做 RAII(资源获取即初始化)的技术对普通的指针进行 封装,这使得智能指针实质是一个对象,行为表现的却像一个指针。
- 2. 智能指针的作用是防止忘记调用 delete 释放内存和程序异常的进入 catch 块忘记释放内存。另外指 针的释放时机也是非常有考究的,多次释放同一个指针会造成程序崩溃,这些都可以通过智能指针 来解决。
- 3. 智能指针还有一个作用是把值语义转换成引用语义。C++和 Java 有一处最大的区别在于语义不同,在 Java 里面下列代码:

Animal a = new Animal();

Animal b = a;

你当然知道,这里其实只生成了一个对象,a 和 b 仅仅是把持对象的引用而已。但在 C++中不是这样,

Animal a:

Animal b = a;

这里却是就是生成了两个对象。

# 2. 智能指针的使用

智能指针在 C++11 版本之后提供,包含在头文件〈memory〉中,shared ptr、unique ptr、weak ptr

### 2.1 shared\_ptr 的使用

shared\_ptr 多个指针指向相同的对象。shared\_ptr 使用引用计数,每一个 shared\_ptr 的拷贝都指向相同的内存。每使用他一次,内部的引用计数加 1,每析构一次,内部的引用计数减 1,减为 0 时,自动删除所指向的堆内存。shared\_ptr 内部的引用计数是线程安全的,但是对象的读取需要加锁。

- 初始化。智能指针是个模板类,可以指定类型,传入指针通过构造函数初始化。也可以使用 make\_shared 函数初始化。不能将指针直接赋值给一个智能指针,一个是类,一个是指针。例如 std::shared ptr<int> p4 = new int(1);的写法是错误的
- 拷贝和赋值。拷贝使得对象的引用计数增加 1, 赋值使得原对象引用计数减 1, 当计数为 0 时, 自动释放内存。后来指向的对象引用计数加 1, 指向后来的对象。
- get 函数获取原始指针
- 注意不要用一个原始指针初始化多个 shared ptr, 否则会造成二次释放同一内存
- 注意避免循环引用, shared\_ptr 的一个最大的陷阱是循环引用,循环,循环引用会导致堆内存无法正确释放,导致内存泄漏。循环引用在 weak ptr 中介绍。

```
#include <iostream>
#include <memory>
int main() {
    {
        int a = 10:
        std::shared_ptr<int> ptra = std::make_shared<int>(a);
        std::shared ptr<int> ptra2(ptra); //copy
        std::cout << ptra.use count() << std::endl;</pre>
        int b = 20;
        int *pb = &a;
        //std::shared_ptr<int> ptrb = pb; //error
        std::shared ptr<int> ptrb = std::make shared<int>(b);
        ptra2 = ptrb; //assign
        pb = ptrb. get(); //获取原始指针
        std::cout << ptra.use count() << std::endl;</pre>
        std::cout << ptrb.use count() << std::endl;</pre>
    }
}
```

### 2.2 unique\_ptr 的使用

unique\_ptr "唯一"拥有其所指对象,同一时刻只能有一个 unique\_ptr 指向给定对象(通过禁止拷贝语义、只有移动语义来实现)。相比与原始指针 unique\_ptr 用于其 RAII 的特性,使得在出现异常的情况下,动态资源能得到释放。unique\_ptr 指针本身的生命周期:从 unique\_ptr 指针创建时开始,直到离开作用域。离开作用域时,若其指向对象,则将其所指对象销毁(默认使用 delete 操作符,用户可指定其他操作)。unique\_ptr 指针与其所指对象的关系:在智能指针生命周期内,可以改变智能指针所指对象,如创建智能指针时通过构造函数指定、通过 reset 方法重新指定、通过 release 方法释放所有权、通过移动语义转移所有权。

```
//std::unique_ptr<int> uptr2(uptr); //不能拷貝
std::unique_ptr<int> uptr2 = std::move(uptr); //轉換所有權
uptr2.release(); //释放所有权
}
//超過 uptr 的作用域,內存釋放
}
```

#### 2.3 weak\_ptr 的使用

weak\_ptr 是为了配合 shared\_ptr 而引入的一种智能指针,因为它不具有普通指针的行为,没有重载 operator\*和->,它的最大作用在于协助 shared\_ptr 工作,像旁观者那样观测资源的使用情况。weak\_ptr 可以从一个 shared\_ptr 或者另一个 weak\_ptr 对象构造,获得资源的观测权。但 weak\_ptr 没有共享资源,它的构造不会引起指针引用计数的增加。使用 weak\_ptr 的成员函数 use\_count()可以观测资源的引用计数,另一个成员函数 expired()的功能等价于 use\_count()==0,但更快,表示被观测的资源(也就是 shared\_ptr 的管理的资源)已经不复存在。weak\_ptr 可以使用一个非常重要的成员函数 lock()从被观测的 shared\_ptr 获得一个可用的 shared\_ptr 对象,从而操作资源。但当 expired()==true 的时候,lock()函数将返回一个存储空指针的 shared ptr。

### 2.4 循环引用

考虑一个简单的对象建模——家长与子女: a Parent has a Child, a Child knowshis/her Parent。在 Java 里边很好写,不用担心内存泄漏,也不用担心空悬指针,只要正确初始化 myChild 和 myParent,那么 Java 程序员就不用担心出现访问错误。一个 handle 是否有效,只需要判断其是否 non null。

```
public class Parent
```

```
private Child myChild;
}
public class Child
{
    private Parent myParent;
}
```

在 C++ 里边就要为资源管理费一番脑筋。如果使用原始指针作为成员,Child 和 Parent 由谁释放?那么如何保证指针的有效性?如何防止出现空悬指针?这些问题是 C++面向对象编程麻烦的问题,现在可以借助 smart pointer 把对象语义(pointer)转变为值(value)语义,shared\_ptr 轻松解决生命周期的问题,不必担心空悬指针。但是这个模型存在循环引用的问题,注意其中一个指针应该为 weak\_ptr。

#### 原始指针的做法,容易出错

```
#include <iostream>
#include <memory>
class Child:
class Parent;
class Parent {
private:
   Child* myChild;
public:
    void setChild(Child* ch) {
        this->myChild = ch;
    void doSomething() {
        if (this->myChild) {
    ~Parent() {
        delete myChild;
};
class Child {
private:
    Parent* myParent;
public:
    void setPartent(Parent* p) {
        this->myParent = p;
    void doSomething() {
        if (this->myParent) {
    ~Child() {
        delete myParent;
```

```
};
int main() {
       Parent* p = new Parent;
       Child* c = new Child;
        p->setChild(c);
        c->setPartent(p);
       delete c; //only delete one
   return 0;
循环引用内存泄露的问题
#include <iostream>
#include <memory>
class Child;
class Parent;
class Parent {
private:
    std::shared_ptr<Child> ChildPtr;
public:
    void setChild(std::shared_ptr<Child> child) {
        this->ChildPtr = child;
    void doSomething() {
       if (this->ChildPtr.use_count()) {
    ~Parent() {
};
class Child {
private:
    std::shared_ptr<Parent> ParentPtr;
public:
    void setPartent(std::shared_ptr<Parent> parent) {
        this->ParentPtr = parent;
    void doSomething() {
       if (this->ParentPtr.use_count()) {
       }
    ~Child() {
int main() {
```

```
std::weak_ptr<Parent> wpp;
    std::weak_ptr<Child> wpc;
        std::shared_ptr<Parent> p(new Parent);
        std::shared ptr<Child> c (new Child);
        p->setChild(c);
        c->setPartent(p):
        wpp = p;
        wpc = c;
        std::cout << p.use count() << std::endl; // 2</pre>
        std::cout << c.use_count() << std::endl; // 2</pre>
    std::cout << wpp.use_count() << std::endl; // 1</pre>
    std::cout << wpc.use count() << std::endl; // 1</pre>
    return 0:
}
正确的做法
#include <iostream>
#include <memory>
class Child;
class Parent;
class Parent {
private:
    //std::shared_ptr<Child> ChildPtr;
    std::weak ptr<Child> ChildPtr;
public:
    void setChild(std::shared ptr<Child> child) {
        this->ChildPtr = child;
    void doSomething() {
        //new shared_ptr
        if (this->ChildPtr.lock()) {
    ~Parent() {
};
class Child {
private:
    std::shared_ptr<Parent> ParentPtr;
public:
    void setPartent(std::shared ptr<Parent> parent) {
        this->ParentPtr = parent;
    void doSomething() {
```

```
if (this->ParentPtr.use count()) {
    ~Child() {
};
int main() {
    std::weak ptr<Parent> wpp;
    std::weak ptr<Child> wpc;
        std::shared ptr<Parent> p(new Parent);
        std::shared ptr<Child> c(new Child):
        p->setChild(c);
        c->setPartent(p);
        wpp = p;
        wpc = c;
        std::cout << p.use count() << std::endl; // 2
        std::cout << c.use_count() << std::endl; // 1</pre>
    }
    std::cout << wpp.use count() << std::endl; // 0
    std::cout << wpc.use count() << std::endl; // 0
    return 0:
```

# 3. 智能指针的设计和实现

智能指针类将一个计数器与类指向的对象相关联,引用计数跟踪该类有多少个对象共享同一指针。 每次创建类的新对象时,初始化指针并将引用计数置为 1;当对象作为另一对象的副本而创建时,拷贝构造函数拷贝指针并增加与之相应的引用计数;对一个对象进行赋值时,赋值操作符减少左操作数所指对象的引用计数(如果引用计数为减至 0,则删除对象),并增加右操作数所指对象的引用计数;调用析构函数时,构造函数减少引用计数(如果引用计数减至 0,则删除基础对象)。智能指针就是模拟指针动作的类。所有的智能指针都会重载 -> 和 \* 操作符。智能指针还有许多其他功能,比较有用的是自动销毁。这主要是利用栈对象的有限作用域以及临时对象(有限作用域实现)析构函数释放内存。

```
} else {
            _{count} = new size_{t}(0);
    SmartPointer(const SmartPointer& ptr) {
        if (this != &ptr) {
            this->_ptr = ptr._ptr;
            this->_count = ptr._count;
            (*this->_count)++;
        }
    SmartPointer& operator=(const SmartPointer& ptr) {
        if (this->_ptr == ptr._ptr) {
            return *this:
        }
        if (this->_ptr) {
            (*this-> count)--;
            if (this-)_count == 0) {
               delete this->_ptr;
                delete this->_count;
            }
        }
       this->_ptr = ptr._ptr;
       this->_count = ptr._count;
        (*this->_count)++;
        return *this:
    }
    T& operator*() {
        assert(this->_ptr == nullptr);
        return *(this->_ptr);
    T* operator->() {
        assert(this->_ptr == nullptr);
        return this->_ptr;
    ~SmartPointer() {
       (*this->_count)--;
        if (*this-)_count == 0) {
            delete this->_ptr;
            delete this-> count;
   }
    size_t use_count() {
        return *this->_count;
int main() {
```

};

```
SmartPointer<int> sp(new int(10));
SmartPointer<int> sp2(sp);
SmartPointer<int> sp3(new int(20));
sp2 = sp3;
std::cout << sp.use_count() << std::end1;
std::cout << sp3.use_count() << std::end1;
}</pre>
```