

嵌入式系统工程师





原始套接字



大纲



- ➤ TCP、UDP开发回顾
- > 原始套接字概述、创建
- > 数据包详解
- ➤ 编程实例—分析MAC数据包
- >练习—网络数据分析器
- > sendto发送数据
- ➤ 练习—MAC地址扫描器(ARP)
- ➤练习—飞鸽欺骗(UDP)
- ➤ 练习—三次握手连接器 (TCP)







- ➤ TCP、UDP开发回顾
- ▶原始套接字概述、创建
- ▶数据包详解
- >编程实例—分析MAC数据包
- >练习—网络数据分析器
- > sendto发送数据
- ➤练习—MAC地址扫描器(ARP)
- ➤练习—飞鸽欺骗(UDP)
- ▶练习—三次握手连接器 (TCP)






TCP、UDP套接字

- ➤ 数据报式套接字(SOCK_DGRAM)
 - 无连接的socket,针对无连接的 UDP 服务
 - 可通过邮件模型来进行对比



- ➤ 流式套接字(SOCK_STREAM)
 - 面向连接的socket,针对面向连接的 TCP 服务
 - 可通过电话模型来进行对比



➤ 这两类套接字似乎涵盖了TCP/IP 应用的全部



TCP、UDP开发回顾

- TCP与UDP各自有 独立的port互不 影响
- 一个进程可同时 拥有多个port
- · 不必关心tcp/ip 协议实现的过程

用户进程 用户进程 用户进程 用户进程 传输层 **TCP** UDP **ICMP IGMP** 网络层 IP **RARP** ARP 链路层 硬件接口 媒体(介质)




UDP编程开发回顾

> client

- 创建socket接口
- 定义sockaddr_in变量, 其中ip、port为目的 主机的信息
- 可发送0长度的数据包

> server

- bind本地主机的ip、 port等信息
- 接收到的数据包中包含来源主机的ip、port信息






TCP编程开发回顾

> client

- connect来建立连接
- write、read收发数据
- 不可发送0长度的数据

> server

- bind本地主机的ip、 port等信息
- listen把主动套接字变 为被动
- accept会有新的返回值
- 多进程、线程完成并发







- ▶能否截获网络中的数据?
- ➤ 怎样发送一个自定义的IP包?
- ➤ 怎样伪装本地的IP、MAC?
- ▶ 网络攻击是怎么回事?
- ▶ 路由器、交换机怎样实现?



研究方向

▶方向:

- 1. TCP/IP协议栈
- 2. 原始套接字
- 3. 网络开发工具包libpcap/libnet

▶书籍:

- 1. 《TCP/IP详解 卷一》★
- 2. 《UNIX网络编程 卷一》第三版★







- ➤ TCP、UDP开发回顾
- > 原始套接字概述、创建
- > 数据包详解
- >编程实例—分析MAC数据包
- >练习—网络数据分析器
- > sendto发送数据
- ➤练习—MAC地址扫描器(ARP)
- ➤练习—飞鸽欺骗(UDP)
- ▶练习—三次握手连接器 (TCP)






原始套接字概述

- ▶原始套接字(SOCK_RAW)
 - 一种不同于SOCK_STREAM、SOCK_DGRAM的套接字, 它实现于系统核心
 - 可以接收本机网卡上所有的数据帧(数据包),对 于监听网络流量和分析网络数据很有作用
 - 开发人员可发送自己组装的数据包到网络上
 - 广泛应用于高级网络编程
 - 网络专家、黑客通常会用此来编写奇特的网络程序



套接字功能对比

- ➤ 流式套接字只能收发 TCP协议的数据
- ➤ 数据报套接字只能收发 UDP协议的数据
- ▶ 原始套接字可以收发 内核没有处理的数据包 因此,要访问其他协议 发送的数据需要使用 原始套接字(SOCK RAW)





创建原始套接字

- ➤ int socket(PF_PACKET, SOCK_RAW, protocol)
- >功能: 创建链路层的原始套接字
- ▶ protocol: 指定可以接收或发送的数据包类型
 - ETH_P_IP: IPV4数据包
 - ETH_P_ARP:ARP数据包
 - ETH_P_ALL:任何协议类型的数据包
- ▶返回值:
 - 成功(>0):链路层套接字
 - 失败(<0):出错



创建原始套接字

▶创建链路层的原始套接字

```
sock_raw_fd = socket(PF_PACKET, SOCK_RAW,
htons(ETH_P_ALL));
```

• 已过时,不再使用
sock_raw_fd = socket(AF_INET, SOCK_PACKET,
htons(ETH P ALL));

> 头文件

- #include <sys/socket.h>
- #include <netinet/ether.h>





- ➤ TCP、UDP开发回顾
- ▶原始套接字概述、创建
- > 数据包详解
- >编程实例—分析MAC数据包
- >练习—网络数据分析器
- > sendto发送数据
- ➤ 练习—MAC地址扫描器(ARP)
- ➤练习—飞鸽欺骗(UDP)
- ▶练习—三次握手连接器 (TCP)





数据包详解

- ▶ 使用原始套接字进行编程开发时,首先要对不同协议的数据包进行学习,需要手动对IP、TCP、UDP、ICMP等包头进行组装或者拆解
- ➤ ubuntu12.04中描述网络协议结构的文件如下:


```
root@edu-T:/usr/include/netinet# ls
ether.h if_ether.h if_tr.h in.h ip_icmp.h tcp.h
icmp6.h if_fddi.h igmp.h in_systm.h ip.h tags udp.h
root@edu-T:/usr/include/netinet#
```

```
root@edu-T:/usr/include/net

root@edu-T:/usr/include/net# ls
ethernet.h if.h if_ppp.h if_slip.h ppp_defs.h tags
if_arp.h if_packet.h if_shaper.h ppp-comp.h route.h
root@edu-T:/usr/include/net#
```




数据包详解





组装/拆解udp数据包流程



想一想: tcp呢?



UDP封包格式


port来标记给哪个进程








IP封包格式





Ethernet封包格式





TCP封包格式





ICMP封包格式



ICMP回显请求和回显应答格式

注:不同的类型值以及代码值,代表不同的功能





- ➤ TCP、UDP开发回顾
- ▶原始套接字概述、创建
- > 数据包详解
- ➤ 编程实例—分析MAC数据包
- >练习—网络数据分析器
- > sendto发送数据
- ➤ 练习—MAC地址扫描器(ARP)
- ➤练习—飞鸽欺骗(UDP)
- ➤练习—三次握手连接器 (TCP)





分析MAC数据包

> 链路层数据格式

▶示例效果



分析MAC数据包

▶参考代码analysis_mac.c

```
#include <stdio.h>
    #include <netinet/in.h>
    #include <sys/socket.h>
    #include <netinet/ether.h>
    int main(int argc, char *argv[])
                                           1. 创建链路层原始套接字
 6
   □ {
        unsigned char buf[1024] = "";
        int sock raw fd = socket(PF PACKET, SOCK RAW, htons(ETH P ALL));
        while(1)
10
11
            unsigned char src mac[18] = "";
12
            unsigned char dst mac[18] = "";
                                              2. 获取链路层上的数据
            //获取链路层的数据帧
13
            recvfrom(sock raw fd, buf, sizeof(buf), 0, NULL, NULL);
14
            //从buf里提取目的mac、源mac
15
16
            sprintf(dst mac,"%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x", \
17
            buf[0], buf[1], buf[2], buf[3], buf[4], buf[5]);
18
            sprintf(src mac,"%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x", \
19
            buf[6], buf[7], buf[8], buf[9], buf[10], buf[11]);
            //打印源MAC、目的MAC
            printf("MAC:%s >> %s\n", src_mac, dst_mac);
21
22
                                               3. 根据格式解析数据
23
        return 0;
24
```





- ➤ TCP、UDP开发回顾
- ▶原始套接字概述、创建
- > 数据包详解
- >编程实例—分析MAC数据包
- >练习—网络数据分析器
- > sendto发送数据
- ➤ 练习—MAC地址扫描器(ARP)
- ➤练习—飞鸽欺骗(UDP)
- ▶练习—三次握手连接器 (TCP)






- ➤ 在很多时候需要对网络上的数据进行抓取,然 后进行分析,此"网络数据分析器"就是模仿 现实开发中的抓包工具而进行的
- ▶运行demo现象如下:




网络协议分析图






➤ ARP数据解析图



- ▶说明
- ARP的TYPE为0x0806
- buf为unsinged char
- 所有数据均为大端




➤ IP数据解析图



- ▶说明
- IP的TYPE为0x0800
- buf为unsinged char
- 所有数据均为大端



▶ 如右图所示,是 网上的数据包的 组包过程; 其解 包过程正好相反, 首先分析以太网 得到MAC然后再 依次分析, 比如 IP、PORT等等





网络数据分析器——要求

- ▶要求
 - 分析出ARP/IP/RARP
 - 分析出MAC
- ▶扩展
 - 在完成基本要求的前提下,分析PORT
- ▶提示
 - 以root权限运行

06-01-data-analysis.c

- ▶想一想
 - ▶ 如何捕捉途经网卡的数据?



混杂模式

- ▶混杂模式
 - 指一台机器的网卡能够接收所有经过它的数据包,而不论其目的地址是否是它。
 - 一般计算机网卡都工作在非混杂模式下,如果设置 网卡为混杂模式需要root权限
- ▶ linux下设置
 - ➤ 设置混杂模式: ifconfig eth0 promisc
 - ➤ 取消混杂模式: ifconfig eth0 -promisc
- > windos下通过特定的软件实现



混杂模式

▶linux下通过程序设置网卡混杂模式

```
struct ifreq ethreq;
strncpy(ethreq.ifr name, "eth0", IFNAMSIZ);
if(ioctl(sock_raw_fd, SIOCGIFFLAGS, &ethreq) != 0)//获取eth0网络接口标志
   perror("ioctl");
                                              1. 获取网络接口标志
   close (sock raw fd);
   exit(-1);
ethreq.ifr flags |= IFF PROMISC;
if (ioctl (sock raw fd, SIOCSIFFLAGS, &ethreq) != 0)//设置eth0网络接口标志
   perror("ioctl");
   close (sock raw fd);
                                              2. 设置网络接口标志
   exit(-1);
```

大纲



- ➤ TCP、UDP开发回顾
- ▶原始套接字概述、创建
- > 数据包详解
- >编程实例—分析MAC数据报
- >练习—网络数据分析器
- > sendto发送数据
- ➤ 练习—MAC地址扫描器(ARP)
- ➤练习—飞鸽欺骗(UDP)
- ➤练习—三次握手连接器 (TCP)





- ▶用sendto发送原始套接字数据
 - sendto(sock_raw_fd, msg, msg_len, 0, (struct sockaddr*)&sll, sizeof(sll));

▶注意:

- sock raw fd: 原始套接字
- msg:发送的消息(封装好的协议数据)
- s11:本机网络接口,指发送的数据应该从本机的哪个网卡出去,而不是以前的目的地址
- ▶想一想:如何定义s11?



- > 本机网络接口
 - struct sockaddr_11 s11;
 - #include <netpacket/packet.h>
- > struct sockaddr_11

```
2 struct sockaddr_ll
3 日{
4 unsigned short int sll_family; /*一般为PF_PACKET*/
5 unsigned short int sll_protocol; /*上层协议*/
6 int sll_ifindex; /*接口类型*/
7 unsigned short int sll_hatype; /*报头类型*/
8 unsigned char sll_pkttype; /*包类型*/
9 unsigned char sll_halen; /*地址长度*/
10 unsigned char sll_addr[8]; /*MAC地址*/
11 };
```

▶只需要对sll.sll_ifindex赋值,就可使用



➤ 发送数据demo

```
/*将网络接口赋值给原始套接字地址结构*/如何获得?
struct sockaddr_ll sll;
bzero(&sll, sizeof(sll));
sll.sll_ifindex = /*获取本机出去的接口地址*/;
int len = sendto(sock_raw_fd, msg, sizeof(msg), 0,\
(struct sockaddr*)&sll, sizeof(sll));

33
```

➤ 通过ioctl来获取网络接口地址

- int ioctl(int fd, int request, void *)
- #include <sys/ioct1.h>



➤ ioctl获取接口示例

```
struct ifreq ethreq;
                                                       //网络接口地址
                                                       //指定网卡名称
19
    strncpy(ethreq.ifr name, "eth0", IFNAMSIZ);
    if(-1 == ioctl(sock raw fd, SIOCGIFINDEX, &ethreq)) //获取网络接口
21
22
        perror("ioctl");
23
        close (sock raw fd);
24
        exit(-1);
                                                    1. 获取网络接口
25
26
    struct sockaddr 11 s11;
2.8
    bzero(&sll, sizeof(sll));
                                                    2. 给s||赋值
29
    sll.sll ifindex = ethreq.ifr ifindex;
30
    int len = sendto(sock raw fd, msq, sizeof(msq), 0,\
                                                     3. 发送
32
     (struct sockaddr*)&sll, sizeof(sll));
```

▶想一想:

• ioctl的参数、struct ifreq结构类型



➤ ioctl参数对照表

类别	request	说明	数据类型
接口	SIOCGIFINDEX	获取网络接口	struct ifreq
	SIOCSIFADDR	设置接口地址	struct ifreq
	SIOCGIFADDR	获取接口地址	struct ifreq
	SIOCSIFFLAGS	设置接口标志	struct ifreq
	SIOCGIFFLAGS	获取接口标志	struct ifreq

```
struct lireq ethreq; //网络接口地址
strncpy(ethreq.ifr_name, "eth0", IFNAMSIZ); //指定网卡名称
ioctl(sock_raw_fd, SIOCGIFINDEX, &ethreq) //获取网络接口
21
```

- > struct ifreq: #include <net/if.h>
- > IFNAMSIZ 16



> sendto发送数据的整体过程

```
18
    struct ifreq ethreq;
                                                        //指定网卡名称
    strncpy(ethreq.ifr name, "eth0", IFNAMSIZ);
                                                        //获取网络接口
    if (-1 == ioctl(sock raw fd, SIOCGIFINDEX, &ethreq))
20
        perror("ioctl");
        close (sock raw fd);
        exit(-1);
                                                     1. 获取网络接口
25
26
    struct sockaddr 11 s11;
2.8
    bzero(&sll, sizeof(sll));
                                                     2. 给s||赋值
29
    sll.sll ifindex = ethreq.ifr ifindex;
30
31
    int len = sendto(sock raw fd, msg, sizeof(msg), 0,\
                                                     3. 发送
32
     (struct sockaddr*)&sll, sizeof(sll));
```





- ➤ TCP、UDP开发回顾
- ▶原始套接字概述、创建
- > 数据包详解
- >编程实例—分析MAC数据报
- >练习—网络数据分析器
- > sendto发送数据
- ➤ 练习—MAC地址扫描器(ARP)
- ➤练习—飞鸽欺骗(UDP)
- ▶练习—三次握手连接器 (TCP)





MAC地址扫描器

▶想一想:

如果A(192.168.1.1)向B(192.168.1.2)发送一个数据包,那么需要的条件有ip、port、使用的协议(TCP/UDP)之外还需要MAC地址,因为在以太网数据包中MAC地址是必须要有的;问怎样才能知道对方的MAC地址?使用什么协议呢?



MAC地址扫描器——协议

- ➤ ARP (Address Resolution Protocol, 地址解析协议)
 - 是TCP/IP协议族中的一个
 - 主要用于查询指定ip所对应的的MAC
 - 请求方使用广播来发送请求
 - 应答方使用单播来回送数据
 - 为了在发送数据的时候提高效率在计算中会有一个ARP缓存表,用来暂时存放ip所对应的MAC,在linux中使用ARP即可查看,在xp中使用ARP-a



MAC地址扫描器——协议

➤ 在linux与xp 系统下查看 ARP的方式


```
edu@edu-T: ~/share/pf_packet
edu@edu-T:~/share/pf_packet$ arp
地址
                                  硬件地址
                         类型
mingdong-PC.local
                         ether
                                  10:78:d2:93:ed:42
shuairong-wang.local
                         ether
                                 c8:9c:dc:a9:19:e0
delong-t.local
                                 00:0c:29:d4:be:25
                         ether
edu-T-3.local
                         ether
                                 00:0c:29:6c:7e:de
172.20.223.164
                         ether
                                 00:0c:29:e0:84:5d
```

```
画 管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 6.1.7600]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users >arp -a
接□: 172.20.223.83 ---
 Internet 地址
 172.20.223.1
                       c8-9c-dc-ba-ac-50
                       dØ-27-88-9f-fb-99
 172.20.223.2
 172.20.223.3
                       c8-9c-dc-b4-a6-d1
 172.20.223.4
                       dØ-27-88-98-c4-52
 172.20.223.8
                       c8-9c-dc-ba-a9-89
 172.20.223.9
                       c8-9c-dc-fc-26-ea
 172.20.223.17
                       10-78-d2-91-7d-c7
 172.20.223.128
                       c8-9c-dc-ee-70-99
 172.20.223.131
                       c8-9c-dc-ba-a9-59
 172.20.223.178
                       c8-9c-dc-ba-68-f7
 172.20.223.216
                       c8-9c-dc-fd-94-72
 172.20.223.254
                       00-02-a5-4f-56-a0
 172.20.223.255
                       ff-ff-ff-ff-ff
 224.0.0.2
                       01-00-5e-00-00-02
 224.0.0.22
                       01-00-5e-00-00-16
```




MAC地址扫描器——原理

➤以机器A获取机器B的MAC为例





MAC地址扫描器——协议





MAC地址扫描器——示例

- ➤ 向指定IP发送ARP请求(demo)
 - 获取172. 20. 226. 11的MAC地址

```
int main(int argc, char *argv[])
12
  □ {
13
       //1. 创建通信用的原始套接字
       int sock raw fd = socket(PF PACKET, SOCK RAW, htons(ETH P ALL));
14
15
16
       //2.根据各种协议首部格式构建发送数据报
17
       unsigned char send msg[1024] = {
           //------组MAC-----14-----
18
19
           0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, //dst mac: FF:FF:FF:FF:FF
           0x00, 0x0c, 0x29, 0x75, 0xa6, 0x51, //src mac: 00:0c:29:75:a6:51
                                //类型: 0x0806 ARP协议
21
           0x08, 0x06,
           //------组ARP-----28-----
23
           0x00, 0x01, 0x08, 0x00,//硬件类型1(以太网地址),协议类型0x0800(IP)0x06, 0x04, 0x00, 0x01,//硬件、协议地址分别是6、4, op:(1: arp请求, 2: arp应答
24
2.5
           0x00, 0x0c, 0x29, 0x75, 0xa6, 0x51, //发送端的MAC地址
26
           172, 20, 226, 12, //发送端的IP地址
27
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //目的MAC地址(由于要获取对方的MAC,所以目的MAC置零)
2.8
29
           172, 20, 226, 11 //目的IP地址
```



MAC地址扫描器——示例

```
//3.数据初始化
33
        struct sockaddr 11 s11;
                                             //原始套接字地址结构
                                             //网络接口地址
34
        struct ifreq ethreq;
        strncpy(ethreq.ifr name, "eth0", IFNAMSIZ); //指定网卡名称
35
        //4.将网络接口赋值给原始套接字地址结构
36
37
        ioctl(sock raw fd, SIOCGIFINDEX, (char *) &ethreq);
38
        bzero(&sll, sizeof(sll));
        sll.sll ifindex = ethreq.ifr ifindex;
39
        sendto(sock raw fd, send msg, 42, 0 , (struct sockaddr *)&sll, sizeof(sll));
40
41
        //5.接收对方的ARP应答
42
43
        unsigned char recv msg[1024] = "";
        recvfrom(sock raw fd, recv msg, sizeof(recv_msg), 0, NULL, NULL);
44
45
        if(recv msq[21] == 2) //ARP应答
46
            char resp mac[18] = ""; //arp响应的MAC
47
            char resp ip[16] = ""; //arp响应的IP
48
            sprintf(resp mac, "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x", \
49
50
            recv msq[22], recv msq[23], recv msq[24], recv msq[25], recv msq[26], recv msq[27]);
51
52
            sprintf(resp ip, "%d.%d.%d.%d", recv msg[28], recv msg[29], recv msg[30], recv msg[31]);
53
            printf("IP:%s - MAC:%s\n",resp ip, resp mac);
54
55
        return 0;
56
```



MAC地址扫描器——要求

- ➤ 要求 获取到当前网段中所有机器的MAC地址
- ▶提示
 - 每次指定一个机器发送MAC请求,通过发送 多次ARP,即可得到所有的机器的MAC
 - ARP的发送和接收各使用一个线程



MAC地址扫描器——demo

➤ MAC地址扫描器运行现象如下图所示

```
edu@edu-T: ~/share/6-day-AF_INET
edu@edu-T:~/share/6-day-AF INET$ sudo ./a.out
                  00:02:a5:4f:56:a0
172.20.223.254 -
172.20.223.250 - 00:3e:2a:d6:49:f8
172.20.223.244

    5c:63:bf:a2:08:fa

172.20.223.245
               - 00:0c:29:5b:12:a8
172.20.223.218
                  08:90:90:90:90:90
172.20.223.216
               c8:9c:dc:fd:94:72
172.20.223.210
               - 12:25:34:21:65:54
172.20.223.178
               c8:9c:dc:ba:68:f7
172.20.223.154
               - 00:09:c0:ff:ec:48
172.20.223.153
                00:09:c0:ff:ec:48
172.20.223.148
                  00:1e:90:2d:65:19
```

06-02-sock_raw_arp.c





- ➤ TCP、UDP开发回顾
- ▶原始套接字概述、创建
- > 数据包详解
- >编程实例—分析MAC数据报
- >练习—网络数据分析器
- > sendto发送数据
- ➤练习—MAC地址扫描器(ARP)
- ➤练习—飞鸽欺骗(UDP)
- ➤练习—三次握手连接器 (TCP)





飞鸽欺骗 (UDP)

- > 飞鸽格式
 - ▶版本:用户名:主机名:命令字:附加消息
- ▶演示:





飞鸽欺骗 (UDP)

主机2

主机1

- ▶目的: 挑拨离间
- ▶组包过程:

MAC头部	IP头部	UDP头部	消息			
TVII TO J (FIF	11 / 1		111,000			
一人 Ard Ant. 白 4.4 一下						

> 飞鸽消息格式

```
sprintf(msg, "1:%d:%s:%s:%d:%s", \
123,"sunplusedu", "sunplusedu",32,"ok");
```

➤注意: msg指的是udp报文头中的数据

主机3



飞鸽欺骗 (UDP)

- ➤ MAC、IP、UDP报文头参考前面的数据包详解
 - ▶在对UDP校验的时候需要在UDP报文之间加上伪头部
 - ▶ IP校验的时候不需要伪头部



大纲




- ➤ TCP、UDP开发回顾
- ▶原始套接字概述、创建
- > 数据包详解
- >编程实例—分析MAC数据报
- >练习—网络数据分析器
- > sendto发送数据
- ➤ 练习—MAC地址扫描器(ARP)
- ➤练习—飞鸽欺骗(UDP)
- ➤ 练习—三次握手连接器 (TCP)





三次握手连接器


➤ TCP数据包(发送一个SYN数据包)






三次握手连接器

▶发送一个SYN数据包





06-04-sock raw tcp syn.c



Tel: 400-705-9680, Email: edu@sunplusapp.com, BBS: bbs.sunplusedu.com

