

嵌入式系统工程师







> 动态内存分配

- 在数组一章中,介绍过数组的长度是预先定义好的,在 整个程序中固定不变;
- 但是在实际的编程中,往往会发生这种情况,即所需的 内存空间取决于实际输入的数据,而无法预先确定
- 为了解决上述问题, C语言提供了一些**内存管理函数**, 这些内存管理函数可以按需要**动态的分配**内存空间,也 可把不再使用的空间回收再次利用.



> 静态分配

- 在程序编译或运行过程中,按事先规定大小分配内存空间的分配方式.
- 必须事先知道所需空间的大小.
- 分配在栈区或全局变量区,一般以数组的形式
- 按计划分配.

> 动态分配

- 在程序运行过程中,根据需要大小自由分配所需空间.
- 按需分配.
- 分配在堆区,一般使用特定的函数进行分配.



1) 分配内存空间函数 malloc

函数原型: void *malloc(unsigned int num_bytes);

调用形式: (类型说明符*) malloc (size)

功能说明:

在内存的动态存储区(堆区)中分配一块长度为size字节的连续区域,用来存放类型说明符指定的类型。

函数原型返回void*指针,使用时必须做相应的强制类型转换

分配的内存空间内容不确定,一般使用memset初始化。

返回值:分配空间的起始地址(分配成功)

NULL (分配失败)



> 例:

01. malloc. c

```
#include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    int main()
 5
   □ {
 6
        int count, *array,n;
        printf("请输入要申请数组的个数:\n");
8
        scanf ("%d", &n);
        array=(int *) malloc ( n * sizeof (int) );
 9
10
        II (array==NULL)
11
            printf("申请空间失败!\n");
12
13
            return -1;
14
        //将申请到空间清0
15
16
        memset(array, 0, sizeof(int)*n);
17
        for (count = 0; count < n; count++) /*给数组赋值*/
18
19
            array[count]=count;
20
        for(count = 0; count < n; count++) /*打印数组元素*/
21
            printf("%2d",array[count]);
22
23
        free (array);
24
        return 0;
25
```



2) 分配内存空间函数 calloc

调用形式: (类型说明符*) calloc (n, size)

功能说明:在内存动态存储区中分配n块长度为size字节

的连续区域.

返回值:为该区域的首地址.

- > calloc与malloc的区别:
 - > calloc能一次分配n块连续区域
 - ▶ calloc能对分配的空间初始化为0, 而malloc不能



▶ 例:02. calloc. c对比malloc

```
#include <stdlib.h>
   #include <stdio.h>
    int main()
 4
   ₽{
 5
        int count, *array,n;
        printf("请输入要申请数组的个数:\n");
 6
        scanf ("%d",&n);
 8
        array=(int *) calloc ( n , sizeof (int) )
 9
        if (array==NULL)
10
            printf("申请空间失败!\n");
11
12
            return -1;
13
14
        for (count = 0; count < n; count++) /*给数组赋值*/
15
16
            array[count]=count;
17
        for(count = 0;count < n;count++) /*打印数组元素*/
18
19
            printf("%2d",array[count]);
        free (array);
20
21
        return 0;
22
```



动态内存释放

3) realloc

原型:

void *realloc(void *mem_address, unsigned int newsize); 调用形式:

指针名=(数据类型*)realloc(要改变大小的指针,新的大小) 功能说明:

判断当前的指针后面是否有足够的连续空间,如果有, 扩大mem_address指向的地址并且将mem_address返回

若空间不够,先按照newsize指定的大小分配空间,将原有数据拷贝到新分配的内存区域,而后释放原来mem_address所指内存区域

返回新分配的内存区域的首地址。



➤ 例: 03. realloc. c

```
#include<stdio.h>
     #include<stdlib.h>
    int main()
   ₽ {
 4
         int i;
         int *pn=(int *)malloc(5*sizeof(int));
 8
         for (i=0;i<5;i++)
 9
             scanf ("%d", &pn[i]);
10
11
         pn=(int *)realloc(pn,10*sizeof(int));
12
13
14
         for (i=5; i<10; i++)
15
             scanf("%d", &pn[i]);
16
17
         for (i=0; i<10; i++)
             printf("%d ",pn[i]);
18
19
2.0
         free (pn);
21
         return 0;
22
```



动态内存释放

4)释放内存空间函数free

调用形式: free (void* ptr);

功能说明:

释放ptr所指向的一块内存空间, ptr是一个任意类型的指针变量, 指向被释放区域的首地址

注意:

- ① 被释放区应是由malloc、calloc、realloc函数所分配的区域
- ② 不释放可能造成内存利用率降低
- ③ 对同一内存空间多次释放会出错



Tel: 400-705-9680, Email: edu@sunplusapp.com, BBS: bbs.sunplusedu.com



