# 第5章屏幕适配

## 屏幕适配的几种方式

### 切图

常见的手机屏幕分辨率: 480 \* 800、1280 \* 720。一般来说就切两三套图,如果按照所有的屏幕分辨率切,那么就比较费劲,而且应用会非常大。

#### 图片适配

不同的手机分辨率会找不同的drawable对应的目录,在做屏幕适配时,会把一些对应分辨率的图片放在drawable-某个手机的分支下.

#### 布局适配

1. 不同手机屏幕的大小不一样, 我们想让程序运行时, 布局也展示的不一样.

比如大屏幕手机的顶部标题有五个,那么小屏幕手机有可能显示不了那么多, 那小屏幕手机有可能就有3个。

3. 在res目录下创建layout-1280x720文件夹,

里边创建的布局文件就会加载在1280x720的手机屏幕上.

在创建不同layout布局时, layout-

240x320这个数字需要大的放前,应该是layout-320x240.(x是字母x)

## 尺寸适配

android下屏幕分辨率的单位是px像素。

dip/dp是与像素无关的单位密度。在介绍dp时说dp与px无关,其实是有关的,我们只是为了区分这两个单位,才那样介绍。他俩是可以换算的。

#### 1. dp与px的换算

密度比值: 密度比值 = 开跟(宽的平方 + 高的平方) / 屏幕的尺寸.

**>** 240\*320

- = 开跟(57600 + 102400) / 屏幕的尺寸.
- = 开跟(160000) / 屏幕的尺寸.
- = 400 / 2.7(这个值,可以从新建模拟器时查看)
- = 148.14814814814814814814814814815

= 0.75 (这个)

#### **>** 1280\*720

- = 开跟(1638400 + 518400) / 屏幕的尺寸.
- = 开跟(2156800) / 屏幕的尺寸.
- = 1468.6047800548655438793375614966 / 4.7
- = 312.46910213933309444241224712693
- = 2.0

## 2. 换算px = dip \* 密度比值

- ➤ 在240\*320手机上, 密度比值是0.75。例: 160dip \* 0.75 = 120px;
- ➤ 在1280\*720手机上,密度的比值是2。例: 160dip \* 2 = 320px;320dip \* 2 = 640px

160dp在小手机上换算后是屏幕的一半,但是在1280\*720上是四分之一, 所以要想适配,需要做特殊处理。新建一个values-1280x720,然后在dim中添加相应的变量为320dp即可。

#### 3. 代码获取密度比值: density

```
Resources resources = getResources();
DisplayMetrics metrics = resources.getDisplayMetrics();
System.out.println("密度比值: " + metrics.density);
```

## 权重适配

权重是等比例划分屏幕, 所以权重可以很好的适配

## 代码适配

比较麻烦,用的比较少。一半通过代码写布局,而布局中的每个组件的宽高,可以根据屏幕宽高按照一定比例来设置。