在内核开发中,经常需要进行进程和句柄之间的互相转换。进程通常由一个唯一的进程标识符(PID)来标识,而句柄是指对内核对象的引用。在Windows内核中,Eprocess 结构表示一个进程,而HANDLE是一个句柄。

为了实现进程与句柄之间的转换,我们需要使用一些内核函数。对于进程PID和句柄的互相转换,可以使用函数如 openProcess 和 GetProcessId 。OpenProcess函数接受一个PID作为参数,并返回一个句柄。GetProcessId函数接受一个句柄作为参数,并返回该进程的PID。

对于进程PID和 EProcess 结构的互相转换,可以使用函数如 PsGetProcessId 和 PsGetCurrentProcess 。 PsGetProcessId函数接受一个 EProcess 结构作为参数,并返回该进程的 PID。 PsGetCurrentProcess 函数返回当前进程的 EProcess 结构。

最后,对于句柄和 EProcess 结构的互相转换,可以使用函数如 ObReferenceObjectByHandle和 PsGetProcessId 。ObReferenceObjectByHandle函数接受一个句柄和一个对象类型作为参数,并返回 对该对象的引用。PsGetProcessId 函数接受一个EProcess结构作为参数,并返回该进程的PID。

掌握这些内核函数的使用,可以方便地实现进程与句柄之间的互相转换。在进行进程和线程的内核开发之前,了解这些转换功能是非常重要的。

进程PID与进程HANDLE之间的互相转换: 进程 PID 转化为 HANDLE 句柄,可通过 ZwOpenProcess 这个内核函数,传入 PID 传出进程 HANDLE 句柄,如果需要将 HANDLE 句柄转化为 PID 则可通过 ZwQueryInformationProcess 这个内核函数来实现,具体转换实现方法如下所示;

在内核开发中,经常需要进行进程 PID 和句柄 HANDLE 之间的互相转换。将进程 PID 转化为句柄 HANDLE 的方法是通过调用 ZwopenProcess 内核函数,传入PID作为参数,函数返回对应进程的句柄HANDLE。 具体实现方法是,定义一个 OBJECT_ATTRIBUTES 结构体和 CLIENT_ID 结构体,将进程PID赋值给 CLIENT_ID 结构体的 UniqueProcess 字段,调用 ZwopenProcess 函数打开进程,如果函数执行成功,将返回进程句柄HANDLE,否则返回NULL。

将句柄 HANDLE 转化为进程 PID 的方法是通过调用 ZwQueryInformationProcess 内核函数,传入进程句柄和信息类别作为参数,函数返回有关指定进程的信息,包括进程PID。具体实现方法是,定义一个PROCESS_BASIC_INFORMATION 结构体和一个 NTSTATUS 变量,调用 ZwQueryInformationProcess 函数查询进程基本信息,如果函数执行成功,将返回进程PID,否则返回0。

其中 ZwQueryInformationProcess 是一个未被导出的函数如需使用要通过 MmGetSystemRoutineAddress 动态获取到,该函数的原型定义如下:

```
NTSTATUS ZwQueryInformationProcess(

HANDLE ProcessHandle,

PROCESSINFOCLASS ProcessInformationClass,

PVOID ProcessInformation,

ULONG ProcessInformationLength,

PULONG ReturnLength

);
```

函数可以接受一个进程句柄 ProcessHandle 、一个 PROCESSINFOCLASS 枚举类型的参数 ProcessInformationClass 、一个用于存储返回信息的缓冲区 ProcessInformation 、缓冲区大小 ProcessInformationLength 和一个指向ULONG类型变量的指针 ReturnLength 作为参数。

在调用该函数时,ProcessInformationClass 参数指定要获取的进程信息的类型。例如,如果要获取进程的基本信息,则需要将该参数设置为 ProcessBasicInformation; 如果要获取进程的映像文件名,则需要将该参数设置为 ProcessImageFileName。调用成功后,返回的信息存储在ProcessInformation 缓冲区中。

在调用该函数时,如果 ProcessInformation 缓冲区的大小小于需要返回的信息大小,则该函数将返回 STATUS_INFO_LENGTH_MISMATCH 错误代码,并将所需信息的大小存储在 ReturnLength 指针指向的 ULONG类型变量中。


ZwQueryInformationProcess函数的返回值为 NTSTATUS 类型,表示函数执行的结果状态。如果函数执行成功,则返回 STATUS_SUCCESS ,否则返回其他错误代码。

掌握这些转换方法可以方便地在内核开发中进行进程PID和句柄HANDLE之间的互相转换。

```
#include <ntifs.h>
// 定义函数指针
typedef NTSTATUS(*PfnZwQueryInformationProcess)(
   __in HANDLE ProcessHandle,
    __in PROCESSINFOCLASS ProcessInformationClass,
   __out_bcount(ProcessInformationLength) PVOID ProcessInformation,
    __in ULONG ProcessInformationLength,
    __out_opt PULONG ReturnLength
);
PfnZwQueryInformationProcess ZwQueryInformationProcess;
// 传入PID传出HANDLE句柄
HANDLE PidToHandle(ULONG PID)
   HANDLE hProcessHandle;
   OBJECT_ATTRIBUTES obj;
   CLIENT_ID clientid;
   clientid.UniqueProcess = PID;
   clientid.UniqueThread = 0;
   // 属性初始化
   InitializeObjectAttributes(&obj, 0, OBJ_CASE_INSENSITIVE | OBJ_KERNEL_HANDLE,
0, 0);
   NTSTATUS status = ZwOpenProcess(&hProcessHandle, PROCESS_ALL_ACCESS, &obj,
&clientid);
   if (status == STATUS_SUCCESS)
    {
       // DbgPrint("[*] 已打开 \n");
       ZwClose(&hProcessHandle);
       return hProcessHandle;
   }
    return 0;
}
// HANDLE句柄转换为PID
ULONG HandleToPid(HANDLE handle)
{
    PROCESS_BASIC_INFORMATION ProcessBasicInfor;
   // 初始化字符串,并获取动态地址
```

```
UNICODE_STRING UtrZwQueryInformationProcessName =
RTL_CONSTANT_STRING(L"ZwQueryInformationProcess");
               ZwQueryInformationProcess =
 (PfnZwQueryInformationProcess) MmGetSystemRoutineAddress ( \verb&UtrZwQueryInformationProcess) MmGetSystemRoutineAddress ( \verb&Utr
cessName);
              // 调用查询
              ZwQueryInformationProcess(
                            handle,
                            ProcessBasicInformation,
                             (PVOID) & Process Basic Infor,
                            sizeof(ProcessBasicInfor),
                            NULL);
              // 返回进程PID
              return ProcessBasicInfor.UniqueProcessId;
}
VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
{
              DbgPrint("[-] 驱动卸载 \n");
}
NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
              DbgPrint("Hello LyShark \n");
              // 将PID转换为HANDLE
               HANDLE ptr = PidToHandle(6932);
              DbgPrint("[*] PID --> HANDLE = %p \n", ptr);
              // 句柄转为PID
              ULONG pid = HandleToPid(ptr);
              DbgPrint("[*] HANDLE --> PID = %d \n", pid);
              Driver->DriverUnload = UnDriver;
              return STATUS_SUCCESS;
}
```

编译并运行如上这段代码片段,将把进程PID转为HANDLE句柄,再通过句柄将其转为PID,输出效果图如下所示;



进程PID转换为EProcess结构: 通过 PsLookUpProcessByProcessId 函数,该函数传入一个 PID 则可获取到该PID的 EProcess 结构体,具体转换实现方法如下所示;

本段代码展示了如何使用Windows内核API函数 PsLookupProcessByProcessId 将一个PID (Process ID) 转换为对应的 EProcess 结构体,EProcess是Windows内核中描述进程的数据结构之一。

代码段中定义了一个名为 PidToObject 的函数,该函数的输入参数是一个 PID ,输出参数是对应的 EProcess 结构体。

在函数中,通过调用 PsLookupProcessByProcessId 函数来获取对应PID的 Eprocess 结构体,如果获取成功,则调用 ObDereferenceObject 函数来减少 Eprocess 对象的引用计数,并返回获取到的 Eprocess 指针;否则返回0。

在 DriverEntry 函数中,调用了 PidToObject 函数将PID 6932转换为对应的 EProcess 结构体,并使用 DbgPrint 函数输出了转换结果。最后设置了驱动程序卸载函数为 UnDriver ,当驱动程序被卸载时, UnDriver 函数会被调用。


```
#include <ntifs.h>
#include <windef.h>
// 将Pid转换为Object or EProcess
PEPROCESS PidToObject(ULONG Pid)
{
    PEPROCESS pEprocess;
    NTSTATUS status = PsLookupProcessByProcessId((HANDLE)Pid, &pEprocess);
    if (status == STATUS_SUCCESS)
    {
        ObDereferenceObject(pEprocess);
        return pEprocess;
    }
    return 0;
}
VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
{
    DbgPrint("[-] 驱动卸载 \n");
```

```
NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
{
    DbgPrint("Hello Lyshark \n");

    // 将PID转换为PEPROCESS
    PEPROCESS ptr = PidToObject(6932);
    DbgPrint("[*] PID --> PEPROCESS = %p \n", ptr);

    Driver->DriverUnload = UnDriver;
    return STATUS_SUCCESS;
}
```

编译并运行如上这段代码片段,将把进程PID转为EProcess结构,输出效果图如下所示;



进程HANDLE与EPROCESS互相转换:将 Handle 转换为 EProcess 结构可使用内核函数 ObReferenceObjectByHandle 实现,反过来 EProcess 转换为 Handle 句柄可使用 ObOpenObjectByPointer 内核函数实现,具体转换实现方法如下所示;

首先,将 Handle 转换为 EProcess 结构体,可以使用 ObReferenceObjectByHandle 内核函数。该函数接受一个 Handle 参数,以及对应的对象类型(这里为EProcess),并返回对应对象的指针。此函数会对返回的对象增加引用计数,因此在使用完毕后,需要使用 ObDereferenceObject 将引用计数减少。

其次,将 EProcess 结构体转换为 Handle 句柄,可以使用 ObopenObjectByPointer 内核函数。该函数接受一个指向对象的指针(这里为EProcess结构体的指针),以及所需的访问权限和对象类型,并返回对应的 Handle 句柄。此函数会将返回的句柄添加到当前进程的句柄表中,因此在使用完毕后,需要使用CloseHandle 函数将句柄关闭,以避免资源泄漏。

综上所述,我们可以通过这两个内核函数实现 Handle 和 EProcess 之间的相互转换,转换代码如下所示;

```
#include <ntifs.h>
#include <windef.h>

// 传入PID传出HANDLE句柄
HANDLE PidToHandle(ULONG PID)
{
HANDLE hProcessHandle;
```

```
OBJECT_ATTRIBUTES obj;
    CLIENT_ID clientid;
    clientid.UniqueProcess = PID;
    clientid.UniqueThread = 0;
    // 属性初始化
   InitializeObjectAttributes(&obj, 0, OBJ_CASE_INSENSITIVE | OBJ_KERNEL_HANDLE,
0, 0);
    NTSTATUS status = ZwOpenProcess(&hProcessHandle, PROCESS_ALL_ACCESS, &obj,
&clientid);
    if (status == STATUS_SUCCESS)
        // DbgPrint("[*] 已打开 \n");
        ZwClose(&hProcessHandle);
       return hProcessHandle;
    }
    return 0;
}
// 将Handle转换为EProcess结构
PEPROCESS HandleToEprocess(HANDLE handle)
    PEPROCESS pEprocess;
    NTSTATUS status = ObReferenceObjectByHandle(handle, GENERIC_ALL,
*PsProcessType, KernelMode, &pEprocess, NULL);
    if (status == STATUS_SUCCESS)
    {
        return pEprocess;
    }
    return 0;
}
// EProcess转换为Handle句柄
HANDLE EprocessToHandle(PEPROCESS eprocess)
{
    HANDLE hprocessHandle = (HANDLE)-1;
    NTSTATUS status = ObOpenObjectByPointer(
        eprocess,
        OBJ_KERNEL_HANDLE,
        0.
        0,
        *PsProcessType,
        KernelMode.
        &hProcessHandle
        );
    if (status == STATUS_SUCCESS)
        return hProcessHandle;
    }
```

```
return 0;
}
VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
    DbgPrint("[-] 驱动卸载 \n");
}
NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
    DbgPrint("Hello LyShark \n");
    // 将Handle转换为EProcess结构
    PEPROCESS eprocess = HandleToEprocess(PidToHandle(6932));
    DbgPrint("[*] HANDLE --> EProcess = %p \n", eprocess);
    // 将EProcess结构转换为Handle
    HANDLE handle = EprocessToHandle(eprocess);
    DbgPrint("[*] EProcess --> HANDLE = %p \n", handle);
    Driver->DriverUnload = UnDriver;
    return STATUS_SUCCESS;
}
```

编译并运行如上这段代码片段,将把进程 HANDLE 与 EProcess 结构互转,输出效果图如下所示;

