在笔者上一篇文章《驱动开发:内核特征码搜索函数封装》中为了定位特征的方便我们封装实现了一个可以传入数组实现的 searchspecial Code 定位函数,该定位函数其实还不能算的上简单,本章 Lyshark 将对特征码定位进行简化,让定位变得更简单,并运用定位代码实现扫描内核PE的.text代码段,并从代码段中得到某个特征所在内存位置。

老样子为了后续教程能够继续,先来定义一个 lyshark.h 头文件,该头文件中包含了我们本篇文章所必须要使用到的结构体定义,这些定义的函数如果不懂请去看 Lyshark 以前的文章,这里就不罗嗦了。

```
#include <ntifs.h>
#include <ntimage.h>
typedef struct _KLDR_DATA_TABLE_ENTRY
    LIST_ENTRY64 InLoadOrderLinks;
    ULONG64 ___Undefined1;
    ULONG64 ___Undefined2;
    ULONG64 ___Undefined3;
    ULONG64 NonPagedDebugInfo;
    ULONG64 DllBase;
    ULONG64 EntryPoint;
    ULONG SizeOfImage;
    UNICODE_STRING FullDllName;
    UNICODE_STRING BaseDllName;
    ULONG Flags;
    USHORT LoadCount;
    USHORT __Undefined5;
    ULONG64 ___Undefined6;
    ULONG CheckSum;
    ULONG __padding1;
    ULONG TimeDateStamp;
    ULONG __padding2;
}KLDR_DATA_TABLE_ENTRY, *PKLDR_DATA_TABLE_ENTRY;
typedef struct _RTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION
{
    HANDLE Section;
    PVOID MappedBase;
    PVOID ImageBase;
    ULONG ImageSize;
    ULONG Flags;
    USHORT LoadOrderIndex;
    USHORT InitOrderIndex;
    USHORT LoadCount;
    USHORT OffsetToFileName;
    UCHAR FullPathName[256];
} RTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION, *PRTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION;
typedef struct _RTL_PROCESS_MODULES
{
    ULONG NumberOfModules;
    RTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION Modules[1];
} RTL_PROCESS_MODULES, *PRTL_PROCESS_MODULES;
typedef enum _SYSTEM_INFORMATION_CLASS
{
```

```
SystemBasicInformation = 0x0,
SystemProcessorInformation = 0x1,
SystemPerformanceInformation = 0x2,
SystemTimeOfDayInformation = 0x3,
SystemPathInformation = 0x4,
SystemProcessInformation = 0x5,
SystemCallCountInformation = 0x6,
SystemDeviceInformation = 0x7,
SystemProcessorPerformanceInformation = 0x8,
SystemFlagsInformation = 0x9,
SystemCallTimeInformation = 0xa,
SystemModuleInformation = 0xb,
SystemLocksInformation = 0xc,
SystemStackTraceInformation = 0xd,
SystemPagedPoolInformation = 0xe,
SystemNonPagedPoolInformation = 0xf,
SystemHandleInformation = 0x10,
SystemObjectInformation = 0x11,
SystemPageFileInformation = 0x12,
SystemVdmInstemulInformation = 0x13,
SystemVdmBopInformation = 0x14,
SystemFileCacheInformation = 0x15,
SystemPoolTagInformation = 0x16,
SystemInterruptInformation = 0x17,
SystemDpcBehaviorInformation = 0x18,
SystemFullMemoryInformation = 0x19,
SystemLoadGdiDriverInformation = 0x1a,
SystemUnloadGdiDriverInformation = 0x1b,
SystemTimeAdjustmentInformation = 0x1c,
SystemSummaryMemoryInformation = 0x1d,
SystemMirrorMemoryInformation = 0x1e,
SystemPerformanceTraceInformation = 0x1f,
SystemObsolete0 = 0x20,
SystemExceptionInformation = 0x21,
SystemCrashDumpStateInformation = 0x22,
SystemKernelDebuggerInformation = 0x23,
SystemContextSwitchInformation = 0x24,
SystemRegistryQuotaInformation = 0x25,
SystemExtendServiceTableInformation = 0x26,
SystemPrioritySeperation = 0x27,
SystemVerifierAddDriverInformation = 0x28,
SystemVerifierRemoveDriverInformation = 0x29,
SystemProcessorIdleInformation = 0x2a,
SystemLegacyDriverInformation = 0x2b,
SystemCurrentTimeZoneInformation = 0x2c,
SystemLookasideInformation = 0x2d,
SystemTimeSlipNotification = 0x2e,
SystemSessionCreate = 0x2f,
SystemSessionDetach = 0x30,
SystemSessionInformation = 0x31,
SystemRangeStartInformation = 0x32,
SystemVerifierInformation = 0x33,
SystemVerifierThunkExtend = 0x34,
SystemSessionProcessInformation = 0x35,
SystemLoadGdiDriverInSystemSpace = 0x36,
SystemNumaProcessorMap = 0x37,
```

```
SystemPrefetcherInformation = 0x38,
SystemExtendedProcessInformation = 0x39,
SystemRecommendedSharedDataAlignment = 0x3a,
SystemComPlusPackage = 0x3b,
SystemNumaAvailableMemory = 0x3c,
SystemProcessorPowerInformation = 0x3d,
SystemEmulationBasicInformation = 0x3e.
SystemEmulationProcessorInformation = 0x3f,
SystemExtendedHandleInformation = 0x40,
SystemLostDelayedWriteInformation = 0x41,
SystemBigPoolInformation = 0x42,
SystemSessionPoolTagInformation = 0x43,
SystemSessionMappedViewInformation = 0x44,
SystemHotpatchInformation = 0x45,
SystemObjectSecurityMode = 0x46,
SystemWatchdogTimerHandler = 0x47,
SystemWatchdogTimerInformation = 0x48,
SystemLogicalProcessorInformation = 0x49,
SystemWow64SharedInformationObsolete = 0x4a,
SystemRegisterFirmwareTableInformationHandler = 0x4b,
SystemFirmwareTableInformation = 0x4c,
SystemModuleInformationEx = 0x4d,
SystemVerifierTriageInformation = 0x4e,
SystemSuperfetchInformation = 0x4f,
SystemMemoryListInformation = 0x50,
SystemFileCacheInformationEx = 0x51,
SystemThreadPriorityClientIdInformation = 0x52,
SystemProcessorIdleCycleTimeInformation = 0x53,
SystemVerifierCancellationInformation = 0x54,
SystemProcessorPowerInformationEx = 0x55,
SystemRefTraceInformation = 0x56,
SystemSpecialPoolInformation = 0x57,
SystemProcessIdInformation = 0x58,
SystemErrorPortInformation = 0x59,
SystemBootEnvironmentInformation = 0x5a,
SystemHypervisorInformation = 0x5b,
SystemVerifierInformationEx = 0x5c,
SystemTimeZoneInformation = 0x5d,
SystemImageFileExecutionOptionsInformation = 0x5e,
SystemCoverageInformation = 0x5f,
SystemPrefetchPatchInformation = 0x60,
SystemVerifierFaultsInformation = 0x61,
SystemSystemPartitionInformation = 0x62,
SystemSystemDiskInformation = 0x63,
SystemProcessorPerformanceDistribution = 0x64,
SystemNumaProximityNodeInformation = 0x65,
SystemDynamicTimeZoneInformation = 0x66,
SystemCodeIntegrityInformation = 0x67,
SystemProcessorMicrocodeUpdateInformation = 0x68,
SystemProcessorBrandString = 0x69,
SystemVirtualAddressInformation = 0x6a,
SystemLogicalProcessorAndGroupInformation = 0x6b,
SystemProcessorCycleTimeInformation = 0x6c,
SystemStoreInformation = 0x6d,
SystemRegistryAppendString = 0x6e,
SystemAitSamplingValue = 0x6f,
```

```
SystemVhdBootInformation = 0x70,
    SystemCpuQuotaInformation = 0x71,
    SystemNativeBasicInformation = 0x72,
    SystemErrorPortTimeouts = 0x73,
    SystemLowPriorityIoInformation = 0x74,
    SystemBootEntropyInformation = 0x75,
    SystemVerifierCountersInformation = 0x76,
    SystemPagedPoolInformationEx = 0x77,
    SystemSystemPtesInformationEx = 0x78,
    SystemNodeDistanceInformation = 0x79,
    SystemAcpiAuditInformation = 0x7a,
    SystemBasicPerformanceInformation = 0x7b,
    SystemQueryPerformanceCounterInformation = 0x7c,
    SystemSessionBigPoolInformation = 0x7d,
    SystemBootGraphicsInformation = 0x7e,
    SystemScrubPhysicalMemoryInformation = 0x7f,
    SystemBadPageInformation = 0x80,
    SystemProcessorProfileControlArea = 0x81,
    SystemCombinePhysicalMemoryInformation = 0x82,
    SystemEntropyInterruptTimingInformation = 0x83,
    SystemConsoleInformation = 0x84,
    SystemPlatformBinaryInformation = 0x85,
    SystemThrottleNotificationInformation = 0x86,
    SystemHypervisorProcessorCountInformation = 0x87,
    SystemDeviceDataInformation = 0x88,
    SystemDeviceDataEnumerationInformation = 0x89,
    SystemMemoryTopologyInformation = 0x8a,
    SystemMemoryChannelInformation = 0x8b,
    SystemBootLogoInformation = 0x8c,
    SystemProcessorPerformanceInformationEx = 0x8d,
    SystemSpare0 = 0x8e,
    SystemSecureBootPolicyInformation = 0x8f,
    SystemPageFileInformationEx = 0x90,
    SystemSecureBootInformation = 0x91,
    SystemEntropyInterruptTimingRawInformation = 0x92,
    SystemPortableWorkspaceEfiLauncherInformation = 0x93,
    SystemFullProcessInformation = 0x94,
    SystemKernelDebuggerInformationEx = 0x95,
    SystemBootMetadataInformation = 0x96,
    SystemSoftRebootInformation = 0x97,
    SystemElamCertificateInformation = 0x98,
    SystemOfflineDumpConfigInformation = 0x99,
    SystemProcessorFeaturesInformation = 0x9a,
    SystemRegistryReconciliationInformation = 0x9b,
    MaxSystemInfoClass = 0x9c,
} SYSTEM_INFORMATION_CLASS;
// 声明函数
// By: Lyshark.com
NTSYSAPI PIMAGE_NT_HEADERS NTAPI RtlimageNtHeader(_in_ pvoid Base);
NTSTATUS NTAPI ZwQuerySystemInformation(SYSTEM_INFORMATION_CLASS
SystemInformationClass, PVOID SystemInformation, ULONG SystemInformationLength,
PULONG ReturnLength);
typedef VOID(__cdecl *PMiProcessLoaderEntry)(PKLDR_DATA_TABLE_ENTRY section, IN
LOGICAL Insert);
```

typedef NTSTATUS(*NTQUERYSYSTEMINFORMATION)(IN ULONG SystemInformationClass, OUT PVOID SystemInformation, IN ULONG_PTR SystemInformationLength, OUT PULONG_PTR ReturnLength OPTIONAL);


我们继续,首先实现特征码字符串的解析与扫描实现此处 UtilLySharkSearchPattern 函数就是LyShark 封装过的,这里依次介绍一下参数传递的含义。

- pattern 用于传入一段字符串特征值(以\x开头)
- len 代表输入特征码长度 (除去\x后的长度)
- base 代表扫描内存的基地址
- size 代表需要向下扫描的长度
- ppFound 代表扫描到首地址以后返回的内存地址

这段代码该如何使用,如下我们以定位 IoInitializeTimer 为例,演示 UtilLySharkSearchPattern 如何定位特征的,如下代码 pattern 变量中就是我们需要定位的特征值, pattern_size 则是需要定位的特征码长度,在 address 地址位置向下扫描 128 字节,找到则返回到 find_address 变量内。

```
// 署名权
// right to sign one's name on a piece of work
// PowerBy: LyShark
// Email: me@lyshark.com
#include "lyshark.h"
PVOID GetIoInitializeTimerAddress()
{
    PVOID VariableAddress = 0;
   UNICODE_STRING uioiTime = { 0 };
   RtlInitUnicodeString(&uioiTime, L"IoInitializeTimer");
   VariableAddress = (PVOID)MmGetSystemRoutineAddress(&uioiTime);
   if (VariableAddress != 0)
   {
       return VariableAddress;
   }
   return 0;
}
// 对指定内存执行特征码扫描
NTSTATUS UtilLySharkSearchPattern(IN PUCHAR pattern, IN ULONG_PTR len, IN const
VOID* base, IN ULONG_PTR size, OUT PVOID* ppFound)
{
   // 计算匹配长度
   // LyShark.com 特征码扫描
   NT_ASSERT(ppFound != 0 \&\& pattern != 0 \&\& base != 0);
   if (ppFound == 0 || pattern == 0 || base == 0)
    {
       return STATUS_INVALID_PARAMETER;
   }
    __try
    {
       for (ULONG_PTR i = 0; i < size - len; i++)
```

```
BOOLEAN found = TRUE;
            for (ULONG_PTR j = 0; j < len; j++)
                if (pattern[j] != ((PUCHAR)base)[i + j])
                {
                    found = FALSE;
                    break:
                }
            }
            if (found != FALSE)
            {
                *ppFound = (PUCHAR)base + i;
                DbgPrint("[LyShark.com] 特征码匹配地址: %p \n", (PUCHAR)base + i);
                return STATUS_SUCCESS;
            }
       }
    }
    __except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER)
        return STATUS_UNHANDLED_EXCEPTION;
    }
    return STATUS_NOT_FOUND;
}
VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
{
    DbgPrint(("Uninstall Driver Is OK \n"));
}
NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
    DbgPrint(("hello lyshark.com \n"));
    // 返回匹配长度5
    CHAR pattern[] = \sqrt{x48}\times89\times6c\times24\times10;
    PVOID *find_address = NULL;
    int pattern_size = sizeof(pattern) - 1;
    DbgPrint("匹配长度: %d \n", pattern_size);
    // 得到基地址
    PVOID address = GetIoInitializeTimerAddress();
    // 扫描特征
    NTSTATUS nt = UtilLySharkSearchPattern((PUCHAR)pattern, pattern_size,
address, 128, &find_address);
    DbgPrint("[LyShark 返回地址 => ] 0x%p \n", (ULONG64)find_address);
    Driver->DriverUnload = UnDriver;
    return STATUS_SUCCESS;
}
```



如上述所示定位函数我们已经封装好了,相信你也能感受到这种方式要比使用数组更方便,为了能定位到内核PE结构我们需要使用Rt1ImageNtHeader来解析,这个内核函数专门用来得到内核程序的PE头部结构的,在下方案例中首先我们使用封装过的LySharkToolsUtilKernelBase函数拿到内核基址,如果你不懂函数实现细节请阅读《驱动开发:内核取ntoskrn1模块基地址》这篇文章,拿到基址以后可以直接使用Rt1ImageNtHeader对其PE头部进行解析,如下所示。

```
// 署名权
// right to sign one's name on a piece of work
// PowerBy: LyShark
// Email: me@lyshark.com
#include "lyshark.h"
// 定义全局变量
static PVOID g_KernelBase = 0;
static ULONG g_KernelSize = 0;
// 得到KernelBase基地址
// lyshark.com
PVOID LySharkToolsUtilKernelBase(OUT PULONG pSize)
    NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
    ULONG bytes = 0;
    PRTL_PROCESS_MODULES pMods = 0;
    PVOID checkPtr = 0;
    UNICODE_STRING routineName;
    if (g_KernelBase != 0)
        if (pSize)
            *pSize = g_KernelSize;
        return g_KernelBase;
    }
```

```
RtlInitUnicodeString(&routineName, L"NtOpenFile");
    checkPtr = MmGetSystemRoutineAddress(&routineName);
    if (checkPtr == 0)
        return 0;
    __try
       status = ZwQuerySystemInformation(SystemModuleInformation, 0, bytes,
&bytes);
        if (bytes == 0)
           return 0;
        }
        pMods = (PRTL_PROCESS_MODULES)ExallocatePoolWithTag(NonPagedPoolNx,
bytes, L"LyShark");
        RtlZeroMemory(pMods, bytes);
        status = ZwQuerySystemInformation(SystemModuleInformation, pMods, bytes,
&bytes);
        if (NT_SUCCESS(status))
            PRTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION pMod = pMods->Modules;
            for (ULONG i = 0; i < pMods->NumberOfModules; i++)
                if (checkPtr >= pMod[i].ImageBase && checkPtr < (PVOID)
((PUCHAR)pMod[i].ImageBase + pMod[i].ImageSize))
                {
                    g_KernelBase = pMod[i].ImageBase;
                    g_KernelSize = pMod[i].ImageSize;
                    if (pSize)
                    {
                        *pSize = g_KernelSize;
                    }
                    break;
                }
           }
        }
    __except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER)
    {
        return 0;
    }
    if (pMods)
    {
        ExFreePoolWithTag(pMods, L"LyShark");
    }
    DbgPrint("KernelBase = > %p \n", g_KernelBase);
    return g_KernelBase;
```

```
VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
{
   DbgPrint(("Uninstall Driver Is OK \n"));
}
NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
   DbgPrint(("hello lyshark.com \n"));
   // 获取内核第一个模块的基地址
   PVOID base = LySharkToolsUtilKernelBase(0);
   if (!base)
       return STATUS_NOT_FOUND;
   // 得到NT头部PE32+结构
   // lyshark.com
   PIMAGE_NT_HEADERS64 pHdr = RtlimageNtHeader(base);
   if (!pHdr)
       return STATUS_INVALID_IMAGE_FORMAT;
   // 首先寻找代码段
   PIMAGE_SECTION_HEADER pfirstSection = (PIMAGE_SECTION_HEADER)(pHdr + 1);
   for (PIMAGE_SECTION_HEADER pSection = pFirstSection; pSection < pFirstSection</pre>
+ pHdr->FileHeader.NumberOfSections; pSection++)
   {
       ANSI_STRING LySharkSection, LySharkName;
       RtlInitAnsiString(&LySharkSection, ".text");
       RtlInitAnsiString(&LySharkName, (PCCHAR)pSection->Name);
       DbgPrint("[LyShark.PE] 名字: %Z | 地址: %p | 长度: %d \n", LySharkName,
(PUCHAR)base + pSection->VirtualAddress, pSection->Misc.VirtualSize);
   }
   Driver->DriverUnload = UnDriver;
   return STATUS_SUCCESS;
}
```

运行这段驱动程序, 你会得到 当前内核 的 所有PE节信息, 枚举效果如下所示。

```
💥 DebugView on \\DESKTOP-B53PAVI (local)
                                                                            П
                                                                                   ×
File Edit Capture Options Computer Help
 🚅 🖫 🗿 | 🔍 | 🍪 🥕 | 🥦 | -
                               T.. Debug Print
    0...4696250000 - STORMINI: StorNVMe - POWER: ACTIVE
    0...4696250000 - STORMINI: StorNVMe - POWER: IDLE
3
    O...4696406250 - STORMINI: StorNVMe - POWER: ACTIVE
    0... hello lyshark.com
5
    0...KernelBase = > FFFFF8007F600000
    6
8
    0...[LyShark.PE] 名字: INITKDBGs? | 地址: FFFFF8007F955000 | 长度: 103795
    0...[LyShark.PE] 名字: POOLCODE_口 | 地址: FFFFF8007F96F000 | 长度: 351
0...[LyShark.PE] 名字: .rdata | 地址: FFFFF8007F970000 | 长度: 742976
10
11
    0...[LyShark.PE] 名字: .data | 地址: FFFFF8007FA26000 | 长度: 962264
12
    0...[LyShark.PE] 名字: .pdata | 地址: FFFFF8007FB11000 | 长度: 386376
13
                     名字:
                          .idata
14
                                   地址: FFFFF8007FB70000
                                                          长度
    O... [LyShark.PE]
    0...[LyShark.PE] 名字: CFGRO | 地址: FFFFF8007FB8B000 | 长度: 7224
16
```

既然能够得到PE头部数据了,那么我们只需要扫描这段空间并得到匹配到的数据即可,其实很容易实现,如下代码所示。


```
// 署名权
// right to sign one's name on a piece of work
// PowerBy: LyShark
// Email: me@lyshark.com
#include "lyshark.h"
// 定义全局变量
static PVOID g_KernelBase = 0;
static ULONG g_KernelSize = 0;
// 得到KernelBase基地址
// lyshark.com
PVOID LySharkToolsUtilKernelBase(OUT PULONG pSize)
{
    NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
    ULONG bytes = 0;
    PRTL_PROCESS_MODULES pMods = 0;
    PVOID checkPtr = 0;
    UNICODE_STRING routineName;
    if (g_KernelBase != 0)
    {
        if (pSize)
            *pSize = g_KernelSize;
        }
        return g_KernelBase;
    }
    RtlInitUnicodeString(&routineName, L"NtOpenFile");
    checkPtr = MmGetSystemRoutineAddress(&routineName);
    if (checkPtr == 0)
        return 0;
```

```
__try
    {
        status = ZwQuerySystemInformation(SystemModuleInformation, 0, bytes,
&bytes);
        if (bytes == 0)
        {
            return 0;
        }
        pMods = (PRTL_PROCESS_MODULES) ExallocatePoolWithTag(NonPagedPoolNx,
bytes, L"LyShark");
        RtlZeroMemory(pMods, bytes);
        status = ZwQuerySystemInformation(SystemModuleInformation, pMods, bytes,
&bytes);
        if (NT_SUCCESS(status))
        {
            PRTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION pMod = pMods->Modules;
            for (ULONG i = 0; i < pMods->NumberOfModules; i++)
            {
                if (checkPtr >= pMod[i].ImageBase && checkPtr < (PVOID)</pre>
((PUCHAR)pMod[i].ImageBase + pMod[i].ImageSize))
                {
                    g_KernelBase = pMod[i].ImageBase;
                    g_KernelSize = pMod[i].ImageSize;
                    if (pSize)
                        *pSize = g_KernelSize;
                    }
                    break;
                }
            }
       }
    }
    __except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER)
    {
       return 0;
    }
    if (pMods)
    {
        ExFreePoolWithTag(pMods, L"LyShark");
    }
    DbgPrint("KernelBase = > %p \ \n", g_KernelBase);
    return g_KernelBase;
}
// 对指定内存执行特征码扫描
NTSTATUS UtilLySharkSearchPattern(IN PUCHAR pattern, IN UCHAR wildcard, IN
ULONG_PTR len, IN const VOID* base, IN ULONG_PTR size, OUT PVOID* ppFound)
{
    NT_ASSERT(ppFound != 0 \&\& pattern != 0 \&\& base != 0);
```

```
if (ppFound == 0 || pattern == 0 || base == 0)
    {
       return STATUS_INVALID_PARAMETER;
   }
    __try
    {
        for (ULONG_PTR i = 0; i < size - len; i++)
           BOOLEAN found = TRUE;
           for (ULONG_PTR j = 0; j < len; j++)
           {
               if (pattern[j] != wildcard && pattern[j] != ((PUCHAR)base)[i +
j])
               {
                    found = FALSE;
                   break:
               }
           }
           if (found != FALSE)
                *ppFound = (PUCHAR)base + i;
               DbgPrint("[LyShark] 特征码匹配地址: %p \n", (PUCHAR)base + i);
                return STATUS_SUCCESS;
           }
        }
   }
    __except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER)
       return STATUS_UNHANDLED_EXCEPTION;
   }
    return STATUS_NOT_FOUND;
}
// 扫描代码段中的指令片段
NTSTATUS ByLySharkComUtilScanSection(IN PCCHAR section, IN PUCHAR pattern, IN
UCHAR wildcard, IN ULONG_PTR len, OUT PVOID* ppFound)
{
   NT_ASSERT(ppFound != 0);
   if (ppFound == 0)
        return STATUS_INVALID_PARAMETER;
   // 获取内核第一个模块的基地址
   PVOID base = LySharkToolsUtilKernelBase(0);
   if (!base)
        return STATUS_NOT_FOUND;
   // 得到NT头部PE32+结构
   PIMAGE_NT_HEADERS64 pHdr = RtlimageNtHeader(base);
   if (!pHdr)
        return STATUS_INVALID_IMAGE_FORMAT;
   // 首先寻找代码段
    PIMAGE_SECTION_HEADER pFirstSection = (PIMAGE_SECTION_HEADER)(pHdr + 1);
```

```
for (PIMAGE_SECTION_HEADER pSection = pFirstSection; pSection < pFirstSection</pre>
+ pHdr->FileHeader.NumberOfSections; pSection++)
       ANSI_STRING LySharkSection, LySharkText;
       RtlInitAnsiString(&LySharkSection, section);
       RtlInitAnsiString(&LySharkText, (PCCHAR)pSection->Name);
       // 判断是不是我们要找的.text节
       if (RtlCompareString(&LySharkSection, &LySharkText, TRUE) == 0)
            // 如果是则开始匹配特征码
           return UtilLySharkSearchPattern(pattern, wildcard, len, (PUCHAR)base
+ pSection->VirtualAddress, pSection->Misc.VirtualSize, ppFound);
   }
   return STATUS_NOT_FOUND;
}
VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
{
    DbgPrint(("Uninstall Driver Is OK \n"));
}
NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
{
   DbgPrint("hello lyshark.com \n");
    PMiProcessLoaderEntry m_MiProcessLoaderEntry = NULL;
   RTL_OSVERSIONINFOW Version = { 0 };
   Version.dwOSVersionInfoSize = sizeof(Version);
   RtlGetVersion(&Version);
   //获取内核版本号
   DbgPrint("主版本: %d -->次版本: %d --> 编译版本: %d", Version.dwMajorVersion,
Version.dwMinorVersion, Version.dwBuildNumber);
   if (Version.dwMajorVersion == 10)
    {
       // 如果是 win10 18363 则匹配特征
       if (Version.dwBuildNumber == 18363)
            CHAR pattern[] = \sqrt{x48} \times 5c \times 24 \times 08;
            int pattern_size = sizeof(pattern) - 1;
            ByLySharkComUtilScanSection(".text", (PUCHAR)pattern, 0xCC,
pattern_size, (PVOID *)&m_MiProcessLoaderEntry);
           DbgPrint("[LyShark] 输出首地址: %p", m_MiProcessLoaderEntry);
       }
   }
    Driver->DriverUnload = UnDriver;
    return STATUS_SUCCESS;
}
```

代码中首先判断系统主版本 windows 10 18363 如果是则执行匹配,只匹配 . text 也就是代码段中的数据,当遇到 0xcc 时则取消继续,否则继续执行枚举,程序输出效果如下所示。



在WinDBG中输入命令!dh 0xffffff8007f600000 解析出内核PE头数据,可以看到如下所示,对比无误。

