在笔者上一篇文章《驱动开发:内核特征码搜索函数封装》中为了定位特征的方便我们封装实现了一个可以传入数组实现的 SearchSpecial Code 定位函数,该定位函数其实还不能算的上简单,本章 Lyshark 将对特征码定位进行简化,让定位变得更简单,并运用定位代码实现扫描内核PE的.text代码段,并从代码段中得到某个特征所在内存位置。

老样子为了后续教程能够继续,先来定义一个 Tyshark.h 头文件,该头文件中包含了我们本篇文章所必须要使用到的结构体定义,这些定义的函数如果不懂请去看 Lyshark 以前的文章,这里就不罗嗦了。

```
#include <ntifs.h>
#include <ntimage.h>
typedef struct _KLDR_DATA_TABLE_ENTRY
   LIST_ENTRY64 InLoadOrderLinks;
   ULONG64 ___Undefined1;
   ULONG64 ___Undefined2;
   ULONG64 ___Undefined3;
   ULONG64 NonPagedDebugInfo;
   ULONG64 DllBase;
   ULONG64 EntryPoint;
   ULONG SizeOfImage;
   UNICODE_STRING FullDllName;
   UNICODE_STRING BaseDllName;
   ULONG Flags;
   USHORT LoadCount;
   USHORT ___Undefined5;
   ULONG64 ___Undefined6;
   ULONG CheckSum;
   ULONG __padding1;
   ULONG TimeDateStamp;
   ULONG __padding2;
}KLDR_DATA_TABLE_ENTRY, *PKLDR_DATA_TABLE_ENTRY;
typedef struct _RTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION
   HANDLE Section;
   PVOID MappedBase;
   PVOID ImageBase;
   ULONG ImageSize;
   ULONG Flags;
   USHORT LoadOrderIndex;
   USHORT InitOrderIndex;
   USHORT LoadCount;
   USHORT OffsetToFileName;
   UCHAR FullPathName[256];
} RTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION, *PRTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION;
typedef struct _RTL_PROCESS_MODULES
   ULONG NumberOfModules;
    RTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION Modules[1];
} RTL_PROCESS_MODULES, *PRTL_PROCESS_MODULES;
```

```
typedef enum _SYSTEM_INFORMATION_CLASS
{
   SystemBasicInformation = 0x0,
   SystemProcessorInformation = 0x1,
   SystemPerformanceInformation = 0x2,
   SystemTimeOfDayInformation = 0x3,
   SystemPathInformation = 0x4,
   SystemProcessInformation = 0x5,
   SystemCallCountInformation = 0x6,
   SystemDeviceInformation = 0x7,
   SystemProcessorPerformanceInformation = 0x8,
   SystemFlagsInformation = 0x9,
   SystemCallTimeInformation = 0xa,
   SystemModuleInformation = 0xb,
   SystemLocksInformation = 0xc,
   SystemStackTraceInformation = 0xd,
   SystemPagedPoolInformation = 0xe,
   SystemNonPagedPoolInformation = 0xf,
   SystemHandleInformation = 0x10,
   SystemObjectInformation = 0x11,
   SystemPageFileInformation = 0x12,
   SystemVdmInstemulInformation = 0x13,
   SystemVdmBopInformation = 0x14,
   SystemFileCacheInformation = 0x15,
   SystemPoolTagInformation = 0x16,
   SystemInterruptInformation = 0x17,
   SystemDpcBehaviorInformation = 0x18,
   SystemFullMemoryInformation = 0x19,
   SystemLoadGdiDriverInformation = 0x1a,
   SystemUnloadGdiDriverInformation = 0x1b,
   SystemTimeAdjustmentInformation = 0x1c,
   SystemSummaryMemoryInformation = 0x1d,
   SystemMirrorMemoryInformation = 0x1e,
   SystemPerformanceTraceInformation = 0x1f,
   SystemObsolete0 = 0x20,
   SystemExceptionInformation = 0x21,
   SystemCrashDumpStateInformation = 0x22,
   SystemKernelDebuggerInformation = 0x23,
   SystemContextSwitchInformation = 0x24,
   SystemRegistryQuotaInformation = 0x25,
   SystemExtendServiceTableInformation = 0x26,
   SystemPrioritySeperation = 0x27,
   SystemVerifierAddDriverInformation = 0x28,
   SystemVerifierRemoveDriverInformation = 0x29,
   SystemProcessorIdleInformation = 0x2a,
   SystemLegacyDriverInformation = 0x2b,
   SystemCurrentTimeZoneInformation = 0x2c,
   SystemLookasideInformation = 0x2d,
   SystemTimeSlipNotification = 0x2e,
   SystemSessionCreate = 0x2f,
   SystemSessionDetach = 0x30,
   SystemSessionInformation = 0x31,
   SystemRangeStartInformation = 0x32,
   SystemVerifierInformation = 0x33,
```

```
SystemVerifierThunkExtend = 0x34,
SystemSessionProcessInformation = 0x35,
SystemLoadGdiDriverInSystemSpace = 0x36,
SystemNumaProcessorMap = 0x37,
SystemPrefetcherInformation = 0x38,
SystemExtendedProcessInformation = 0x39,
SystemRecommendedSharedDataAlignment = 0x3a,
SystemComPlusPackage = 0x3b,
SystemNumaAvailableMemory = 0x3c,
SystemProcessorPowerInformation = 0x3d,
SystemEmulationBasicInformation = 0x3e,
SystemEmulationProcessorInformation = 0x3f,
SystemExtendedHandleInformation = 0x40,
SystemLostDelayedWriteInformation = 0x41,
SystemBigPoolInformation = 0x42,
SystemSessionPoolTagInformation = 0x43,
SystemSessionMappedViewInformation = 0x44,
SystemHotpatchInformation = 0x45,
SystemObjectSecurityMode = 0x46,
SystemWatchdogTimerHandler = 0x47,
SystemWatchdogTimerInformation = 0x48,
SystemLogicalProcessorInformation = 0x49,
SystemWow64SharedInformationObsolete = 0x4a,
SystemRegisterFirmwareTableInformationHandler = 0x4b,
SystemFirmwareTableInformation = 0x4c,
SystemModuleInformationEx = 0x4d,
SystemVerifierTriageInformation = 0x4e,
SystemSuperfetchInformation = 0x4f,
SystemMemoryListInformation = 0x50,
SystemFileCacheInformationEx = 0x51,
SystemThreadPriorityClientIdInformation = 0x52,
SystemProcessorIdleCycleTimeInformation = 0x53,
SystemVerifierCancellationInformation = 0x54,
SystemProcessorPowerInformationEx = 0x55,
SystemRefTraceInformation = 0x56,
SystemSpecialPoolInformation = 0x57,
SystemProcessIdInformation = 0x58,
SystemErrorPortInformation = 0x59,
SystemBootEnvironmentInformation = 0x5a,
SystemHypervisorInformation = 0x5b,
SystemVerifierInformationEx = 0x5c,
SystemTimeZoneInformation = 0x5d,
SystemImageFileExecutionOptionsInformation = 0x5e,
SystemCoverageInformation = 0x5f,
SystemPrefetchPatchInformation = 0x60,
SystemVerifierFaultsInformation = 0x61,
SystemSystemPartitionInformation = 0x62,
SystemSystemDiskInformation = 0x63,
SystemProcessorPerformanceDistribution = 0x64,
SystemNumaProximityNodeInformation = 0x65,
SystemDynamicTimeZoneInformation = 0x66,
SystemCodeIntegrityInformation = 0x67,
SystemProcessorMicrocodeUpdateInformation = 0x68,
SystemProcessorBrandString = 0x69,
SystemVirtualAddressInformation = 0x6a,
```

```
SystemLogicalProcessorAndGroupInformation = 0x6b,
    SystemProcessorCycleTimeInformation = 0x6c,
    SystemStoreInformation = 0x6d,
    SystemRegistryAppendString = 0x6e,
    SystemAitSamplingValue = 0x6f,
    SystemVhdBootInformation = 0x70,
    SystemCpuQuotaInformation = 0x71,
    SystemNativeBasicInformation = 0x72,
    SystemErrorPortTimeouts = 0x73,
    SystemLowPriorityIoInformation = 0x74,
    SystemBootEntropyInformation = 0x75,
    SystemVerifierCountersInformation = 0x76,
    SystemPagedPoolInformationEx = 0x77,
    SystemSystemPtesInformationEx = 0x78,
    SystemNodeDistanceInformation = 0x79,
    SystemAcpiAuditInformation = 0x7a,
    SystemBasicPerformanceInformation = 0x7b,
    SystemQueryPerformanceCounterInformation = 0x7c,
    SystemSessionBigPoolInformation = 0x7d,
    SystemBootGraphicsInformation = 0x7e,
    SystemScrubPhysicalMemoryInformation = 0x7f,
    SystemBadPageInformation = 0x80,
    SystemProcessorProfileControlArea = 0x81,
    SystemCombinePhysicalMemoryInformation = 0x82,
    SystemEntropyInterruptTimingInformation = 0x83,
    SystemConsoleInformation = 0x84,
    SystemPlatformBinaryInformation = 0x85,
    SystemThrottleNotificationInformation = 0x86,
    SystemHypervisorProcessorCountInformation = 0x87,
    SystemDeviceDataInformation = 0x88,
    SystemDeviceDataEnumerationInformation = 0x89,
    SystemMemoryTopologyInformation = 0x8a,
    SystemMemoryChannelInformation = 0x8b,
    SystemBootLogoInformation = 0x8c,
    SystemProcessorPerformanceInformationEx = 0x8d,
    SystemSpare0 = 0x8e,
    SystemSecureBootPolicyInformation = 0x8f,
    SystemPageFileInformationEx = 0x90,
    SystemSecureBootInformation = 0x91,
    SystemEntropyInterruptTimingRawInformation = 0x92,
    SystemPortableWorkspaceEfiLauncherInformation = 0x93,
    SystemFullProcessInformation = 0x94,
    SystemKernelDebuggerInformationEx = 0x95,
    SystemBootMetadataInformation = 0x96,
    SystemSoftRebootInformation = 0x97,
    SystemElamCertificateInformation = 0x98,
    SystemOfflineDumpConfigInformation = 0x99,
    SystemProcessorFeaturesInformation = 0x9a,
    SystemRegistryReconciliationInformation = 0x9b,
    MaxSystemInfoClass = 0x9c,
} SYSTEM_INFORMATION_CLASS;
// 声明函数
// By: Lyshark.com
NTSYSAPI PIMAGE_NT_HEADERS NTAPI RtlImageNtHeader(_in_ PVOID Base);
```

```
NTSTATUS NTAPI ZwQuerySystemInformation(SYSTEM_INFORMATION_CLASS SystemInformationClass, PVOID SystemInformation, ULONG SystemInformationLength, PULONG ReturnLength);

typedef VOID(__cdecl *PMiProcessLoaderEntry)(PKLDR_DATA_TABLE_ENTRY section, IN LOGICAL Insert);
typedef NTSTATUS(*NTQUERYSYSTEMINFORMATION)(IN ULONG SystemInformationClass, OUT PVOID SystemInformation, IN ULONG_PTR SystemInformationLength, OUT PULONG_PTR ReturnLength OPTIONAL);
```

我们继续,首先实现特征码字符串的解析与扫描实现此处 UtilLySharkSearchPattern 函数就是LyShark 封装过的,这里依次介绍一下参数传递的含义。

- pattern 用于传入一段字符串特征值(以\x开头)
- len 代表输入特征码长度(除去\x后的长度)
- base 代表扫描内存的基地址
- size 代表需要向下扫描的长度
- ppFound 代表扫描到首地址以后返回的内存地址


这段代码该如何使用,如下我们以定位 IoInitializeTimer 为例,演示 UtilLySharkSearchPattern 如何定位特征的,如下代码 pattern 变量中就是我们需要定位的特征值, pattern_size 则是需要定位的特征码长度,在 address 地址位置向下扫描 128 字节,找到则返回到 find_address 变量内。

```
// 署名权
// right to sign one's name on a piece of work
// PowerBy: LyShark
// Email: me@lyshark.com
#include "lyshark.h"
PVOID GetIoInitializeTimerAddress()
    PVOID VariableAddress = 0;
   UNICODE_STRING uioiTime = { 0 };
   RtlInitUnicodeString(&uioiTime, L"IoInitializeTimer");
   VariableAddress = (PVOID)MmGetSystemRoutineAddress(&uioiTime);
   if (VariableAddress != 0)
   {
       return VariableAddress;
    return 0;
}
// 对指定内存执行特征码扫描
NTSTATUS UtilLySharkSearchPattern(IN PUCHAR pattern, IN ULONG_PTR len, IN const
VOID* base, IN ULONG_PTR size, OUT PVOID* ppFound)
{
   // 计算匹配长度
   // LyShark.com 特征码扫描
   NT_ASSERT(ppFound != 0 \&\& pattern != 0 \&\& base != 0);
   if (ppFound == 0 || pattern == 0 || base == 0)
    {
        return STATUS_INVALID_PARAMETER;
    }
```

```
__try
    {
        for (ULONG_PTR i = 0; i < size - len; i++)</pre>
        {
            BOOLEAN found = TRUE;
            for (ULONG_PTR j = 0; j < len; j++)
                if (pattern[j] != ((PUCHAR)base)[i + j])
                {
                    found = FALSE;
                    break;
                }
            }
           if (found != FALSE)
                *ppFound = (PUCHAR)base + i;
                DbgPrint("[LyShark.com] 特征码匹配地址: %p \n", (PUCHAR)base + i);
                return STATUS_SUCCESS;
           }
        }
   }
     _except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER)
        return STATUS_UNHANDLED_EXCEPTION;
   }
   return STATUS_NOT_FOUND;
}
VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
   DbgPrint(("Uninstall Driver Is OK \n"));
}
NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
   DbgPrint(("hello lyshark.com \n"));
   // 返回匹配长度5
   CHAR pattern[] = "\x48\x89\x6c\x24\x10";
   PVOID *find_address = NULL;
   int pattern_size = sizeof(pattern) - 1;
   DbgPrint("匹配长度: %d \n", pattern_size);
   // 得到基地址
   PVOID address = GetIoInitializeTimerAddress();
   // 扫描特征
   NTSTATUS nt = UtilLySharkSearchPattern((PUCHAR)pattern, pattern_size,
address, 128, &find_address);
   DbgPrint("[LyShark 返回地址 => ] 0x%p \n", (ULONG64)find_address);
```

```
Driver->DriverUnload = UnDriver;
return STATUS_SUCCESS;
}
```

运行驱动程序完成特征定位,并对比定位效果。



如上述所示定位函数我们已经封装好了,相信你也能感受到这种方式要比使用数组更方便,为了能定位到内核PE结构我们需要使用 Rt1ImageNtHeader 来解析,这个内核函数专门用来得到内核程序的PE头部结构的,在下方案例中首先我们使用封装过的 LySharkToo1sUti1Kerne1Base 函数拿到内核基址,如果你不懂函数实现细节请阅读《驱动开发:内核取ntoskrn1模块基地址》这篇文章,拿到基址以后可以直接使用 Rt1ImageNtHeader 对其PE头部进行解析,如下所示。

```
// 署名权
// right to sign one's name on a piece of work
// PowerBy: LyShark
// Email: me@lyshark.com
#include "lyshark.h"
// 定义全局变量
static PVOID g_KernelBase = 0;
static ULONG g_KernelSize = 0;
// 得到KernelBase基地址
// lyshark.com
PVOID LySharkToolsUtilKernelBase(OUT PULONG pSize)
{
   NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
    ULONG bytes = 0;
    PRTL_PROCESS_MODULES pMods = 0;
    PVOID checkPtr = 0;
   UNICODE_STRING routineName;
   if (g_KernelBase != 0)
    {
        if (pSize)
```

```
*pSize = g_KernelSize;
        }
        return g_KernelBase;
    }
    RtlInitUnicodeString(&routineName, L"NtOpenFile");
    checkPtr = MmGetSystemRoutineAddress(&routineName);
    if (checkPtr == 0)
        return 0;
    __try
        status = ZwQuerySystemInformation(SystemModuleInformation, 0, bytes,
&bytes);
        if (bytes == 0)
            return 0;
        }
        pMods = (PRTL_PROCESS_MODULES)ExAllocatePoolWithTag(NonPagedPoolNx,
bytes, L"LyShark");
        RtlZeroMemory(pMods, bytes);
        status = ZwQuerySystemInformation(SystemModuleInformation, pMods, bytes,
&bytes);
        if (NT_SUCCESS(status))
            PRTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION pMod = pMods->Modules;
            for (ULONG i = 0; i < pMods->NumberOfModules; i++)
                if (checkPtr >= pMod[i].ImageBase && checkPtr < (PVOID)</pre>
((PUCHAR)pMod[i].ImageBase + pMod[i].ImageSize))
                {
                    g_KernelBase = pMod[i].ImageBase;
                    g_KernelSize = pMod[i].ImageSize;
                    if (pSize)
                        *pSize = g_KernelSize;
                    break;
                }
            }
        }
    }
    __except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER)
    {
        return 0;
    }
    if (pMods)
    {
```

```
ExFreePoolWithTag(pMods, L"LyShark");
   }
   DbgPrint("KernelBase = > %p \n", g_KernelBase);
    return g_KernelBase;
}
VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
   DbgPrint(("Uninstall Driver Is OK \n"));
}
NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
   DbgPrint(("hello lyshark.com \n"));
   // 获取内核第一个模块的基地址
   PVOID base = LySharkToolsUtilKernelBase(0);
   if (!base)
       return STATUS_NOT_FOUND;
   // 得到NT头部PE32+结构
   // lyshark.com
   PIMAGE_NT_HEADERS64 pHdr = RtlimageNtHeader(base);
   if (!pHdr)
        return STATUS_INVALID_IMAGE_FORMAT;
   // 首先寻找代码段
   PIMAGE_SECTION_HEADER pFirstSection = (PIMAGE_SECTION_HEADER)(pHdr + 1);
    for (PIMAGE_SECTION_HEADER pSection = pFirstSection; pSection <</pre>
pFirstSection + pHdr->FileHeader.NumberOfSections; pSection++)
    {
        ANSI_STRING LySharkSection, LySharkName;
        RtlInitAnsiString(&LySharkSection, ".text");
        RtlInitAnsiString(&LySharkName, (PCCHAR)pSection->Name);
        DbgPrint("[LyShark.PE] 名字: %Z | 地址: %p | 长度: %d \n", LySharkName,
(PUCHAR)base + pSection->VirtualAddress, pSection->Misc.VirtualSize);
   }
   Driver->DriverUnload = UnDriver;
    return STATUS_SUCCESS;
}
```

运行这段驱动程序, 你会得到 当前内核 的 所有PE节信息, 枚举效果如下所示。

```
X DebugView on \\DESKTOP-B53PAVI (local)
                                                                                                       ×
File Edit Capture Options Computer Help
 🚅 🖫 💹 | 🍳 | 🍪 🥕 | 😹 | 🕎 👺 🤣 | 💆
     T.. Debug Print
      O... 4696250000 - STORMINI: StorNVMe - POWER: ACTIVE
      0...4696250000 - STORMINI: StorNVMe - POWER: IDLE
3
      O...4696406250 - STORMINI: StorNVMe - POWER: ACTIVE
      0... hello lyshark.com
5
      0... KernelBase = > FFFFF8007F600000
     0... [LyShark.PE] 名字: .text | 地址: FFFFF8007F601000 | 长度: 3469640
0... [LyShark.PE] 名字: KVASCODE? | 地址: FFFFF8007F951000 | 长度: 9184
0... [LyShark.PE] 名字: RETPOL | 地址: FFFFF8007F954000 | 长度: 1856
6
7
8
      0...[LyShark.PE] 名字: INITKDBGs? | 地址: FFFFF8007F955000 | 长度: 103795
     0...[LyShark.PE] 名字: POOLCODE_口 | 地址: FFFFF8007F96F000 | 长度: 351
0...[LyShark.PE] 名字: .rdata | 地址: FFFFF8007F970000 | 长度: 742976
10
11
      0...[LyShark.PE] 名字: .data | 地址: FFFFF8007FA26000 | 长度:
                                                                             962264
12
      0... [LyShark.PE] 名字: .pdata | 地址: FFFFF8007FB11000 | 长度: 386376
13
                                .idata
      O... [LyShark.PE]
                         名字:
                                           地址: FFFFF8007FB70000
14
                                                                               10480
      0...[LyShark.PE] 名字: CFGRO | 地址: FFFFF8007FB8B000 | 长度: 7224
16
```

既然能够得到PE头部数据了,那么我们只需要扫描这段空间并得到匹配到的数据即可,其实很容易实现,如下代码所示。

```
// 署名权
// right to sign one's name on a piece of work
// PowerBy: LyShark
// Email: me@lyshark.com
#include "lyshark.h"
// 定义全局变量
static PVOID g_KernelBase = 0;
static ULONG g_KernelSize = 0;
// 得到KernelBase基地址
// lyshark.com
PVOID LySharkToolsUtilKernelBase(OUT PULONG pSize)
{
    NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
    ULONG bytes = 0;
    PRTL_PROCESS_MODULES pMods = 0;
    PVOID checkPtr = 0;
    UNICODE_STRING routineName;
    if (g_KernelBase != 0)
    {
        if (pSize)
        {
            *pSize = g_KernelSize;
        return g_KernelBase;
    }
    RtlInitUnicodeString(&routineName, L"NtOpenFile");
    checkPtr = MmGetSystemRoutineAddress(&routineName);
    if (checkPtr == 0)
        return 0;
```


```
__try
    {
        status = ZwQuerySystemInformation(SystemModuleInformation, 0, bytes,
&bytes);
        if (bytes == 0)
        {
            return 0;
        }
        pMods = (PRTL_PROCESS_MODULES)ExAllocatePoolWithTag(NonPagedPoolNx,
bytes, L"LyShark");
        RtlZeroMemory(pMods, bytes);
        status = ZwQuerySystemInformation(SystemModuleInformation, pMods, bytes,
&bytes);
        if (NT_SUCCESS(status))
        {
            PRTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION pMod = pMods->Modules;
            for (ULONG i = 0; i < pMods->NumberOfModules; i++)
            {
                if (checkPtr >= pMod[i].ImageBase && checkPtr < (PVOID)</pre>
((PUCHAR)pMod[i].ImageBase + pMod[i].ImageSize))
                {
                    g_KernelBase = pMod[i].ImageBase;
                    g_KernelSize = pMod[i].ImageSize;
                    if (pSize)
                        *pSize = g_KernelSize;
                    }
                    break;
                }
            }
        }
    }
    __except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER)
    {
        return 0;
    }
    if (pMods)
    {
        ExFreePoolWithTag(pMods, L"LyShark");
    }
    DbgPrint("KernelBase = > %p \n", g_KernelBase);
    return g_KernelBase;
}
// 对指定内存执行特征码扫描
NTSTATUS UtilLySharkSearchPattern(IN PUCHAR pattern, IN UCHAR wildcard, IN
ULONG_PTR len, IN const VOID* base, IN ULONG_PTR size, OUT PVOID* ppFound)
{
```

```
NT_ASSERT(ppFound != 0 \&\& pattern != 0 \&\& base != 0);
   if (ppFound == 0 || pattern == 0 || base == 0)
    {
        return STATUS_INVALID_PARAMETER;
   }
    __try
    {
        for (ULONG_PTR i = 0; i < size - len; i++)
        {
            BOOLEAN found = TRUE;
           for (ULONG_PTR j = 0; j < len; j++)
                if (pattern[j] != wildcard && pattern[j] != ((PUCHAR)base)[i +
j])
                    found = FALSE;
                   break;
                }
            }
            if (found != FALSE)
            {
                *ppFound = (PUCHAR)base + i;
                DbgPrint("[LyShark] 特征码匹配地址: %p \n", (PUCHAR)base + i);
                return STATUS_SUCCESS;
           }
        }
   }
    __except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER)
        return STATUS_UNHANDLED_EXCEPTION;
   }
   return STATUS_NOT_FOUND;
}
// 扫描代码段中的指令片段
NTSTATUS ByLySharkComUtilScanSection(IN PCCHAR section, IN PUCHAR pattern, IN
UCHAR wildcard, IN ULONG_PTR len, OUT PVOID* ppFound)
   NT_ASSERT(ppFound != 0);
   if (ppFound == 0)
        return STATUS_INVALID_PARAMETER;
   // 获取内核第一个模块的基地址
   PVOID base = LySharkToolsUtilKernelBase(0);
   if (!base)
        return STATUS_NOT_FOUND;
   // 得到NT头部PE32+结构
   PIMAGE_NT_HEADERS64 pHdr = RtlImageNtHeader(base);
   if (!pHdr)
        return STATUS_INVALID_IMAGE_FORMAT;
```


```
// 首先寻找代码段
    PIMAGE_SECTION_HEADER pFirstSection = (PIMAGE_SECTION_HEADER)(pHdr + 1);
    for (PIMAGE_SECTION_HEADER pSection = pFirstSection; pSection <</pre>
pFirstSection + pHdr->FileHeader.NumberOfSections; pSection++)
    {
        ANSI_STRING LySharkSection, LySharkText;
        RtlInitAnsiString(&LySharkSection, section);
        RtlInitAnsiString(&LySharkText, (PCCHAR)pSection->Name);
        // 判断是不是我们要找的.text节
        if (RtlCompareString(&LySharkSection, &LySharkText, TRUE) == 0)
           // 如果是则开始匹配特征码
            return UtilLySharkSearchPattern(pattern, wildcard, len, (PUCHAR)base
+ pSection->VirtualAddress, pSection->Misc.VirtualSize, ppFound);
        }
    }
   return STATUS_NOT_FOUND;
}
VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
{
   DbgPrint(("Uninstall Driver Is OK \n"));
}
NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
   DbgPrint("hello lyshark.com \n");
    PMiProcessLoaderEntry m_MiProcessLoaderEntry = NULL;
    RTL_OSVERSIONINFOW Version = { 0 };
   Version.dwOSVersionInfoSize = sizeof(Version);
   RtlGetVersion(&Version);
   //获取内核版本号
   DbgPrint("主版本: %d -->次版本: %d --> 编译版本: %d", Version.dwMajorVersion,
Version.dwMinorVersion, Version.dwBuildNumber);
   if (Version.dwMajorVersion == 10)
    {
        // 如果是 win10 18363 则匹配特征
        if (Version.dwBuildNumber == 18363)
        {
            CHAR pattern[] = "\x48\x89\x5c\x24\x08";
           int pattern_size = sizeof(pattern) - 1;
            ByLySharkComUtilScanSection(".text", (PUCHAR)pattern, 0xCC,
pattern_size, (PVOID *)&m_MiProcessLoaderEntry);
            DbgPrint("[LyShark] 输出首地址: %p", m_MiProcessLoaderEntry);
        }
    }
   Driver->DriverUnload = UnDriver;
```

```
return STATUS_SUCCESS;
}
```

代码中首先判断系统主版本 windows 10 18363 如果是则执行匹配,只匹配 . text 也就是代码段中的数据,当遇到 0xcc 时则取消继续,否则继续执行枚举,程序输出效果如下所示。



在WinDBG中输入命令!dh 0xffffff8007f600000解析出内核PE头数据,可以看到如下所示,对比无误。



作者: 王瑞 (LyShark)

作者邮箱: <u>me@lyshark.com</u>

版权声明:本博客文章与代码均为学习时整理的笔记,文章[均为原创]作品,转载文章请遵守《中华人民共和国著作权法》相关法律规定或遵守《署名CC BY-ND 4.0国际》规范,合理合规携带原创出处转载,如果不携带文章出处,并恶意转载多篇原创文章被本人发现,本人保留起诉权!