# lab5 文件系统

191220138 杨飞洋

## 实验进度

已完成所有要求部分。

# 实验目的

通过代码模拟了解linux系统中文件系统的管理方法,并且实现几个系统调用,最后实现ls、cat命令。

# 数据结构和一些宏

文件描述符

```
struct File {
int state;
int inodeOffset; //XXX inodeOffset in filesystem, for syscall open
int offset; //XXX offset from SEEK_SET
int flags;
};
typedef struct File File;
```

#### flags权限

```
#define o_WRITE 0x01
#define o_READ 0x02
#define o_CREATE 0x04
#define O_DIRECTORY 0x08
```

#### whence详解

```
#define SEEK_SET 0
#define SEEK_CUR 1
#define SEEK_END 2
```

inode

```
union Inode {
    uint8_t byte[INODE_SIZE];
    struct {
        int16_t type; // further implement privilege control, i.e., drwxrwxrwx,
    uid, gid, others
        int16_t linkCount;
        int32_t blockCount;
        int32_t size; // size of this file, byte as unit
        int32_t pointer[POINTER_NUM];
        int32_t singlyPointer;
        int32_t doublyPointer;
        int32_t triplyPointer;
    };
};
```

```
#define SUPER_BLOCK_SIZE 1024
#define GROUP_DESC_SIZE 32
#define INODE_BITMAP_SIZE BLOCK_SIZE
#define BLOCK_BITMAP_SIZE BLOCK_SIZE
#define INODE_SIZE 128
#define DIRENTRY_SIZE 128

#define UNKNOWN_TYPE 0
#define REGULAR_TYPE 1
#define DIRECTORY_TYPE 2
#define CHARACTER_TYPE 3
#define BLOCK_TYPE 4
#define FIFO_TYPE 5
#define SOCKET_TYPE 6
#define SYMBOLIC_TYPE 7
```

## 实验过程

#### open

如果文件存在即 ret == 0

首先查看 flag 和文件类型是否匹配,如果不匹配直接返回-1

```
if ((sf->edx != 0x08 && destInode.type == DIRECTORY_TYPE) ||
   (sf->edx == 0x08 && destInode.type == REGULAR_TYPE)) {
   pcb[current].regs.eax = -1;
   return;
}
```

如果匹配,再查看一下是否是正在使用中的文件,即 state == 1,如果是,返回 -1 如果是设备文件,直接返回其id

```
for (int i = 0; i < MAX_DEV_NUM; i++) {
    if (dev[i].inodeOffset == destInodeOffset && dev[i].state == 1) {
        pcb[current].regs.eax = i;
        return;
    }
}
for (int i = 0; i < MAX_FILE_NUM; i++) {
    if (file[i].inodeOffset == destInodeOffset && file[i].state == 1) {
        pcb[current].regs.eax = -1;
        return;
    }
}</pre>
```

如果不在使用中,为其分配一个文件描述符,配置以下属性,返回MAX\_DEV\_NUM + 文件描述符号

```
for (int i = 0; i < MAX_FILE_NUM; i++) {
   if (file[i].state == 0) {
      file[i].state = 1;
      file[i].inodeOffset = destInodeOffset;
      file[i].offset = 0;
      file[i].flags = sf->edx;
      pcb[current].regs.eax = MAX_DEV_NUM + i;
      return;
   }
}
```

#### 如果文件不存在, 即 ret == -1

首先检查以下 O\_CREATE, 如果不允许被创建, 返回-1.

```
if ((sf->edx >> 2) % 2 == 0) {
    //TODO: if O_CREATE not set
    pcb[current].regs.eax = -1;
    return;
}
```

如果是创建一个普通文件,首先利用 stringChrR() 函数可以查看路径中是否有 '/', 如果没有返回-1, 否则这个函数返回最后一个 '/'的元素下标,可以提取文件名和父目录。如果父目录不存在返回-1, 否则利用 allocinode() 函数创建一个新的 REGULAR\_TYPE 的文件。

```
if ((sf->edx >> 3) % 2 == 0) {
   //TODO: if O_DIRECTORY not set
   ret = stringChrR(str, '/', &size);
   if (ret == -1) { // no '/' in file path
       pcb[current].regs.eax = -1;
       return;
   }
   tmp = *(str + size + 1);//filename
   *(str + size + 1) = 0;//father directory
   ret = readInode(&sBlock, gDesc, &fatherInode, &fatherInodeOffset, str);
```

如果创建一个目录, 先处理一个 str 的最后一个字符, 如果是 '/', 将其改成结束符。

还是和之前的一样利用 stringChrR() 函数可以查看路径中是否有'/', 如果没有返回-1, 否则这个函数返回最后一个'/'的元素下标,可以提取新目录名和父目录。这次用一个 parent\_path 来存储父路径,如果不存在返回-1,否则否则利用 allocInode() 函数创建一个新的 DIRECTORY\_TYPE 的目录。

```
//TODO: if O_DIRECTORY set
length = stringLen(str);
if (str[length - 1] == '/')
    cond = 1;
   str[length - 1] = 0;
}
ret = stringChrR(str, '/', &size);
if (ret == -1)
    pcb[current].regs.eax = -1;
   return;
}
char parent_path[128];
for (int i = 0; i < size + 1; ++i)
    parent_path[i] = *(str + i);
parent_path[size + 1] = 0;
ret = readInode(&sBlock, gDesc, &fatherInode, &fatherInodeOffset, parent_path);
if (ret == -1)
   if (cond == 1)
       str[length - 1] = '/';
    pcb[current].regs.eax = -1;
    return;
ret = allocInode(&sBlock, gDesc, &fatherInode, fatherInodeOffset, &destInode,
&destInodeOffset, str + size + 1, DIRECTORY_TYPE);
if (cond == 1)
    str[length - 1] = '/';
```

最后如果还是 ret == -1, 返回-1.

否则在全局分配一个文件描述符,如果找不到 state == 0 的,返回-1.

```
if (ret == -1) {
   pcb[current].regs.eax = -1;
```

```
return;
}
for (int i = 0; i < MAX_FILE_NUM; i ++) {
    if (file[i].state == 0) { // not in use
        file[i].state = 1;
        file[i].inodeOffset = destInodeOffset;
        file[i].offset = 0;
        file[i].flags = sf->edx;
        pcb[current].regs.eax = MAX_DEV_NUM + i;
        return;
    }
}
pcb[current].regs.eax = -1; // create success but no available file[]
return;
```

#### write

首先在syscall.c中模仿open进行系统调用,将 fd 传入 ecx , buffer 传入 edx , size 传入 ebx

```
int write (int fd, uint8_t *buffer, int size) {
   //TODO: Complete the function 'write' just like the function 'open'.
   return syscall(SYS_WRITE, fd, (uint32_t)buffer, size, 0, 0);
}
```

在 void syscallwrite(struct StackFrame \*sf) 函数中,如果 fd 即 ecx 指向一个已经open的普通文件,则调用 syscallwriteFile 读它,否则返回-1.

```
// TODO: if refer to a file
if (sf->ecx >= MAX_DEV_NUM && sf->ecx < MAX_DEV_NUM + MAX_FILE_NUM) {
   if (file[sf->ecx - MAX_DEV_NUM].state == 1)
        syscallWriteFile(sf);
   else
       pcb[current].regs.eax = -1;
}
```

来看 syscallWriteFile() 函数。

如果传入的 size <= 0,则不需要读,返回0.

遍历传入的 str,将数据传递给 buffer,buffer一块块地将数据放进文件,如果(remainder + i) % sBlock.blocksize == 0 即读完一块,如果块数满了,则调用 allocBlock() 函数来分配一些块,如果分配失败,那只能调用 diskwrite() 往磁盘中写入现有的内容了。如果块数没有满,就调用writeBlock 正常写入块就行了。

部分代码如下:

```
if (size <= 0) {
   pcb[current].regs.eax = 0;
   return;
}</pre>
```

```
if (quotient + j < inode.blockCount)</pre>
    readBlock(&sBlock, &inode, quotient + j, buffer);
while(i < size) {</pre>
    buffer[(remainder + i) % sBlock.blockSize] = str[i];
    if ((remainder + i) % sBlock.blockSize == 0) {
        if (quotient + j == inode.blockCount) {
            ret = allocBlock(&sBlock, gDesc, &inode, file[sf->ecx -
MAX_DEV_NUM].inodeOffset);
            if (ret == -1) {
                inode.size = inode.blockCount * sBlock.blockSize;
                diskWrite(&inode, sizeof(Inode), 1, file[sf->ecx -
MAX_DEV_NUM].inodeOffset);
                pcb[current].regs.eax = inode.size - file[sf->ecx -
MAX_DEV_NUM].offset;
                file[sf->ecx - MAX_DEV_NUM].offset = inode.size;
                return;
            }
        }
        writeBlock(&sBlock, &inode, quotient + j, buffer);
        if (quotient + j < inode.blockCount)</pre>
            readBlock(&sBlock, &inode, quotient + j, buffer);
    }
if (quotient + j == inode.blockCount) {
    ret = allocBlock(&sBlock, gDesc, &inode, file[sf->ecx -
MAX_DEV_NUM].inodeOffset);
    if (ret == -1) {
        inode.size = inode.blockCount * sBlock.blockSize;
        diskWrite(&inode, sizeof(Inode), 1, file[sf->ecx -
MAX_DEV_NUM].inodeOffset);
        pcb[current].regs.eax = inode.size - file[sf->ecx - MAX_DEV_NUM].offset;
        file[sf->ecx - MAX_DEV_NUM].offset = inode.size;
        return;
    }
}
```

#### read

首先在syscall.c和在 void syscallRead(struct StackFrame \*sf) 函数中,进行的操作和 write 类似,在此不多赘述。

还是先判断 size , 如果 size <= 0 , 则没有读的必要 , 返回0.

如果 size 超出了范围,将其限定为最大即 inode.size - offset

利用 readBlock 函数将文件里的数据一块块地发送给 buffer ,在将 buffer 的数据传递给 str 即 edx ,也就是用户的缓冲区。

代码如下:

```
int idx = sf->ecx - MAX_DEV_NUM;
if (size <= 0) {</pre>
```

```
pcb[current].regs.eax = 0;
    return;
}
if (size > inode.size - file[idx].offset)
    size = inode.size - file[idx].offset;
readBlock(&sBlock, &inode, quotient + j, buffer);
j++;
while(i < size) {
    str[i] = buffer[(remainder + i) % sBlock.blockSize];
    i++;
    if ((remainder + i) % sBlock.blockSize == 0) {
        readBlock(&sBlock, &inode, quotient + j, buffer);
        j++;
}</pre>
```

#### seek

首先在syscall.c中,进行的操作和 open 类似,在此不多赘述。

如果传入的 whence == SEEK\_SER ,即文件头,那需要判断 offset 是否合法,不能为负也不能超出 inode.size ,合法则调整 offset ,返回0,否则返回-1

```
case SEEK_SET
  // TODO: if SEEK_SET
  if (offset >= 0 && offset <= inode.size) {
     file[idx].offset = offset;
     pcb[current].regs.eax = 0;
}
else
    pcb[current].regs.eax = -1;
break;</pre>
```

如果传入的 whence == SEEK\_CUR , 即现在的文件 offset , 判断加上新的偏移量之后是否正常就行了。

```
case SEEK_CUR:
    // TODO: if SEEK_CUR
    if(file[idx].offset + offset >= 0 && file[idx].offset + offset <=
inode.size){
        file[idx].offset = offset;
        pcb[current].regs.eax = 0;
    }
    else
        pcb[current].regs.eax = -1;
    break;</pre>
```

如果传入的 whence == SEEK\_END , 即文件尾 , 判断加上新的偏移量之后是否正常就行了。

```
case SEEK_END:
    // TODO: if SEEK_END
    if(inode.size + offset >= 0 && inode.size + offset <= inode.size){
        file[idx].offset = inode.size + offset;
        pcb[current].regs.eax = 0;
    }
    else
        pcb[current].regs.eax = -1;
    break;</pre>
```

#### close

首先在syscall.c中,进行的操作和 open 类似,在此不多赘述,只是传入的是文件号 fd 如果文件号不合法或者这个文件没有open即 state == 0 ,关闭失败,返回-1

```
if (i < MAX_DEV_NUM || i >= MAX_DEV_NUM + MAX_FILE_NUM) {
    // TODO: dev, can not be closed, or out of range
    pcb[current].regs.eax = -1;
    return;
}
if (file[i - MAX_DEV_NUM].state == 0) {
    // TODO: not in use
    pcb[current].regs.eax = -1;
    return;
}
```

否则,可以close文件。

将文件的描述符归零,返回0

```
int idx = i - MAX_DEV_NUM;
file[idx].state = 0;
file[idx].inodeOffset = 0;
file[idx].offset = 0;
file[idx].flags = 0;
pcb[current].regs.eax = 0;
```

#### remove

首先在syscall.c中,进行的操作和 open 类似,在此不多赘述。

文件肯定得要存在即 ret == 0。

在此基础下, 先查看是否是设备文件, 如果是返回-1

```
for (i = 0; i < MAX_DEV_NUM; i ++) {
   if (dev[i].inodeOffset == destInodeOffset) {
      pcb[current].regs.eax = -1;
      return;
   }
}</pre>
```

如果指向一个正在使用的文件,将文件的描述符归零

```
for (i = 0; i < MAX_FILE_NUM; i ++) {
   if (file[i].inodeOffset == destInodeOffset && file[i].state == 1) {
      file[i].state = 0;
      file[i].inodeOffset = 0;
      file[i].offset = 0;
      file[i].flags = 0;
   }
}</pre>
```

否则如果删去的是普通文件,首先利用 stringChrR() 函数可以查看路径中是否有 '/', 如果没有返回-1, 否则这个函数返回最后一个 '\'的元素下标,可以提取文件名和父目录。如果父目录不存在返回-1, 否则利用 freeInode() 函数进行删除。

```
if (destInode.type == REGULAR_TYPE) {
   // TODO: If REGULAR_TYPE
   ret = stringChrR(str, '/', &size);
   if (ret == -1) \{ // no '/' in file path \}
        pcb[current].regs.eax = -1;
        return;
   tmp = *(str + size + 1);
    *(str + size + 1) = 0;
   ret = readInode(&sBlock, gDesc, &fatherInode, &fatherInodeOffset, str);
   *(str + size + 1) = tmp;
   if (ret == -1) {
        pcb[current].regs.eax = -1;
        return;
    ret = freeInode(&sBlock, gDesc,
                    &fatherInode, fatherInodeOffset,
                    &destInode, &destInodeOffset, str + size + 1, REGULAR_TYPE);
}
```

如果删去的是目录, 先处理一个 str 的最后一个字符, 如果是 '/', 将其改成结束符。

还是和之前的一样利用 stringChrR() 函数可以查看路径中是否有 '/', 如果没有返回-1, 否则这个函数返回最后一个 '/'的元素下标,可以提取目录名和父目录。这次用一个 parent\_path 来存储父路径,如果不存在返回-1, 否则利用 freeInode() 函数进行删除。

```
else if (destInode.type == DIRECTORY_TYPE) {
    // TODO: If DIRECTORY_TYPE
```

```
length = stringLen(str);
    if (str[length - 1] == '/')
        cond = 1;
        str[length - 1] = 0;
    }
    if (stringChrR(str, '/', &size) == -1)
        pcb[current].regs.eax = -1;
        return;
    }
    char parent_path[128];
    for (int i = 0; i < size + 1; ++i)
        parent_path[i] = *(str + i);
    parent_path[size + 1] = 0;
    ret = readInode(&sBlock, gDesc, &fatherInode, &fatherInodeOffset,
parent_path);
    if (ret == -1)
    {
        if (cond == 1)
            str[length - 1] = '/';
        pcb[current].regs.eax = -1;
        return;
    }
    ret = freeInode(&sBlock, gDesc, &fatherInode, fatherInodeOffset, &destInode,
&destInodeOffset, str + size + 1, DIRECTORY_TYPE);
    if (cond == 1)
        str[length - 1] = '/';
}
if (ret == -1) {
    pcb[current].regs.eax = -1;
    return;
pcb[current].regs.eax = 0;
```

#### ls

可以利用 DirEntry 结构来访问目录,遍历目录中的 inode ,只要不是0,就打印文件名。

```
while (ret != 0) {
    // TODO: Complete 'ls'.
    dirEntry = (DirEntry *)buffer;
    for (i = 0; i < 8; ++i)
    {
        //printf("%d\n",i);
        if (dirEntry[i].inode != 0)
            printf("%s ", dirEntry[i].name);
    }
    ret = read(fd, buffer, 512 * 2);
}</pre>
```

cat命令用来输出文件内容,读取文件内容到缓冲区,将 STD\_OUT 传入 write 函数进行打印

```
while (ret != 0) {
    // TODO: COmplete 'cat'
    write(STD_OUT, buffer, ret);
    ret = read(fd, buffer, 512 * 2);
}
```

### 实验结果

```
| Demot dev usr | S / boot dev usr | S / boot dev usr | S / boot |
| Is / boot | S / dev / Stdin stdout | S / usr / Create / usr / test | cat / usr / test | cat / usr / test | cat / usr / test | S / usr / create / usr / create | S / usr / create / usr / create
```

# 实验心得

通过代码模拟更加了解了操作系统中读写文件的过程, inode 实在是非常重要的。

框架代码的很多接口函数在说明文档中没有提及,导致调用的时候非常困难和耗时间,希望在之后的实验中可以说的更加详细一点。