lab4

191220138 杨飞洋

实验进度

已基本完成所有内容,但是 scanf() 函数仍然有问题,难以解决,十分抱歉。

背景知识

信号是一种抽象数据类型,由一个整型 (sem) 变量和两个原子操作组成;

P()

```
sem--
如sem<0,进入等待,否则继续
```

V()

```
sem++
如sem<=0,唤醒一个等待进程
```

信号量的实现(伪代码):

```
class Semaphore {
   int sem;
    WaitQueue q;
}
Semaphore::P(){
  sem--;
  if(sem < 0){
    Add this thread t to q;
    block(t)
  }
}
Semaphore::V(){
  sem++;
  if(sem \leftarrow 0){
    Remove a thread t from q;
    wakeup(t);
  }
}
```

数据结构和一些宏

syscall相关

```
#define SYS_WRITE 0
#define SYS_FORK 1
#define SYS_EXEC 2
#define SYS_SLEEP 3
#define SYS_EXIT 4

#define STD_OUT 0
#define STD_IN 1

#define MAX_BUFFER_SIZE 256
```

进程结构

```
#define MAX_STACK_SIZE 1024
#define MAX_PCB_NUM ((NR_SEGMENTS-2)/2)
#define STATE_RUNNABLE 0
#define STATE_RUNNING 1
#define STATE_BLOCKED 2
#define STATE_DEAD 3
#define MAX_TIME_COUNT 16
struct StackFrame {
   uint32_t gs, fs, es, ds;
   uint32_t edi, esi, ebp, xxx, ebx, edx, ecx, eax;
   uint32_t irq, error;
   uint32_t eip, cs, eflags, esp, ss;
};
struct ProcessTable {
   uint32_t stack[MAX_STACK_SIZE];
   struct StackFrame regs;
   uint32_t stackTop;
   uint32_t prevStackTop;
   int state;
   int timeCount;
   int sleepTime;
   uint32_t pid;
   char name[32];
};
typedef struct ProcessTable ProcessTable;
```

信号量相关

```
#define MAX_SEM_NUM 8
struct Semaphore {
```

```
int state;
int value;
struct ListHead pcb; // link to all pcb ListHead blocked on this semaphore
};
typedef struct Semaphore Semaphore;

#define MAX_DEV_NUM 4

struct Device {
   int state;
   int value;
   struct ListHead pcb; // link to all pcb ListHead blocked on this device
};
typedef struct Device Device;

Semaphore sem[MAX_SEM_NUM];
Device dev[MAX_DEV_NUM];
```

有用的全局变量

```
SegDesc gdt[NR_SEGMENTS];  // the new GDT, NR_SEGMENTS=10, defined in
x86/memory.h
TSS tss;

ProcessTable pcb[MAX_PCB_NUM]; // pcb
int current; // current process
```

实验目的

本实验要求实现操作系统的信号量及对应的系统调用,然后基于信号量解决哲学家就餐问题

实验过程

实现格式化输入函数scanf

框架代码已经实现的差不多了,我们需要完成的就是 keyboardhandle() 和 syscallstdin()

keyboardHandle 要做的事情就两件:

```
将读取到的keyCode放入到keyBuffer中
唤醒阻塞在dev[STD_IN]上的一个进程
```

第一件事情框架代码已经做好了,我们只需要完成第二件。

将 dev[STD_IN].value++; ,即活跃的进程数加一。

利用手册的指导来取出一个阻塞的进程。

以下代码可以从信号量i上阻塞的进程列表取出一个进程:

并且修改该进程的 state、sleeptime 来唤醒她

部分代码如下:

```
dev[STD_IN].value++;
    ProcessTable *pt = (ProcessTable *)((uint32_t)(dev[STD_IN].pcb.prev) -
(uint32_t) & (((ProcessTable *)0)->blocked));
    dev[STD_IN].pcb.prev = (dev[STD_IN].pcb.prev)->prev;
    (dev[STD_IN].pcb.prev)->next = &(dev[STD_IN].pcb);
    pt->state = STATE_RUNNABLE;
    pt->sleepTime = 0;
```

接下来看 syscallstdin()

它要做的事情也就两件:

```
如果dev[STD_IN].value == 0,将当前进程阻塞在dev[STD_IN]上进程被唤醒,读keyBuffer中的所有数据
```

首先阻塞进程的代码手册中有给出,直接照搬即可,再设置 state、sleeptime 来阻塞他,之后加上int \$0x80 在此中断。

这样将current线程加到信号量i的阻塞列表可以通过以下代码实现

```
pcb[current].blocked.next = sem[i].pcb.next;
pcb[current].blocked.prev = &(sem[i].pcb);
sem[i].pcb.next = &(pcb[current].blocked);
(pcb[current].blocked.next)->prev = &(pcb[current].blocked);
```

等待进程被唤醒之后,读数据,手册中也给到了详尽的指导

和实验2中printf的处理例程类似,以下代码可以将读取的字符character传到用户进程

```
int sel = sf->ds;
char *str = (char *)sf->edx;
int i = 0;
asm volatile("movw %0, %%es"::"m"(sel));
asm volatile("movb %0, %%es:(%1)"::"r"(character),"r"(str + i));
```

在此基础上遍历 beybuffer[],用 getchar() 函数将键盘码转化为 char 型。用 bufferhead、buffertail 来判断是否读完。

将字节数即 i 返回给 eax , 当然如果 value < 0 直接返回-1即可。

代码如下:

```
int sel = sf->ds;
        char *str = (char*)sf->edx;
        int size = sf->ebx; // MAX_BUFFER_SIZE, 256, reverse last byte
        int i = 0;
        char character = 0;
        asm volatile("movw %0, %%es"::"m"(sel));
        //putChar(size+48);
        //putInt(size);
        while (bufferHead != bufferTail)
            if (i < size - 1)
                character = getChar(keyBuffer[bufferHead]);
                bufferHead = (bufferHead + 1) % MAX_KEYBUFFER_SIZE;
                putChar(character);
                if (character != 0)
                    asm volatile("movb %0, %%es:(%1)" ::"r"(character), "r"(str
+ i));
                    ++i;
                }
            }
            else
                break;
        //updateCursor(displayRow, displayCol);
        asm volatile("movb $0x00, %%es:(%0)"::"r"(str+i));
        pcb[current].regs.eax = i;
        return;
    else if (dev[STD_IN].value < 0) { // with process blocked
        pcb[current].regs.eax = -1;
        return;
    }
```

但是实际上在按照手册要求实现之后, scanf()无法正常运行, 更加让我无奈的是, 当我想用 putchar()、putInt()、putstr()等输出函数想要进行调试时, 程序的行为会发生极大的变化, 就只是加输出语句, 就会改变行为, 让我根本不知道问题何在, 无奈之下, 只得放弃, 对此十分抱歉。

实现信号量相关系统调用

SEM_INIT

sem_init()系统调用用于初始化信号量,其中参数 value 用于指定信号量的初始值,初始化成功则返回0,指针 sem 指向初始化成功的信号量,否则返回-1

可以遍历 sem[] 数组找到一个空闲信号量,将其 state 设置为1,根据syscall.c中 *sem = syscall(SYS_SEM, SEM_INIT, value, 0, 0, 0); 可知 value 变量通过 edx 传入,对于双向链表的初始化可以模仿 initSem() 函数来做,最后将通过 eax 返回。

如果找不到空闲的信号量,返回-1.

irqhandle 中代码如下:

```
int i = 0;
for (; i < MAX_SEM_NUM ; i++) {
    if (sem[i].state == 0) {
        sem[i].state = 1;
        sem[i].value = (int32_t)sf->edx;
        sem[i].pcb.next = &(sem[i].pcb);
        sem[i].pcb.prev = &(sem[i].pcb);
        pcb[current].regs.eax = i;
        return;
    }
}
pcb[current].regs.eax = -1;
```

SEM_POST

sem_post()系统调用对应信号量的V操作,其使得 sem 指向的信号量的value增一,若value取值不大于 0,则释放一个阻塞在该信号量上进程(即将该进程设置为就绪态),若操作成功则返回0,否则返回-1 有两种情况不能操作成功:

- 1.传入的参数超出了数组的范围
- 2.指向的信号量不在工作,即 state == 0

如果 state == 1, value++, 通过 eax 返回0。如果 value <= 0,则可以用手册上的代码取出一个进程,并且设置 state,sleeptime 来唤醒它。

以下代码可以从信号量i上阻塞的进程列表取出一个进程:

根据syscall.c中 return syscall(SYS_SEM, SEM_POST, *sem, 0, 0, 0);可知 sem 变量通过 edx 传入

irghandle 中代码如下:

```
int i = (int)sf->edx;
   //ProcessTable *pt = NULL;
   if (i < 0 \mid | i >= MAX_SEM_NUM) {
        pcb[current].regs.eax = -1;
        return;
   }
   // TODO: complete other situations
   else if (sem[i].state == 1) {
        pcb[current].regs.eax = 0;
        sem[i].value++;
        if (sem[i].value <= 0) {</pre>
            ProcessTable *pt = (ProcessTable*)((uint32_t)(sem[i].pcb.prev) -
(uint32_t)&(((ProcessTable*)0)->blocked));
            pt->state = STATE_RUNNABLE;
            pt->sleepTime = 0;
            sem[i].pcb.prev = (sem[i].pcb.prev)->prev;
            (sem[i].pcb.prev)->next = &(sem[i].pcb);
```

```
}
}
else
pcb[current].regs.eax = -1;
}
```

SEM_WAIT

sem_wait()系统调用对应信号量的P操作,其使得 sem 指向的信号量的 value 减一,若 value 取值小于0,则阻塞自身,否则进程继续执行,若操作成功则返回0,否则返回-1

首先还是根据syscall.c中 return syscall(SYS_SEM, SEM_WAIT, *sem, 0, 0, 0);可知 sem 变量通过 edx 传入

操作不成功的情况和 sem_post() 相同,在此不多赘述。

在这里主要说一下如何阻塞自身。

在手册中给出了将current进程加到相应的阻塞列表的代码,可以复用一下。

这样将current线程加到信号量i的阻塞列表可以通过以下代码实现

```
pcb[current].blocked.next = sem[i].pcb.next;
pcb[current].blocked.prev = &(sem[i].pcb);
sem[i].pcb.next = &(pcb[current].blocked);
(pcb[current].blocked.next)->prev = &(pcb[current].blocked);
```

在加入列表之后,将current进程的的 state 设为阻塞状态, sleeptime 设为-1,执行中断 int 0x80 完成了对自身的阻塞。

irqhandle 中代码如下:

```
int i = (uint32_t)sf->edx;
if (i < 0 \mid \mid i >= MAX_SEM_NUM) {
    pcb[current].regs.eax = -1;
    return;
}
else if (sem[i].state == 1) {
    pcb[current].regs.eax = 0;
    sem[i].value--;
    if (sem[i].value < 0) {</pre>
        pcb[current].blocked.next = sem[i].pcb.next;
        pcb[current].blocked.prev = &(sem[i].pcb);
        sem[i].pcb.next = &(pcb[current].blocked);
        (pcb[current].blocked.next)->prev = &(pcb[current].blocked);
        pcb[current].state = STATE_BLOCKED;
        pcb[current].sleepTime = -1;
        asm volatile("int $0x20");
    }
}
else
    pcb[current].regs.eax = -1;
```

SEM_DESTROY

sem_destroy()系统调用用于销毁 sem 指向的信号量,销毁成功则返回0,否则返回-1,若尚有进程阻塞在该信号量上,可带来未知错误

sem 还是通过 edx 传入。

操作不成功的情况和 sem_post() 相同,在此不多赘述。

将对应信号量的 state 置为0, 开启中断则销毁成功。

irghandle 中代码如下:

```
int i = sf->edx;
if (i < 0 || i >= MAX_SEM_NUM) {
    pcb[current].regs.eax = -1;
    return;
}
if (sem[i].state == 1)
{
    pcb[current].regs.eax = 0;
    sem[i].state = 0;
    asm volatile("int $0x20");
}
else
    pcb[current].regs.eax = -1;
```

测试结果

```
Father Process: Sleeping.
Child Process: Semaphore Waiting.
Child Process: In Critical Area.
Child Process: Semaphore Waiting.
Child Process: In Critical Area.
Child Process: Semaphore Waiting.
Father Process: Semaphore Posting.
Father Process: Sleeping.
Child Process: In Critical Area.
Child Process: Semaphore Waiting.
Father Process: Semaphore Posting.
Father Process: Sleeping.
Child Process: Sleeping.
Child Process: Sleeping.
Child Process: Sleeping.
Father Process: Semaphore Destroying.
Father Process: Semaphore Posting.
Father Process: Sleeping.
Father Process: Semaphore Posting.
Father Process: Semaphore Destroying.
```

分析打印结果:

父进程初始化信号量, value = 2, fork 出子进程,打印 sleeping 后便去睡眠。

由于信号量的值为 2,子进程可以进入两次critical area,在第三次时被阻塞,释放父进程,父进程苏醒,释放信号量,又去睡眠

被阻塞的子进程释放,再次进入关键区,又被阻塞,之后同上。

被阻塞的子讲程释放,销毁信号量,退出。

基于信号量解决进程同步问题

哲学家就餐问题

问题描述:

```
5个哲学家围绕一张圆桌而坐桌子上放着5支叉子每两个哲学家之间放一支哲学家的动作包括思考和进餐进餐时需要同时拿到左右两边的叉子思考时将两支叉子返回原处如何保证哲学家们的动作有序进行?如:不出现有人永远拿不到叉子
```

首先实现 getpid() 功能, 获取当前进程的 pid

在syscall.c中将 eax = 7 传入 syscall() 函数

```
int getpid() {
    return syscall(7, 0, 0, 0, 0);
}
```

在irqhandle中返回 current 值就行了。

```
void syscallPid(struct StackFrame *sf) {
   pcb[current].regs.eax = current;
   return;
}
```

再对宏做出一些改变, 本来是

```
#define MAX_SEM_NUM 4
#define MAX_DEV_NUM 4
#define MAX_PCB_NUM ((NR_SEGMENTS-2)/2)
```

但是哲学家五个人五个叉子,需要将最大容量增加一下,增加到5就行了。

利用手册中给出的伪码,用 printf() 函数来表示think 还是 eat, PV操作用 sem_wait() 和 sem_post 函数替代,注意传入的是地址。

每次用 getpid() 获取当前进程,在操作之间用 sleep(128)间隔,函数代码如下:

```
void philosopher(int i){
  int id = getpid();
  while(1){
```

```
printf("Philosopher %d : think\n",id);
        sleep(128);
        if(i\%2 == 0){
            sem_wait(&forks[i]);
            sleep(128);
            sem_wait(&forks[(i+1)%N]);
            sleep(128);
        }
        else{
            sem_wait(&forks[(i+1)%N]);
            sleep(128);
            sem_wait(&forks[i]);
            sleep(128);
        }
        printf("Philosopher %d : eat\n",id);
        sleep(128);
        sem_post(&forks[i]);
        sleep(128);
        sem_post(&forks[(i+1)%N]);
        sleep(128);
   }
}
```

在main函数中的调用:

首先利用 sem_init() 来初始化进程。

然后调用 fork() 函数切换进程,执行对应的 philosopher() 函数。

最后利用 sem_destroy()来销毁进程。

```
for (int i = 0; i < 5; i++){
    sem_init(&forks[i], 1);
}

for (int i = 0; i < 5; i++){
    if(fork() == 0){
        philosopher(i);
        exit();
    }
}

exit();
for (int i = 0; i < 5; i++){
    sem_destroy(&forks[i]);
}</pre>
```

部分结果截图:

```
Philosopher 2: think
Philosopher 4: think
Philosopher 5: think
Philosopher 6: think
Philosopher 2: eat
Philosopher 5: eat
Philosopher 2: think
Philosopher 3: eat
Philosopher 3: eat
Philosopher 6: eat
Philosopher 6: eat
Philosopher 6: eat
Philosopher 6: eat
Philosopher 4: eat
Philosopher 6: think
Philosopher 6: think
Philosopher 5: think
Philosopher 5: eat
Philosopher 2: eat
Philosopher 2: eat
Philosopher 3: think
Philosopher 5: eat
```

实验心得

学习了基于信号量的进程同步机制,并且利用代码初步实现。