

安全边际与估值精要

估值的目的是给自己留出犯错的空间

一、安全边际是什么

安全边际是买入价格与内在价值之间的差距，它存在的意义不是让你赚更多，而是让你在判断错误时亏得更少。估值本身带有误差，安全边际就是对误差的预算。

经验比例：内在价值 100 元的资产，60 — 70 元买入；周期行业要求更大折扣。

二、安全边际的三个来源

来源	含义	典型场景
估值折扣	价格显著低于合理估值	市场系统性下跌、行业被错杀
资产支撑	市值低于可变现资产价值	净现金占比高、重置成本高于市值
护城河	竞争优势使价值下滑概率低	品牌、牌照、网络效应、成本优势

三者叠加时才是"厚"的安全边际。仅有低估值而没有资产支撑与护城河，往往是价值陷阱。

三、估值方法的适用边界

方法	公式	适用	失效场景
PE-TTM	市值 ÷ 最近四季度净利润	盈利稳定的消费、医药	周期股、一次性损益
PB	市值 ÷ 净资产	银行、券商、重资产	轻资产、商誉占比高
PEG	PE ÷ 盈利增速	成长股横向比较	增速不可持续时失真
EV/EBITDA	企业价值 ÷ 息税折旧摊销前利润	重资产、并购比较	轻资产服务类
股息率	每股分红 ÷ 股价	成熟高分红企业	一次性分红、周期顶部
DCF	自由现金流折现	现金流稳定的成熟企业	高增长早期企业

没有任何一种方法可以通用。先分类，再选尺子。

四、把估值放到两个坐标系里

坐标系一：自身历史分位

把当前估值放到近 5 — 10 年的区间中比较。分位数低于 30% 属于相对低估，高于 80% 需要警惕。注意：历史分位在商业模式发生根本变化时会失效。

坐标系二：同业相对估值

与同一行业中位数比较，识别被系统性高估或低估的标的。跨行业比较估值没有意义：不同商业模式的合理估值中枢天然不同。

五、不同行业的估值坐标参考

行业类型	首选指标	合理区间参考	关键前提
品牌消费	PE-TTM / 股息率	15 – 25 倍	毛利率稳定、提价能力强
医药与器械	PE / PEG	20 – 35 倍	研发管线与集采政策影响
银行	PB + ROE	0.5 – 1.2 倍	不良率与拨备覆盖率
公用事业	股息率 + PB	股息率 3% – 6%	现金流稳定、负债可控
周期资源	PB + 成本曲线位置	PB 0.8 – 2 倍	产能成本处于行业前 50%
科技成长	PEG / PS	PEG 0.8 – 1.5	增速可持续、现金流转正

上表仅为经验区间，用于快速识别明显偏离，不能作为买入依据。

六、极端行情下的估值应对

1. 市场普跌时：优先核查持仓的现金流与负债是否恶化，而非盯着股价；
2. 假设要悲观：用悲观情景重算估值（收入下降 20%、毛利率下降 3 个点），看是否仍在可接受区间；
3. 分批而非一把：把资金分为 3 – 4 份，按估值分位逐档买入；
4. 避免杠杆抄底：极端行情持续的时间往往超过你的承受力。

七、估值检查表

项目	要点
口径	是否使用扣非净利润？是否剔除一次性损益？
正常化	当期利润是否处于周期极端位置？
分母质量	净利润是否有现金流支撑？净资产是否含大额商誉？
分位	历史分位与同业分位是否都指向低估？
安全边际	悲观情景下是否仍留有 30% 以上折扣？
纪律	买入前是否已写下卖出条件（逻辑证伪 / 估值到顶）？

本手册为编者整理的学习笔记。估值区间随利率环境与行业景气变化，使用时须结合当期数据自行判断。