Lab 5: RV64 缺页异常处理

姓名: 高铭健

学号: 3210102322

日期: 2023.12.20

1. 实验目的

• 通过 vm_area_struct 数据结构实现对 task 多区域虚拟内存的管理。

• 在 Lab4 实现用户态程序的基础上,添加缺页异常处理 Page Fault Handler。

2. 实验环境

• 计算机 (Intel Core i5以上, 4GB内存以上) 系统

• Ubuntu 22.04.2 LTS

3. 实验原理

3.1 vm_area_struct 介绍

在 linux 系统中, vm_area_struct 是虚拟内存管理的基本单元, vm_area_struct 保存了有关连续虚拟内存区域(简称 vma)的信息:

• vm_start : 该段虚拟内存区域的开始地址

• vm_end : 该段虚拟内存区域的结束地址

• vm_flags : 该 vm_area 的一组权限(rwx)标志

• vm_pgoff:虚拟内存映射区域在文件内的偏移量

• vm_file : 映射文件所属设备号/以及指向关联文件结构的指针/以及文件名

3.2 缺页异常 Page Fault

在一个启用了虚拟内存的系统上,当正在运行的程序访问一个内存地址时,如果该地址当前未被内存管理单元(MMU)映射,则由计算机**硬件**引发**缺页异常**。访问未被映射的页或访问权限不足,都会导致该类异常的发生。处理缺页异常通常是操作系统内核的一部分,当处理缺页异常时,操作系统将尝试使所需页面在物理内存中的位置变得可访问(建立新的映射关系到虚拟内存)。而如果在非法访问内存的情况下,即发现触发Page Fault 的虚拟内存地址(Bad Address)不在当前 task vm_area_struct 链表中所定义的允许访问的虚拟内存地址范围内,或访问位置的权限条件不满足时,缺页异常处理将终止该程序的继续运行。

3.2.1 Page Fault Handler

处理缺页异常需要进行以下步骤:

- 1. 捕获异常
- 2. 寻找当前 task 中**导致产生了异常的地址**对应的 VMA
- 3. 判断产生异常的原因

- 4. 如果是匿名区域,那么开辟**一页**内存,然后把这一页映射到产生异常的 task 的页表中。如果不是,那么首先将硬盘中的内容读入 buffer pool,将 buffer pool 中这段内存映射给 task。
- 5. 返回到产生了该缺页异常的那条指令,并继续执行程序

当 Linux 发生缺页异常并找到了当前 task 中对应的 vm_area_struct 后,可以根据以下信息来判断发生异常的原因

- 1. CSRs
- 2. vm_area_struct 中记录的信息
- 3. 发生异常的虚拟地址对应的 PTE (page table entry) 中记录的信息并对当前的异常进行处理。

3.2.2 常规处理 Page Fault 的方式介绍

处理缺页异常时所需的信息如下:

- 触发 **Page Fault** 时访问的虚拟内存地址 VA。当触发 page fault 时, stval 寄存器被被硬件自动设置 为该出错的 VA 地址
- 导致 Page Fault 的类型:
 - Exception Code = 12: page fault caused by an instruction fetch
 - Exception Code = 13: page fault caused by a read
 - Exception Code = 15: page fault caused by a write
- 发生 Page Fault 时的指令执行位置,保存在 sepc 中
- 当前 task 合法的 VMA 映射关系,保存在 vm_area_struct 链表中

处理缺页异常的方式:

- 当缺页异常发生时,检查 VMA
- 如果当前访问的虚拟地址在 VMA 中没有记录,即是不合法的地址,则运行出错(本实验不涉及)
- 如果当前访问的虚拟地址在 VMA 中存在记录,则进行相应的映射即可:
 - o 如果访问的页是存在数据的,如访问的是代码,则需要从文件系统中读取内容,随后进行映射
 - 。 否则是匿名映射,即找一个可用的帧映射上去

4. 实验步骤

- 修改 pt_regs 和 trap_handler, 来捕获异常
 - o 在 pt_regs 中增加 stval 用于记录发生错误的地址;增加 scause 来记录错误的原因
 - o 在 trap_handler 对没有做处理的错误输出其原因、错误地址、指令地址,并进入循环

```
1 struct pt_regs
2 {
3    uint64 reg[32];
4    uint64 sepc;
5    uint64 sstatus;
```

```
6
       uint64 sscratch;
7
       uint64 stval;
8
       uint64 scause;
9
   };
   void trap_handler(unsigned long scause, unsigned long sepc, struct pt_regs
10
    *regs) {
       // 通过 `scause` 判断trap类型
11
       // 如果是interrupt 判断是否是timer interrupt
12
       // 如果是timer interrupt 则打印输出相关信息,并通过 `clock_set_next_event()` 设置
13
    下一次时钟中断
14
       if(scause & 0x8000000000000000){//trap 类型为interrupt
           15
16
    //
                 printk("[S] Supervisor Mode Timer Interrupt\n");
17
               clock_set_next_event();
18
               do_timer();
           }
19
20
21
       else if(scause == 8){
           if(regs->reg[17] == SYS_WRITE){
22
               char *buffer = (char *)(regs->reg[11]);
23
               int cnt = sys_write(1, buffer, regs->reg[12]);
24
25
               regs->sepc += 4;
           }
26
           else if(regs->reg[17] == SYS_PID){
27
               uint64 pid = sys_getpid();
28
29
               regs->sepc += 4;
               regs->reg[10] = pid;
30
           }
31
32
       }
33
       else {
34
           printk("[S] Unhandled trap, ");
           printk("scause: %lx, ", scause);
35
36
           printk("stval: %lx, ", regs->stval);
           printk("sepc: %lx\n", regs->sepc);
37
           while (1);
38
39
       }
40
   }
```

• 在_traps 中调用 trap_handler 前后保存 stval 和 scause

```
1
              . . . . . .
 2
              csrr t0, stval
 3
              sd t0, 280(sp)
              csrr t0, scause
 4
 5
              sd t0, 288(sp)
 6
              . . . . . .
 7
              1d t0, 288(sp)
 8
              csrw scause, t0
 9
              1d t0, 280(sp)
10
              csrw stval, t0
```

4.1 准备工作

• 同步以下文件夹 user 并将其放到以下目录:

```
1
    └─ user
2
        ├─ Makefile
3
4
        ├─ getpid.c
5
        ├─ link.lds
6
        ├─ printf.c
7
       ├─ start.S
        ├── stddef.h
8
9
        ├─ stdio.h
10
       ├─ syscall.h
        └─ uapp.S
11
```

4.2 实现 VMA

• 修改 proc.h,增加如下结构:

```
1 struct vm_area_struct {
2
       uint64 vm_start;
                            // VMA 对应的用户态虚拟地址的开始
                                                        */
3
       uint64 vm_end;
                            // VMA 对应的用户态虚拟地址的结束 */
4
       uint64 vm_flags;
                            // VMA 对应的 flags */
5
       // uint64_t file_offset_on_disk 原本需要记录对应的文件在磁盘上的位置,但是我们只有一
6
   个文件 uapp, 所以暂时不需要记录
7
8
       uint64 vm_content_offset_in_file;
       // 如果对应了一个文件,那么这块 VMA 起始地址对应的文件内容相对文件起始位置的偏移量,也就
9
   是 ELF 中各段的 p_offset 值
10
11
       uint64 vm_content_size_in_file;
12
      // 对应的文件内容的长度。思考为什么还需要这个域?和 (vm_end-vm_start)一比,不是冗余了
   吗? */
13
   };
14 | struct thread_info {
15
       uint64 kernel_sp;
       uint64 user_sp;
16
17
  };
18
19
   typedef unsigned long* pagetable_t;
20
  struct thread_struct {
21
       uint64 ra;
22
       uint64 sp;
23
       uint64 s[12];
24
```

```
25
       uint64 sepc, sstatus, sscratch;
26
   };
27
28
    struct task_struct {
       struct thread_info *thread_info;
29
30
       uint64 state; // 线程状态
       uint64 counter; // 运行剩余时间
31
       uint64 priority; // 运行优先级 1最低 10最高
32
33
       uint64 pid;
                      // 线程id
       struct thread_struct thread;
34
35
       uint64 satp;
36
       uint64 kernel_sp;
37
       uint64 user_sp;
38
       pagetable_t pgd;
39
                                           // 下面这个数组里的元素的数量
       uint64 vma_cnt;
                                             // 为什么可以开大小为 0 的数组?
       struct vm_area_struct vmas[0];
40
41
   };
```

• find_vma 查找包含某个 addr 的 vma:

获得该进程的 VMA 数组的首地址,循环遍历进程的所有 VMA,如果所查找的地址 addr 大于等于 vm_start,小于结束地址 vm_end,即在当前 VMA 的范围内,那么返回当前 VMA 的地址;如果没有找到匹配的 VMA,返回值NULL

```
1
    struct vm_area_struct *find_vma(struct task_struct *task, uint64 addr){
 2
        struct vm_area_struct *vmas = &(task->vmas[0]);
 3
        int judge = 0;
 4
        for(int i = 0; i < task->vma\_cnt; i++){
             if(addr >= vmas[i].vm_start){
 5
                 if(addr < vmas[i].vm_end){</pre>
 6
 7
                     judge = 1;
                     return &(vmas[i]);
 8
 9
                 }
10
            }
11
        }
        if(judge == 0){
12
13
             return NULL;
14
        }
15
    }
```

• do_mmap 创建一个新的 vma:

计算出新 VMA 起始地址和结束地址的页对齐地址,将起始地址 vm_start 、结束地址 vm_end 、标志 位 flags 、文件偏移 vm_content_offset_in_file 和文件大小 vm_content_size_in_file 赋给新 VMA 。

把 vma_new 加到进程的 task->vmas 数组,增加 task->vma_cnt 计数器。

```
void do_mmap(struct task_struct *task, uint64 addr, uint64 length, uint64
    flags,
 2
                 uint64 vm_content_offset_in_file, uint64 vm_content_size_in_file){
 3
        uint64 vm_start = addr/PGSIZE *PGSIZE;
 4
        //printk("vm_start= %|x\n",vm_start);
 5
        uint64 vm_end;
        if((addr + length) % PGSIZE != 0){
 6
 7
            vm_end = ((addr + length) / PGSIZE + 1) * PGSIZE;
 8
        }
 9
        else{
10
            vm_end = ((addr + length) / PGSIZE) * PGSIZE;
        }
11
12
        int judge = 0;
13
        for(uint64 i = 0 ; i < vm_end - vm_start ; i += PGSIZE){</pre>
14
            if(find_vma(task, vm_start + i)){
                judge = 1;
15
16
                break;
17
            }
        }
18
19
            struct vm_area_struct *vma_new = (struct vm_area_struct *)alloc_page();
20
            vma_new->vm_start = vm_start;
            vma_new->vm_end = vm_end;
21
22
            vma_new->vm_flags = flags;
            vma_new->vm_content_offset_in_file = vm_content_offset_in_file;
23
            vma_new->vm_content_size_in_file = vm_content_size_in_file;
24
25
            task->vmas[task->vma_cnt] = *vma_new;
26
            task->vma_cnt++;
            // printk("task->vmas->start_va= %|x task->vmas->vm_end= %|x task->vmas-
27
    >vma_cnt= %d\n", task->vmas[task->vma_cnt-1].vm_start,
28
            // task->vmas[task->vma_cnt-1].vm_end, task->vma_cnt-1);
29
            return;
30
    }
```

4.3 Page Fault Handler

修改 task_init ,调用 do_mmap 函数,建立用户 task 的虚拟地址空间信息
 将原来的 create_mapping 改为 do_mmap ,分别添加用户栈和uapp ,其权限分别为 VM_ANONYM|VM_R_MASK|VM_W_MASK 和 VM_R_MASK|VM_W_MASK|VM_X_MASK

```
1
    static uint64_t load_program(struct task_struct* task) {
        Elf64_Ehdr* ehdr = (Elf64_Ehdr*)_sramdisk;
2
 3
4
        uint64_t phdr_start = (uint64_t)ehdr + ehdr->e_phoff;
        int phdr_cnt = ehdr->e_phnum;
 5
6
7
        uint64* new_pqtbl = (uint64*)alloc_page();
8
        //将内核页表 ( swapper_pg_dir ) 复制到每个进程的页表中
9
        memcopy(new_pgtbl, swapper_pg_dir, PGSIZE);
10
        task->pgd = new_pgtbl;
```

```
11
        Elf64_Phdr* phdr;
12
        int load_phdr_cnt = 0;
13
        for (int i = 0; i < phdr_cnt; i++) {
14
            phdr = (Elf64_Phdr*)(phdr_start + sizeof(Elf64_Phdr) * i);
15
            if (phdr->p_type == PT_LOAD) {
16
                // alloc space and copy content
17
                int page_cnt;
18
                if(phdr->p_memsz % PGSIZE == 0){
19
                    page_cnt = phdr->p_memsz / PGSIZE;
                }
20
21
                else{
22
                    page_cnt = phdr->p_memsz / PGSIZE + 1;
23
                }
24
                uint64* new_space = (uint64 *)alloc_pages(page_cnt);
                uint64* src = (uint64 *)(_sramdisk);
25
                memcopy(new_space , src, phdr->p_memsz);
26
27
                // do mapping
28
                uint64 va = phdr->p_vaddr;
29
                uint64 pa = (uint64)new_space - PA2VA_OFFSET;
                //printk("p_offset = %1x\n",phdr->p_offset);
30
31
                // printk("phdr->p_memsz = %|x\n", phdr->p_memsz);
32
                // printk("phdr->p_filesz = %|x\n",phdr->p_filesz);
                do_mmap(task, phdr->p_vaddr, phdr->p_memsz,14 , phdr->p_offset,
33
                        phdr->p_filesz);
34
35
           }
        }
36
37
        // allocate user stack and do mapping
38
39
        // code...
        // following code has been written for you
40
        // set user stack
41
42
        // pc for the user program
43
        //设置用户态栈,通过 alloc_page 接口申请一个空的页面来作为用户态栈,并映射到进程的页表中
        task->user_sp = alloc_page();
44
45
        uint64 va = USER_END - PGSIZE;
46
        uint64 pa = task->user_sp - PA2VA_OFFSET;
47
        uint64 sz = PGSIZE;
        uint64 perm = 0b10111;
48
        do_mmap(task, USER_END - PGSIZE, PGSIZE, 7 , 0, 0);
49
50
        task->satp = (csr_read(satp) & 0xfffff0000000000) |
51
            (((uint64)new_pqtbl - PA2VA_OFFSET) >> 12);
52
        //将 sepc 设置为 ehdr->e_entry
        task->thread.sepc = ehdr->e_entry;
53
54
        // printk("sepc= %|x",ehdr->e_entry);
        //配置 sstatus 中的 SPP(使得 sret 返回至 U-Mode), SPIE (sret 之后开启中断),
55
    SUM (S-Mode 可以访问 User 页面)
56
        uint64 sstatus = csr_read(sstatus);
57
        sstatus = 0x000000000040020;
58
        59
        task->thread.sstatus = sstatus;
        //将 sscratch 设置为 U-Mode 的 sp, 其值为 USER_END (即,用户态栈被放置在 user
60
    space 的最后一个页面)
```

```
61    task->thread.sscratch = USER_END;
62  }
63
```

• 修改 trap.c,添加捕获 Page Fault 的逻辑:

通过 csr_read(stval) 获取发生错误的地址,调用 find_vma() 查找当前进程中是否存在包含 stval 的 VMA

如果找到的 VMA 的 VM_ANONYM 位为1,表示匿名映射,使用 alloc_page() 分配一页内存 new_page ,调用 create_mapping() ,将出错的那一页地址映射到新分配的一页,并将权限V和U位设为1,使用 memset() 将 new_page 清零

否则,使用 alloc_page() 分配一页内存,将出错的那一页地址映射到新分配的一页 new_space ,并将权限V和U位设为1,使用 memcopy() 函数将uapp对应页的内容从 复制到 new_space 中。

```
1
    void do_page_fault(struct pt_regs *regs) {
 2
        //通过 stval 获得访问出错的虚拟内存地址(Bad Address)
 3
        uint64 stval = csr_read(stval);
        //通过 find_vma() 查找 Bad Address 是否在某个 vma 中
 4
 5
        struct vm_area_struct * vma = find_vma(current, stval);
 6
        if(vma->vm_flags & VM_ANONYM) {
 7
            uint64* new_page = (uint64*)alloc_page();
 8
            uint64 va = (stval / PGSIZE) * PGSIZE;
 9
            uint64 pa = (uint64)new_page - PA2VA_OFFSET;//心得
10
            uint64 sz = PGSIZE;
11
            uint64 perm;
12
            memset(new_page, 0, PGSIZE);
13
            create_mapping(current->pgd, va, pa, sz, 23);
14
15
        }
        else{
16
17
            //拷贝 uapp 中的内容
            uint64* new_space = (uint64 *)alloc_page();
18
19
            // do mapping
            uint64 va = (stval / PGSIZE) * PGSIZE;
20
21
            uint64 pa = (uint64)new_space - PA2VA_OFFSET;
22
            create_mapping(current->pgd, va, pa, PGSIZE,31);
23
            uint64* src = (uint64 *)((\_sramdisk) + (stval - (vma->vm\_start)) /
    PGSIZE * PGSIZE);
24
            memcopy(new_space , src, PGSIZE);
25
        }
    }
26
```

4.4 编译及测试

• 为了打印效果将用户程序的循环次数改为下图:

```
while(1) {
    printf("[PID = %d] is running, variable: %d\n", getpid(), global_variable++);
    for (unsigned int i = 0; i < (0x8FFFFFF); i++);
}</pre>
```

• 输出如下图所示(为了方便输出,直接把时间片和优先级都设为3)

第一轮运行时会出现 page fault, page fault 的数量就是每个进程出现三个,一共12次

```
...proc init done!
2023 Hello RISC-V
switch to [PID = 4 COUNTER = 3 PRIORITY = 3]
[S] trap, scause: 00000000000000000, stval: 0000000000100e8, sepc: 0000000000100e8
[S] trap, scause: 0000000000000000f, stval: 0000003ffffffff8, sepc: 0000000000010124
[S] trap, scause: 00000000000000000d, stval: 0000000000011880, sepc: 0000000000010140
[PID = 4] is running, variable: 0
[PID = 4] is running, variable: 1
[PID = 4] is running, variable: 2
switch to [PID = 3 COUNTER = 3 PRIORITY = 3]
[S] trap, scause: 0000000000000000, stval: 0000000000100e8, sepc: 00000000000100e8
[S] trap, scause: 00000000000000000, stval: 0000003fffffffff8, sepc: 0000000000010124
[S] trap, scause: 000000000000000, stval: 0000000000011880, sepc: 0000000000010140
[PID = 3] is running, variable: 0
[PID = 3] is running, variable: 1
[PID = 3] is running, variable: 2
switch to [PID = 2 COUNTER = 3 PRIORITY = 3]
[S] trap, scause: 0000000000000000, stval: 0000000000100e8, sepc: 0000000000100e8
[S] trap, scause: 000000000000000, stval: 0000003ffffffff8, sepc: 0000000000010124
[S] trap, scause: 000000000000000, stval: 000000000011880, sepc: 0000000000010140
[PID = 2] is running, variable: 0
[PID = 2] is running, variable: 1
[PID = 2] is running, variable: 2
switch to [PID = 1 COUNTER = 3 PRIORITY = 3]
[S] trap, scause: 0000000000000000, stval: 0000000000100e8, sepc: 00000000000100e8
[S] trap, scause: 000000000000000f, stval: 0000003ffffffff8, sepc: 0000000000010124
[S] trap, scause: 0000000000000000d, stval: 000000000011880, sepc: 000000000010140
[PID = 1] is running, variable: 0
[PID = 1] is running, variable: 1
[PID = 1] is running, variable: 2
```

第二轮由于已经映射到新分配的页,正常运行

```
switch to [PID = 4 COUNTER = 3 PRIORITY = 3]
[PID = 4] is running, variable: 3
[PID = 4] is running, variable: 4
[PID = 4] is running, variable: 5
switch to [PID = 3 COUNTER = 3 PRIORITY = 3]
[PID = 3] is running, variable: 3
[PID = 3] is running, variable: 4
[PID = 3] is running, variable: 5
switch to [PID = 2 COUNTER = 3 PRIORITY = 3]
[PID = 2] is running, variable: 3
[PID = 2] is running, variable: 4
[PID = 2] is running, variable: 5
switch to [PID = 1 COUNTER = 3 PRIORITY = 3]
[PID = 1] is running, variable: 3
[PID = 1] is running, variable: 4
[PID = 1] is running, variable: 5
switch to [PID = 4 COUNTER = 3 PRIORITY = 3]
[PID = 4] is running, variable: 6
[PID = 4] is running, variable: 7
QEMU: Terminated
```

5. 思考题

1. uint64_t vm_content_size_in_file; 对应的文件内容的长度。为什么还需要这个域?

答:这个域直接给出了文件内容的大小,可以避免每次使用时计算文件的大小,提高性能;可以检查vm_start和vm_end的正确性;更加灵活,可以通过该字段来判断加载文件的方式

2. struct vm_area_struct vmas[0];为什么可以开大小为 0 的数组?这个定义可以和前面的 vma_cnt 换个位置吗?

答:因为这个数组在结构体的末尾,它可以使用结构体剩余的内存,这实现了在结构体的尾部动态分配可变长的数组,比如我们每个 task 分配一页的内存,那么除了数组前面的内容,这一页的其余空间就是数组的大小。

不可以换位置,因为换了之后数组无法使用结构体剩余的内存,大小就不能是0.