		63 N64 1 NOT 111 1977	
起始	结 束	大 小	用 途
FFFF0	FFFFF	16B	BIOS 入口地址,此地址也属于 BIOS 代码,同样属于顶部的 640KB 字节。只是为了强调其入口地址才单独贴出来。此处 16 字节的内容是跳转指令 jmp f000: e05b
F0000	FFFEF	64KB-16B	系统 BIOS 范围是 F0000~FFFFF 共 640KB,为说明入口地址,将最上面的 16 字节从此处去掉了,所以此处终止地址是 0XFFFEF
C8000	EFFFF	160KB	映射硬件适配器的 ROM 或内存映射式 I/O
C0000	C7FFF	32KB	显示适配器 BIOS
B8000	BFFFF	32KB	用于文本模式显示适配器
B0000	B7FFF	32KB	用于黑白显示适配器
A0000	AFFFF	64KB	用于彩色显示适配器
9FC00	9FFFF	1KB	EBDA(Extended BIOS Data Area)扩展 BIOS 数据区
7E00	9FBFF	622080B 约 608KB	可用区域
7C00	7DFF	512B	MBR 被 BIOS 加载到此处,共 512 字节
500	7BFF	30464B 约 30KB	可用区域
400	4FF	256B	BIOS Data Area(BIOS 数据区)
000	3FF	1KB	Interrupt Vector Table(中断向量表)

- -fd 创建软盘。
- -hd 创建硬盘。
- -mode 创建硬盘的类型,有 flat、sparse、growing 三种。
- -size 指创建多大的硬盘,以 MB 为单位。
- -q 以静默模式创建,创建过程中不会和用户交互。 按照上面的帮助,那咱们就开工啦,如图 1-6 所示。
- bin/bximage -hd -mode="flat" -size=60 -q hd60M.img

1. 制作硬盘

bximage -hd=60M -mode=create -q disk.img

2. bochsrc

1 # Bochs配置文件

9

3 # 机器内存: 32MB

4 megs: **32**

5

```
6 # 对应真实机器的bios
7 romimage: file=$BXSHARE/BIOS-bochs-latest, options=fastboot
8 # 对应真实机器的VGA bios
9 vgaromimage: file=$BXSHARE/VGABIOS-lgpl-latest
11 # 启动方式
12 boot: disk
13
14 # 关闭鼠标
15 mouse: enabled=0
16
17 #keyboard: type=mf, serial_delay=250
18 keyboard: keymap=$BXSHARE/keymaps/x11-pc-de.map
19
20 # 硬盘设置
21 ata0: enabled=1, ioaddr1=0x1f0, ioaddr2=0x3f0, irq=14
22 ataO-master: type=disk, path="disk.img", cylinders=20, heads=16, spt=63
```

3. 编译代码

```
1 nasm -o mbr.bin mbr.S
```

4. 写入硬盘

```
dd if=./mbr.bin of=${v_image} bs=512 count=1 conv=notrunc
```

5. 运行 bochs -f bochsrc, 在控制台输入 c(continue), 即可运行