Nginx TCP Proxy

1、安装

下载 nginx 安装包

下载 tcp-proxy-module

\$git clone https://github·com/yaoweibin/nginx_tcp_proxy_module

解压

\$tar -xzvf nginx-1.2.1.tar.gz

打开 nginx 安装目录,将 tcp module 中的 tcp.patch 打到 nginx 中

\$cd nginx-1.2.1

\$patch -p1 < /path/to/nginx_tcp_proxy_module/tcp.patch</pre>

配置及安装

 $$\cdot/configure --add-module=/path/to/nginx_tcp_proxy_module/tcp\cdotpatch$

\$make

\$make install

经过以上步骤, nginx 被安装在/usr/local/nginx 中

2.使用

在主机中已经安装了 memcached server,以 memcached 为例,配置并使用。在默认的配置文件中,自带了 http 配置,tcp 的配置和 http 的配置时并列的。如下所示:

```
http {
    include
                   mime.types;
    default_type application/octet-stream;
    sendfile
                     on;
       keepalive_timeout 65;
    server {
                             //http 默认使用端口
         listen
                      80;
         location /status {
            tcp_check_status;
         }
    }
}
tcp {
   upstream cluster {
       server 10.133.5.98:11211; //memcached 使用端口
   }
   server {
                                   //代理端口
       listen 8888;
       proxy_pass cluster;
   }
}
```

配置后,经过 reload 操作,访问 memcached,通过 telnet 来发送命令

```
$telnet 10·133·5·105 8888
```

跳转到 10.133.5.98 的 11211 端口,操作截图如下:

```
[root@bdi32 ~]# telnet 10.133.5.105 8888
Trying 10.133.5.105...
Connected to 10.133.5.105.
Escape character is '^]'.
get hello
VALUE hello 0 4
rtui
END
```