hadoop中配置Kerberos

有问题请找: 沈国栋

安装配置Kerberos KDC(Key distribution center)

1. 安装如下Kerberos包: krb5-server, krb5-workstation, krb5-libs。

执行如下命令进行安装:

yum install krb5-server krb5-workstation krb5-libs

2. 修改配置文件/etc/krb5.conf。

将文件中所有配置为**EXAM PLE.COM**的地方改成实际的realm,如BCHKDC。将文件中左右配置为**kerberos.example.com**的地方改成本机的域名(通过hostname查看)。**example.com**改成本机域名对应的后缀。

3. 修改配置文件/var/kerberos/krb5kdc/kdc.conf。

将文件中所有配置为**EXAMPLE.COM**的地方改成实际的realm(与**/etc/krb5.conf**中配置的realm保持一致)。

4. 用kdb5_util命令创建Kerberos realm的数据库。

执行如下命令创建:

/usr/sbin/kdb5_util create -s

执行该命令后,会在/var/kerberos/krb5kdc目录下生成5个文件:

- 。 两个Kerberos数据库文件principal和principal.ok
- 。 Kerberos管理数据库文件principal.kadm5
- 。 管理数据库的锁文件principal.kadm5.lock
- 。 贮藏(stash)文件,这里是.k5.BCHKDC
- 5. 配置/var/kerberos/krb5kdc/kadm5.acl文件。 这个文件是kadmin命令用来确定哪些principals拥有Kerberos数据库的访问权限。一般建议配置成一行,如下所示:

*/admin@BCHKDC *

- 6. 执行如下命令启动Kerberos:
 - # service krb5kdc start
 - # service kadmin start
- 7. 检查KDC是否分发票据(ticket)。
 - 。 在kadmin中添加一条principal,其中username为对应的用户名: # /usr/sbin/kadmin.local
 - : addprinc username
 - 使用对应用户执行kinit命令获取一个票据并存在缓存文件中
 - 。 使用对应用户执行klist命令查看缓存中的票据
 - 使用对应用户执行kdestroy命令销毁缓存中的票据。

说明: kinit默认使用系统登录的用户名到KDC中获取票据。如果principal和当前用户的用户名不一样,将会报错。kinit可以指定principal,如下principal为指定的值。

kinit principal

安装配置Kerberos客户端

注意:需要确保Kerberos客户端和服务端时间同步,否则会影响客户端到服务端的鉴权。可以使用NTP做时间同步。

1. 安装如下Kerberos包: krb5-workstation, krb5-libs。

执行如下命令进行安装:

yum install krb5-workstation krb5-libs

2. 修改配置文件/etc/krb5.conf。

与KDC节点的/etc/krb5.conf文件配置成一样即可。

创建Kerberos principal

• 根据实际节点上安装的组件,为每个节点上的组件创建一个principal。其中hostname为主机名,BCHKDC为Kerberos的realm。

例如,要为hadoop1节点的NameNode创建一条principal,首先登陆到kdc节点,依次执行如下命令进行创建: # kadmin.local

kadmin.local: addprinc -randkey nn/hadoop1@BCHKDC

组件	principal	keytab(建议)	属组	权限
JournalNode	jn/hostname@BCHKDC	jn.service.keytab	hdfs:hadoop	400
NameNode	nn/hostname@BCHKDC	nn.service.keytab	hdfs:hadoop	400
NM的SPNEGO用户	HTTP/hostname@BCHKDC	spnego.service.keytab	root:hadoop	440
DataNode	dn/hostname@BCHKDC	dn.service.keytab	hdfs:hadoop	400
HDFS用户	hdfs@BCHKDC	hdfs.headless.keytab	hdfs:hadoop	440
HDFS的SPENGO用户	HTTP/hostname@BCHKDC	spnego.service.keytab	root:hadoop	440
ResourceManager	rm/hostname@BCHKDC	rm.service.keytab	yarn:hadoop	400
RM的SPNEGO用户	HTTP/hostname@BCHKDC	spnego.service.keytab	root:hadoop	440
NodeManager	nm/hostname@BCHKDC	nm.service.keytab	mapred:hadoop	400
History Server	jhs/hostname@BCHKDC	jsh.service.keytab	hdfs:hadoop	400
HS的SPNEGO用户	HTTP/hostname@BCHKDC	spnego.service.keytab	root:hadoop	440
ZooKeeper Server	zookeeper/hostname@BCHKDC	zk.service.keytab	zookeeper:hadoop	400

生成Keytab并部署

1. 根据上节生成的principal,生成对应keytab文件。

例如,要为hadoop1节点的NameNode的principal生成一个keytab文件,依次执行如下命令进行生成: # kadmin.local

kadminv.local: xst -k hadoop1/nn.service.keytab nn/hadoop1@BCHKDC

- 2. 将keytab文件放到对应服务器上(如/etc/security/keytabs目录下)
- 3. 按"创建Kerberos principal"中的表格,修改各keytab的属组和权限。

例如,NameNode组件,将nn.service.keytab放到/etc/security/keytabs,依次执行如下命令修改属组和权限:

[chown hdfs:hadoop /etc/security/keytabs/nn.service.keytab] [chown hdfs:hadoop /etc/security/keytabs/nn.service.key

修改配置文件

1. 修改hadoop全局配置项,使hadoop使用Kerberos进行鉴权。

说明:hadoop的配置文件在\$HADOOP_HOME/etc/hadoop目录下,如果是ambari安装的环境,则在/etc/hadoop/conf目录下。 默认keytab文件统一放在/etc/security/keytabs目录下。

配置文件	name	value	
core-site.xml	hadoop.security.authentication	kerberos	
	hadoop.security.authorization	true	
	hadoop.security.auth_to_local	RULE:[2:\$1@\$0](rm@.*BCHKDC)s/.*/yarn/ RULE:[2:\$1@\$0](nm@.*BCHKDC)s/.*/yarn/ RULE:[2:\$1@\$0](nn@.*BCHKDC)s/.*/hdfs/ RULE:[2:\$1@\$0](dn@.*BCHKDC)s/.*/hdfs/ RULE:[2:\$1@\$0](jhs@.*BCHKDC)s/.*/mapred/ RULE:[2:\$1@\$0](jn/_HOST@.*BCHKDC)s/.*/hdfs/s DEFAULT	

2. 根据各组件的安装情况,在各节点上修改该节点所安装的组件的对应配置参数。下表为各组件需要新增的配置参数:

组件	配置文件	name	value
ResourceManager	yarn- site.xml	yarn.resourcemanager.principal	rm/_HOST@BCHKDC
		yarn.resourcemanager.keytab	/etc/security/keytabs/rm.service.keytab
		yarn.resourcemanager.webapp.spnego-principal	HTTP/_HOST@BCHKDC
		yarn.resourcemanager.webapp.spnego-keytab- file	/etc/security/keytabs/spnego.service.keytab
NodeManager	yarn- site.xml	yarn.nodemanager.principal	nm/_HOST@BCHKDC
		yarn.nodemanager.keytab	/etc/security/keytabs/nm.service.keytab
		yarn.nodemanager.webapp.spnego-principal	HTTP/_HOST@BCHKDC
		yarn.nodemanager.webapp.spnego-keytab-file	/etc/security/keytabs/spnego.service.keytab
History Server	mapred- site.xml	mapreduce.jobhistory.principal	jhs/_HOST@BCHKDC
		mapreduce.jobhistory.keytab	/etc/security/keytabs/jhs.service.keytab
		mapreduce.jobhistory.webapp.spnego-principal	HTTP/_HOST@BCHKDC
		mapreduce.jobhistory.webapp.spnego-keytab-file	/etc/security/keytabs/spnego.service.keytab
JournalNode	hdfs- site.xml	dfs.journalnode.kerberos.principal	jn/_HOST@BCHKDC
		dfs.journalnode.keytab.file	/etc/security/keytabs/jn.service.keytab
NameNode	hdfs- site.xml	dfs.namenode.kerberos.principal	nn/_HOST@BCHKDC
		dfs.namenode.keytab.file	/etc/security/keytabs/nn.service.keytab
		dfs.web.authentication.kerberos.principal	HTTP/_HOST@BCHKDC
		dfs.web.authentication.kerberos.keytab	/etc/security/keytabs/spnego.service.keytab
		dfs.namenode.kerberos.internal.spnego.principal	HTTP/_HOST@BCHKDC
DataNode	hdfs- site.xml	dfs.datanode.kerberos.principal	dn/_HOST@BCHKDC
		dfs.datanode.keytab.file	/etc/security/keytabs/dn.service.keytab

3. 修改zookeeper配置项。

说明: zookeeper的配置文件在\$ZK_HOME/conf目录下,如果是ambari安装的环境,则在/etc/zookeeper/conf目录下。默认keytab文件统一放在/etc/security/keytabs目录下。

。 修改配置文件: zoo.cfg, 增加配置参数:

authProvider.1=org.apache.zookeeper.server.auth.SASLAuthenticationProvider jaasLoginRenew=3600000 kerberos.removeHostFromPrincipal=true kerberos.removeRealmFromPrincipal=true

。 在zookeeper的conf目录下增加配置文件zookeeper_jaas.conf,内容如下(其中,默认使用/etc/security/keytabs作为keytab存放路 径,hadoop1为主机名,BCHKDC为Kerberos的realm):

```
Server {
    com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
    useKeyTab=true
    storeKey=true
    useTicketCache=false
    keyTab="/etc/security/keytabs/zk.service.keytab"
    principal="zookeeper/hadoop1@BCHKDC";
};
```

。 在zookeeper的conf目录下增加配置文件zookeeper*client*jaas.conf, 内容如下:

```
Client {
    com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
    useKeyTab=false
    useTicketCache=true;
};
```

。 修改配置文件: zookeeper-env.sh,增加配置参数(这里配置的路径为zookeeper/aas.conf和zookeeperclient_jaas.conf实际存放路 径):

export SERVERJVMFLAGS="\$SERVERJVMFLAGS -Djava.security.auth.login.config=/etc/zookeeper/conf/zookeeper_jaas.conf" export CLIENTJVMFLAGS="\$CLIENTJVMFLAGS -Djava.security.auth.login.config=/etc/zookeeper/conf/zookeeper/clientjaas.conf"

重启hadoop服务

NA

功能测试

1. 没有keytab文件,或者没有配置principal和keytab参数的进程将启动失败。

FAQ

1. 执行kadmin,输入密码后登陆不成功,报如下错误:

```
[root@yum krb5kdc]# kadmin
Authenticating as principal root/admin@BCHKDC with password.
Password for root/admin@BCHKDC:
kadmin: GSS-API (or Kerberos) error while initializing kadmin interface
```

解决方法: 升级OpenSSL:

yum install openssl

1. 在客户端执行kinit时,报如下错误:

[root@ambari1 scripts]# kinit kinit: Cannot contact any KDC for realm 'BCHKDC' while getting initial credentials

解决方法: 检查KDC服务器上防火墙是否打开,如果打开着,需要关闭。 service iptables status

service iptables stop

说明: 关闭时状态显示为: iptables: Firewall is not running.

1. 启动服务时报如下错误:

ipc.Server (Server.javaoRead(801)) - IPC Server listener on 8020: readAndProcess from client 192.168.198.101 threw exception [javax.security.sasl.SaslException: GSS initiate failed [Caused by GSSException: Failure unspecified at GSS-API level (Mechanism level: Encryption type AES256 CTS mode with HMAC SHA1-96 is not supported/enabled)]]

解决方法: 安装JCE策略文件。

下载jce包后,根据里面的README.txt文件进行安装。