Pourquoi Ipv6?

```
-on a besoin d'un espace plus large d'adressage, (IOT besoin)
-ipv4 (32bit, 2^32@ possible = plus de 4 milliard).. Nous sommes plus de 7 milliard dans le monde
-lpv6 (128 bit, 2^128@ possible diviser par 7 milliard, un très grand nombre @ pr chaque humain)
- la forme d'Ipv4 (X.X.X.X) : dotted decimal octet
-lpv6 sous la forme (203b:aaaa:aaaa:) : coloned haxecadecimal fields
-field= 16 bits = 2 octet = 4 caractères hexa / 1 hexa = 4 bit
-ipv6 = 8 fields.===>8*16=128bit = 32hexa
exemple (server Facebook) : 2038:face:b00c:253F:1234:5678:9abc:def0
```

Représentation d'IPv6

```
-règle 1 : dans chaque fields 0 à gauche est optionnel , peut être supprimé

ex= 2038:000c:00cc:0ccc:0003..... ===> 2038:c:cc:ccc:3....

-règle 2 : fields avec 4 zéros peut etre noté avec un seul 0 .

ex = 2038:0000:00b2:0ccc:0003..... ===> 2038:0:b2:ccc:3....

-règle 3 : fields de 0 successive = "::"

ex=203b:0000:0000:0000:0000:0000:3bca====>203b::3bca

Veut dire y a 6 fields avec que des 0.

ex= 2038:0000:0000:0000:1234:0000:0000:fcaa
```

2038::1234::fcaa "erreur = invalide adresse , ambiguïté"

2038::1234:0:0:fcaa

donc la regle 3 : fields de 0 successive = "::" une seul fois , préféré la plus grande succession

Exercice:

Routage ipv6

- -Dans les routeurs (ya des routeurs qui ne support même pas ipv6) y a deux processeur de routage Ipv4 et Ipv6.
- -Par default processor Ipv4=On et Ipv6=of on doit l'activer avec la commande :

config#ipv6 unciast routing

Ipv6 classes

-1 seul classe nommé default classe (64 bit partie N et 64 bit partie H / 4 fields N et 4 fields H)

Default mask = /64 ===>2^64 host

- -Dans ipv6 la partie network est appelé network prefix
- -Dans ipv6 la partie network est appelle interface ID
- -Prefix lenght = la longueur du mask = 64.
- -subnetting c changement du prefix lenght avec la même logique que ipv4.

ex = /120 === 2^8 host

Ipv6 type d'adresse

1-unicast:

1.1)link-local:

- -Commence par FE80/10, similaire a @ Apipa Ipv4, mais dans ipv6 sans attendre le dhcp le pc a une @ link-local (la vérifié sur le pc).
- -Chaque pc peut prendre 2 @, link local et une autre.
- -@ link local utilisé uniquement sur la même liaison locale. Elles ne sont pas routables.
- -L'@ link local est créé a partir de @ MAC dans les system Cisco :

mac=12 hexa, A.B (A=6 hexa et B=6 hexa)

fe80:A:FFFE:B (on va la détaillé plus tard)

1.2) site local:

-Comme @ Ipv4 privé, @ configure sur pc (TCP/Ipv6) par exemple fec0::/64.(testé sur pc)

1.3) global:

-Unique sur internet, attribué par FAI, commence par 2001/3 (commence par 2/3), similaire a Ip public. (2001 en référence a l'année de création d'Ipv6)

2-multicast:

Identifie un groupe d'interfaces, en règle générale sur des nœuds différents. FF00::/8

exemple : FF02::1 (Tous les nœuds du lien) , FF02::2 (Tous les Routeurs dans le réseau),FF02::9 (Tous les Routeurs RIP dans le réseau 224.0.0.9)

3-anycast : le plus proche (nearest) utilisé dans les datacenter et le cloud

4-Pas de broadcast : remplace par multicast, un avantage moins de congestion de BW et plus de sécurité.

Exercice:

```
-dessiner 2 pc connecté a un switch puis routeur

MAC1 aa:aa:aa:aa:aa:aa et MAC2 avec mac aa:aa:aa:ab:ab:ab

-Dans le routeur

int g0/0

ipv6 add 2::1 /64

ipv4 add 192.168.2.1 255.255.255.0

no sh

-Trouvé les @Ipv6 des pc A et B.?

-Avec Slaac sans etat les pc obtiendrons @ip (le prefix) , mask et gw du routeur mais rien d'autre (DNS):

-pc envoi RS vers routeur (soliciter "qui est ma GW ?")

-routeur repond par RA (advertismeent "i am the gw" avec @ 2::1/64)

-pc utilise ces infos pour configurer son @ , mask et gw.

-pour son interface id soit aleatoir soit eui-64
```