

Claude Code × Telegram

Guia Completo de Integração via Channels

Passo a passo para conectar seu assistente de IA ao Telegram

●
Bot oficial
Anthropic

●
Acesso móvel

●
Tempo real

●
Seguro por padrão

Pré-requisitos

REQUISITO	DETALHE	STATUS
Claude Code	Versão v2.1.80 ou superior	Obrigatório
Conta claude.ai	Login com conta claude.ai (não API key)	Obrigatório
Bun Runtime	Runtime JavaScript de alta performance	Obrigatório
Conta Telegram	Qualquer conta ativa no Telegram	Obrigatório

Channels estão em research preview. Console e autenticação por API key NÃO são suportados — é necessário login com claude.ai.

Como Funciona

O Claude Code Channels é uma funcionalidade baseada em MCP (Model Context Protocol) que conecta sua sessão local do Claude Code a aplicativos de mensagens. Quando você envia uma mensagem ao bot no Telegram, o servidor MCP a encaminha para a sessão ativa do Claude Code. O Claude processa a solicitação usando seu ambiente local (arquivos, git, ferramentas) e responde de volta pelo mesmo canal.



0 Instalar o Bun Runtime

Necessário antes de qualquer coisa

O servidor MCP do Telegram é executado sobre o Bun. Instale-o com o comando abaixo no seu terminal:

```
curl -fsSL https://bun.sh/install | bash
```

Após a instalação, reinicie o terminal ou rode `source ~/.bashrc` (ou `~/.zshrc`) para que o comando `bun` fique disponível.

Verifique a instalação com: `bun --version`

1 Criar o Bot no Telegram via @BotFather

Duração estimada: 2 minutos

1.1 — Abra o Telegram e pesquise por @BotFather (conta verificada com selo azul).

1.2 — Inicie a conversa clicando em Start e envie o comando:

```
/newbot
```

1.3 — O BotFather pedirá duas informações:

CAMPO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
Name	Nome de exibição (pode ter espaços)	Meu Assistente Dev
Username	Handle único, deve terminar em "bot"	meu_assistente_bot

1.4 — O BotFather retornará um token com o formato:

```
123456789:AAHfiqksKZ8WxYzAbCdEfGhIjKlMnOpQrSt
```

Copie o token **COMPLETO**, incluindo o número e os dois pontos no início. Guarde-o em local seguro — ele dá controle total sobre o bot.

2 Instalar o Plugin do Telegram no Claude Code

Dentro de uma sessão ativa

2.1 — Inicie uma sessão normal do Claude Code (sem flags extras ainda):

```
claude
```

2.2 — Dentro da sessão, instale o plugin oficial da Anthropic:

```
/plugin install telegram@claude-plugins-official
```

2.3 — Recarregue os plugins para ativar o novo plugin:

```
/reload-plugins
```

Se receber erro "plugin not found", rode antes: `/plugin marketplace add anthropics/claude-plugins-official` e `/plugin marketplace update claude-plugins-official`

3 Configurar o Token do Bot

Vincula seu bot à sessão

3.1 — Ainda dentro da sessão, rode o comando de configuração passando o token copiado no Passo 1:

```
/telegram:configure SEU_TOKEN_AQUI
```

Substitua SEU_TOKEN_AQUI pelo token completo do BotFather. O token é salvo automaticamente em:

```
~/.claude/channels/telegram/.env
```

Alternativa: defina a variável de ambiente no shell antes de iniciar o Claude Code (tem precedência sobre o .env):
`export TELEGRAM_BOT_TOKEN=seu_token_aqui`

4 Reiniciar o Claude Code com o Canal Ativo

Ativa a escuta do Telegram

4.1 — Saia da sessão atual (Ctrl+C ou /exit) e reinicie com a flag --channels:

```
claude --channels plugin:telegram@claude-plugins-official
```

A partir deste momento, o servidor MCP estará escutando mensagens do seu bot no Telegram.

Dica de produtividade: use --dangerously-skip-permissions para que o Claude não precise de aprovação no terminal a cada ação. Use com consciência: `claude --channels plugin:telegram@claude-plugins-official --dangerously-skip-permissions`

5 Parear sua Conta do Telegram

Vincula seu usuário à sessão

5.1 — Abra o Telegram, encontre o seu bot (pelo username escolhido) e envie qualquer mensagem.

5.2 — O bot responderá com um código de pareamento de 6 caracteres, por exemplo: A3X9KP

5.3 — De volta ao terminal, rode:

```
/telegram:access pair CODIGO_AQUI
```

Pronto! A próxima mensagem enviada ao bot chegará diretamente ao Claude Code.

6 Configurar Segurança (Recomendado)

Evita acesso não autorizado

Após o pareamento, o modo padrão ainda permite que qualquer pessoa que descubra seu bot tente obter um código de pareamento. Ative o modo allowlist para bloquear estranhos:

```
/telegram:access allowlist
```

Agora apenas IDs na sua lista aprovada podem interagir com o assistente. Para usar o bot em um grupo do Telegram, envie ao BotFather:

```
/setprivacy → selecione seu bot → Disable
```

Isso permite que o bot receba todas as mensagens do grupo (não apenas comandos).

Referência Rápida — Comandos Essenciais

COMANDO	DESCRIÇÃO
/plugin install telegram@claude-plugins-official	Instala o plugin oficial do Telegram
/reload-plugins	Recarrega todos os plugins instalados
/telegram:configure <TOKEN>	Salva o token do bot na configuração
/telegram:access pair <CODIGO>	Completa o pareamento com seu usuário Telegram
/telegram:access allowlist	Ativa modo de lista de permissões
claude --channels plugin:telegram@...	Inicia sessão com canal ativo

Solução de Problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Bot não responde no Telegram	Verifique se o Claude Code está rodando com --channels
"Plugin not found"	Rode: /plugin marketplace add anthropics/claude-plugins-official
Bun não encontrado	Reinstale: curl -fsSL https://bun.sh/install bash, depois reabra o terminal
Claude pede permissão no terminal	Use --dangerously-skip-permissions ao iniciar
Mensagens perdidas após desconexão	O bot só vê msgs em tempo real; sessões inativas perdem msgs
Múltiplos bots na mesma máquina	Use variável TELEGRAM_STATE_DIR diferente por bot
Foto recebida com baixa qualidade	Peça ao remetente enviar como arquivo (long-press → Send as File)

Capacidades e Limitações

Suportado

- ✓ Enviar e receber mensagens de texto
- ✓ Enviar fotos (comprimidas automaticamente)
- ✓ Enviar arquivos (via Send as File)
- ✓ Indicador "digitando..." automático
- ✓ Acesso completo ao filesystem local
- ✓ Controle de permissões por allowlist

Não Suportado

- ✗ Histórico de mensagens anteriores
- ✗ Mensagens de voz
- ✗ Funcionar sem sessão ativa no terminal
- ✗ Autenticação por API key (apenas claude.ai)
- ✗ Uso em Team/Enterprise sem ativar nas configurações

Links Úteis

RECURSO	URL
Documentação oficial Channels	code.claude.com/docs/en/channels
Plugin Telegram (GitHub)	github.com/anthropics/claude-plugins-official
Instalar Bun	bun.sh/install
Claude Code no npm	npmjs.com/package/@anthropic-ai/claude-code