Este documento descreve a instalação e configuração do **servidor DHCP (Kea DHCP)** utilizado nos laboratórios da UC07.

□ Objetivo

O DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) é responsável por atribuir automaticamente endereços IP, gateway, DNS e máscara de rede aos clientes de uma rede local, simplificando o gerenciamento de endereçamento IP e reduzindo erros de configuração manual.

□ Descrição do Serviço

_	
Item	Detalhe
Software	Kea DHCP (ISC)
Sistema operacional	Debian 13 (Trixie)
Interface de rede	ajustar conforme o ambiente
Faixa de IPs	10.0.3.11 - 10.0.3.99
Gateway padrão	10.0.3.1
Servidor DHCP	10.0.3.100
Domínio	empresatech.example
Arquivo principal	/etc/kea/kea-dhcp4.conf

☐ Instalação e Configuração do Kea DHCP Server

$1 \square$ Instalar o pacote

sudo apt update
sudo apt install kea-dhcp4-server -y

2□ Fazer backup da configuração original

sudo mv /etc/kea/kea-dhcp4.conf /etc/kea/kea-dhcp4.conf.bak

3 Criar o novo arquivo de configuração

Abra o arquivo principal:

sudo vim /etc/kea/kea-dhcp4.conf

Copie o conteúdo do arquivo kea-dhcp4.conf deste repositório e personalize de acordo com o seu cenário de rede (interface, gateway, faixa de IPs, domínio e DNS).



sudo mkdir -p /var/log/kea /var/lib/kea

Esses diretórios armazenam os **logs de execução** e as **concessões de IPs (leases)** realizadas pelo servidor DHCP.

5□ Validar a configuração

Antes de iniciar o serviço, verifique se há erros no arquivo de configuração:

```
sudo kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf -W
```

Se não houver erros, prossiga com a execução.

6 Habilitar e iniciar o serviço

```
sudo systemctl enable --now kea-dhcp4-server
sudo systemctl status kea-dhcp4-server
```

7 Testar o funcionamento

Conecte um cliente à rede e verifique se o endereço IP foi atribuído automaticamente.

Para visualizar os registros de leases (endereços concedidos):

sudo cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv