Tema 8: Representación de información en memoria

- 1. La tabla de símbolos (TDS)
 - 1. Requisitos de la TDS
 - 2. Implementación de la TDS
 - 3. La TDS en un lenguaje con estructura de bloques
- 2. Gestión de memoria en tiempo de ejecución
 - 1. Conceptos básicos
 - 2. Asignación estática
 - 3. Gestión del montículo (heap)
 - 4. Gestión de la pila (stack). Registros de activación
- 3. Ejemplo de asignación de memoria

V. 16

1. La tabla de símbolos (TDS)

1.1. Requisitos de la TDS

- Operaciones básicas: Inserción, búsqueda y borrado.
- Ejemplo de información a incluir:

Tdsímbolos	Una entra	Una entrada por cada objeto definido por el usuario.				
	Nombre	Lexema				
	Objeto	Categoría del objeto: variable, parámetro, función				
	Tipo	Tipo del objeto: tinteger, tarray, trecord, tvacio o terror				
	Des	Desplazamiento relativo en el segmento de datos				
	Niv	Nivel de anidamiento del objeto.				
	ref	Referencia a la tabla auxiliar: TdVectores , TdRegistros TdDominios				

3

TdVectores

Una entrada para cada array definido. Cada entrada contiene el límite inferior (**min**) y superior (**max**) y el tipo de los elementos del array (**tipo**).

TdRegistros

Una entrada por cada campo de los registros.

Nombre	Lexema					
Tipo	Tipo del campo.					
	Desplazamiento correspondiente.	del	campo	en	el	segmento

TdDominios

Una entrada por cada dominio definido en los bloques.

- Tratamiento de palabras reservadas:
 - Por el analizador léxico
 - Como identificadores y tabla de palabras reservadas
- Almacenamiento de los lexemas:
 - Tabla de lexemas

ı

1.2. Implementación de la TDS

- Array de registros
- Listas enlazada ordenadas. Listas ordenadas doblemente enlazadas
- Árboles equilibrados ordenados
- Tablas de dispersión (hash)

1.3. TDS en lenguaje con estructura de bloques

```
program uno ;
  var
   a, b : Tipo ;
  procedure pr1 (p1, p2 : Tipo);
    var
    c, d: Tipo ;
    function pr2 (p3, p4, p5: Tipo): Tipo;
       var e, c: Tipo ;
       begin ... end ;
    procedure pr3 (p6, p7: Tipo);
       begin pr2 ... end ;
   begin pr3 ... end ;
  function pr4: Tipo;
   var f : Tipo ;
   begin pr1 ... end;
```

- Problemas a resolver:
 - Control del alcance de cada declaración
 - Varios objetos con el mismo nombre accesibles
- Posibles soluciones:
 - Una subtabla para cada bloque.
 - Gestión como pila

8

Ejemplo

```
program uno ;
          tipo
                 2
С
     var
                               var a, b : Tipo ;
                               procedure pr1 (p1, p2 : Tipo);
                 2
          tipo
     var
е
                                   var c, d: Tipo ;
                 2
р5
          tipo
     par
                                  function pr2 (p3, p4, p5:Tipo):Tipo;
                                    var e, c: Tipo ;
                 2
p4
     par
          tipo
                                    begin ... end ;
                                  procedure pr3 (p6, p7: Tipo);
p3
          tipo
     par
                                    begin pr2(3,4,5) end;
                 1
pr2
     fun
          tipo
                                  begin pr3(6,7) ... end;
                               function pr4: Tipo;
                 1
     var
          tipo
                                  var f : Tipo ;
     var
          tipo
                 1
                                  begin ... end ;
p2
          tipo
                 1
     par
                               begin pr1(1,2) end
p1
          tipo
                 1
     par
                            TdB
          tvacío
                 0
pr1
     pro
                               2
                 0
b
     var
          tipo
                               1
     var
          tipo
                 0
a
                                                                          9
```

Ejemplo

```
var a, b : Tipo ;
                               procedure pr1 (p1, p2 : Tipo);
                                  var c, d: Tipo ;
          tipo
p7
     par
                                  function pr2 (p3, p4, p5:Tipo):Tipo;
                                    var e, c: Tipo ;
                 2
p6
     par
          tipo
                                    begin ... end ;
                                  procedure pr3 (p6, p7: Tipo);
          tvacío
pr3
     pro
                 1
                                    begin pr2(3,4,5) end;
                 1
pr2
     fun
          tipo
                                  begin pr3(6,7) ... end;
                               function pr4: Tipo;
          tipo
                 1
d
     var
                                  var f : Tipo ;
                 1
          tipo
С
     var
                                  begin ... end;
          tipo
                 1
p2
     par
                               begin pr1(1,2) end
                 1
p1
     par
          tipo
                            TdB
          tvacío
                 0
pr1
     pro
                               2
                 0
b
     var
          tipo
                               1
     var
          tipo
а
                                                                         10
```

program uno ;

Ejemplo

```
program uno ;
var a, b : Tipo ;
procedure pr1 (p1, p2 : Tipo);
var c, d: Tipo ;
function pr2 (p3, p4, p5:Tipo):Tipo;
var e, c: Tipo ;
begin ... end ;
procedure pr3 (p6, p7: Tipo);
begin pr2(3,4,5) end ;
begin pr3(6,7) ... end ;
function pr4: Tipo;
var f : Tipo ;
begin ... end ;
begin pr1(1,2) end
```

	tipo	
fun	tipo	0
pro	tvacío	0
var	tipo	0
var	tipo	0
	pro var	pro tvacío var tipo

TdB 2

11

2. Gestión de memoria en tiempo de ejecución

2.1. Conceptos básicos

Asignación dinámica:

 La localización del objeto solo se conocerá en tiempo de ejecución.

Asignación estática:

- La localización del objeto se conoce en tiempo de compilación.
- Requiere:
 - Conocer en tiempo de compilación el tamaño del objeto.
 - Conocer en tiempo de compilación el número de instancias simultaneas del objeto en ejecución.



13

2.2. Asignación estática

• A los objetos se les asigna una dirección absoluta que se mantiene durante la ejecución del programa.

Ejemplo:

- Variable global
- Variables locales estáticas (que mantienen su valor entre llamadas a la función),
- Cadenas de caracteres,...
- Si el lenguaje no dispone de recursión, se puede emplear asignación estática para las variables locales.
 - Ej. Fortran 90.

Ejemplo de asignación estática

```
P →
                                  { NIVEL = 0 ; DESP = 0 ; }
           L Decla
L_Decla → Decla | L_Decla
                                  Decla
Decla → DV
/**** Declaración de variables ****/
DV \rightarrow T id;
                      { InsertarTds (id.nom, "variable", T.tipo, NIVEL, DESP );
                       DESP := DESP + T.talla ;}
T \rightarrow int
                      {T.tipo = Tentero; T.talla = TALLA_ENTERO; }
   | float
                      { T.tipo = Treal; T.talla = TALLA REAL; }
                      { T.tipo = Tlogico; T.talla = TALLA_LOGICO; }
    bool
   | struct { C }
                      { T.tipo := testructura (C.tipo); T.talla = C.talla }
C \rightarrow T id
                      { C.tipo := (id.nom x T.tipo); C.talla = T.talla }
 | C<sub>1</sub>; Tid
                      { C.tipo := C1.tipo x (id.nom x T.tipo) ; C.talla = C1.talla + T.talla}
                                                                                                                 15
```

2.3. Gestión el montículo

- Montículo: Región de memoria en la que los subbloques pueden ser asignados y liberados en cualquier orden.
- Se debe usar siempre que un objeto pueda cambiar de tamaño.
- Liberación de bloques:
 - Explícita: Indicada por el programador.
 - Implícita: El bloque asignado a un objeto debe liberarse automáticamente cuando se detecte no se va a usar más el objeto. Requiere mecanismo recolector de basura (garbage collector) en tiempo de ejecución.
- Asignación de bloques: Problemas de fragmentación
 - Fragmentación interna:
 - El algoritmo de asignación asigna un bloque mayor del requerido para almacenar el objeto
 - Fragmentación externa:
 - Los bloques asignados se van dispersando: Puede haber espacio disponible pero repartido en trozos tan pequeños que puede no ser suficiente para almacenar un objeto entero.

Asignación de memoria del montículo

- Usando lista de bloques de memoria libres. Inicialmente hay un único bloque (todo el montículo).
- 2. Ante petición de memoria para objeto de tamaño t:
 - Algoritmo first-fit: Asigna primer bloque de la lista de tamaño >= t
 - Algoritmo best-fit: Asigna bloque más pequeño de la lista de tamaño >=t
- 3. El bloque asignado se divide en dos para asignar solo un tamaño t. El resto se mete en la lista de bloques libres.
- 4. Al liberar un bloque se comprueba si puede fusionarse con los bloques adyacentes (si están libres).
- Mejora: Mantener varias listas de bloques libres en función del tamaño de éstos.
- Para eliminar la fragmentación externa: Compactar (moviendo bloques asignados)

17

2.4. Gestión de la pila

- Los bloques de memoria se asignan y liberan en orden LIFO
- Llamamos activación de un bloque a cada una de sus ejecuciones.
- Tiempo de vida de una activación es la secuencia de pasos entre el primer y último paso de la ejecución.
 - Los tiempo de vida de dos activaciones o no se solapan, o uno incluye completamente al otro.
- Árbol de activación: Representación del tiempo de vida de las activaciones de un programa:
 - Cada nodo representa una activación.
 - A es padre de B si B se activa durante el tiempo de vida de A
 - A está a la izquierda de B si el tiempo de vida de A es anterior a B (A finaliza antes de comenzar B)
- El flujo de control del programa coincide con un recorrido en profundidad del árbol de activación

Registro de activación

- Espacio de la pila de ejecución asignado a una activación para almacenar sus datos locales.
- También llamados marcos (frames) de pila.
- Display: Bloque de punteros con una entrada por cada nivel de anidamiento, donde Display[n] apunta al último RA con objetos de nivel de anidamiento n cargado.

Estructura general

Variables locales y temporales

Enlaces de control


Parámetros

19

Ejemplo de RA y acceso

```
TOP
Acceso a Vble. local (niv, desp):
vble.pos := display[niv] + desp
                                                             Vbles. Temporales
Acceso a Parámetro (niv, desp):
                                           display[2]-->
param.pos :=
                                                           Ptro. al RA del último
                                                            bloque de igual nivel
  display[niv] + desp
                                                                 cargado
 - (Talla de parametros +
                                                            Dirección de retorno
   Talla_Enlaces_y_dir_retorno)
                                                                    p5
                                                                    p4
                                                                    p3
Depositar valor devuelto por una función
   de nombre (niv, -):
                                                               Valor devuelto
                                                            (pr2 es una función)
display[niv+1] - (Talla _de_parametros +
   Talla_Enlaces_y_dir_retorno +
   Talla_valor_devuelto)
```

Ejemplo de RA y acceso



Ejemplo de Frame y acceso en C

- A los registros de activación se les suele denominar Frames
- No hay anidamiento de funciones:
 Display solo necesita 1 nivel -> FramePointer

Nivel o = Global

Nivel 1 = Local (apuntado por FramePointer)

Ejemplo de Frame y acceso en C

Acceso a Vble. local (desp):		< TOP	
vble.pos := frame_pointer + desp	Vbles. Temporales		
Acceso a Parámetro (desp) :		С	
(apilados en orden inverso a declaración)	frame_pointer →	е	
param.pos := frame_pointer - (desp + Talla_Enlaces_y_dir_retorno + Talla_del_param)		Ptro. al anterior RA cargado	
		Dirección de retorno	
	р3		
Depositar valor devuelto por una función de nomb	p4		
frame_pointer – (Talla_Área_Parámetros + Talla_Á + Talla_valor_devuelto)	Area_Enlaces	p5	
		Valor devuelto (pr2 es una función)	23

Ejemplo de Frame y acceso en C

Suponiendo elementos de talla 1		ı
Acceso a Vble. local (desp):		< TOP
vble.pos := frame_pointer + desp	Vbles. Temporales	
Acceso a Parámetro (desp) :	С	
(apilados en orden inverso a declaración) frame_pointer →	е	
frame_pointer - (desp + 2 +1)	Ptro. al anterior RA cargado	
(desp + 2 +1)	Dirección de retorno	
Depositar valor devuelto por una función de nombre (niv, -):	р3	
frame_pointer – (Talla_Área_Parámetros + Talla_Área_Enlaces	p4	
frame_pointer – (Num_parámetros +	р5	
(2 + 1)	Valor devuelto (pr2 es una función)	24

Secuencia de carga RA

Bloque llamador

- 1. Evaluar parámetros actuales
- 2. Si es una llama a función: Crear variable temporal para el valor devuelto
- 3. Apilar parámetros actuales
- 4. Apilar dirección de retorno (en general, el estado de la máquina) y saltar al código del bloque llamado (CALL)

Bloque llamado

- Apilar enlace de control (Apilar Display[n])
- Actualizar display (display[n] = TOP)
- 3. Reservar espacio para área de datos locales

25

Secuencia de descarga RA

Bloque llamado


- Desapilar área de datos (TOP= Display[n])
- Desapilar enlace de control y restaurar valor de display (display[n]= POP)
- 3. Desapilar dirección de retorno y saltar a ella (RETURN)

Bloque llamador

- Desapilar parámetros actuales
- 2. Si se llamó a función: Desapilar valor de retorno

Ejemplo (I)

El árbol de activación es:



```
program ra ;
var a, b : Tipo ;
procedure pr1 (p1, p2 : Tipo);
var c, d: Tipo ;
function pr2 (p3, p4,p5:Tipo):T;
var e, c: Tipo ;
begin ... end ;
procedure pr3 (p6, p7: Tipo);
begin pr2(3,4,5) end ;
begin pr3(6,7) ... end ;
function pr4: Tipo;
var f : Tipo ;
begin ... end ;
begin pr1(1,2) end
```


27

Ejemplo (II)

```
var a, b : Tipo ;
                                   procedure pr1 (p1, p2 : Tipo);
                                      var c, d: Tipo ;
                                      function pr2 (p3, p4,p5:Tipo):T;
                                        var e, c: Tipo ;
                                        begin ... end ;
                                     procedure pr3 (p6, p7: Tipo);
2
                                        begin pr2(3,4,5) end;
1
                                     begin pr3(6,7) ... end;
                                   function pr4: Tipo;
0
                                     var f : Tipo ;
                                     begin ... end ;
                                   begin pr1(1,2) end
                  b
                                Memoria global
                  a
                                                                       28
```

program ra ;

Ejemplo (III)



```
program ra ;
var a, b : Tipo ;
procedure pr1 (p1, p2 : Tipo);
var c, d: Tipo ;
function pr2 (p3, p4,p5:Tipo):T;
var e, c: Tipo ;
begin ... end ;
procedure pr3 (p6, p7: Tipo);
begin pr2(3,4,5) end ;

begin pr3(6,7) ... end ;
function pr4: Tipo;
var f : Tipo ;
begin ... end ;
begin pr1(1,2) end
```

29

Ejemplo (IV)

```
var. temporales

NIL

dir. retorno a pr1

p7 = 7


p6 = 6

RA. pr1


Mem. Global
```

```
program ra ;
var a, b : Tipo ;
procedure pr1 (p1, p2 : Tipo);
var c, d: Tipo ;
function pr2 (p3, p4,p5:Tipo):T;
var e, c: Tipo ;
begin ... end ;
procedure pr3 (p6, p7: Tipo);
begin pr2(3,4,5) end ;
begin pr3(6,7) ... end ;
function pr4: Tipo;
var f : Tipo ;
begin ... end ;
begin pr1(1,2) end
```

Ejemplo (V)




Ejemplo (VI)



```
program ra ;
var a, b : Tipo ;
procedure pr1 (p1, p2 : Tipo);
var c, d: Tipo ;
function pr2 (p3, p4,p5:Tipo):T;
var e, c: Tipo ;
begin ... end ;
procedure pr3 (p6, p7: Tipo);
begin pr2(3,4,5) end ;
begin pr3(6,7) ... end ;
function pr4: Tipo;
var f : Tipo ;
begin ... end ;
begin pr1(1,2) end
```


Ejemplo (VII)



Ejemplo (VIII)

```
program ra ;
var a, b : Tipo ;
procedure pr1 (p1, p2 : Tipo);
var c, d: Tipo ;
function pr2 (p3, p4,p5:Tipo):T;
var e, c: Tipo ;
begin ... end ;
procedure pr3 (p6, p7: Tipo);
begin pr2(3,4,5) end ;
begin pr3(6,7) ... end ;
function pr4: Tipo;
var f : Tipo ;
begin ... end ;
begin pr1(1,2) end
```

Ejemplo (IX)



Ejemplo (X)

```
var. temporales

NIL

dir. retorno a pr1

p7 = 7

p6 = 6

RA. pr1

Mem. Global
```

```
program ra ;
var a, b : Tipo ;
procedure pr1 (p1, p2 : Tipo);
var c, d: Tipo ;
function pr2 (p3, p4,p5:Tipo):T;
var e, c: Tipo ;
begin ... end ;
procedure pr3 (p6, p7: Tipo);
begin pr2(3,4,5) end ;
begin pr3(6,7) ... end ;
function pr4: Tipo;
var f : Tipo ;
begin ... end ;
begin pr1(1,2) end
```

Ejemplo de asignación de memoria

37

Ejemplo de asignación de memoria

```
/**** Declaración de función ****/

DF \rightarrow Cab_F Bloque

Cab_F \rightarrow T id (P_F)

Bloque \rightarrow { DVL L_Inst }

DVL \rightarrow DVL DV | \epsilon

/**** Parámetros formales ****/
P_F \rightarrow L_PF | \epsilon
L_PF \rightarrow T id | T id , L_PF<sub>1</sub>
```

3

Ejemplo de asignación de memoria

```
{ NIVEL = 0 ; DESP = 0 ; }
P \rightarrow
          L_Decla
L_Decla → Decla | L_Decla
Decla → DV | DF
/**** Declaración de variables ****/
DV \rightarrow T id;
                   { InsertarTds (id.nom, "variable", T.tipo, NIVEL, DESP);
                     DESP := DESP + T.talla ;}
DV → T id L_I ; { InsertarTds (id.nom, "variable", vector(T.tipo), NIVEL, DESP);
                     DESP := DESP + ( L I.talla * T.talla ) ; }
T \rightarrow int
                    {T.tipo = Tentero; T.talla = TALLA ENTERO; }
                    { T.tipo = Treal; T.talla = TALLA REAL; }
   | float
                   { T.tipo = Tlogico; T.talla = TALLA_LOGICO; }
   bool
  | struct { C } { T.tipo := testructura (C.tipo); T.talla = C.talla }
```

Ejemplo de asignación de memoria

```
/**** Índices de declaración de array ****/

L_I \rightarrow [cte] {LI.talla := cte.lexval;}

| L_I_1 [cte] {L_I.talla := cte.lexval * L_I_1.talla ;}

C \rightarrow T \text{ id} \qquad \{ \text{C.tipo} := (\text{id.nom x T.tipo}); \text{C.talla} = \text{T.talla} \}

| C_1 ; T id \quad \{ \text{C.tipo} := \text{C1.tipo x (id.nom x T.tipo)}; \text{C.talla} = \text{C1.talla} + \text{T.talla} \}
```

41

Ejemplo de asignación de memoria

```
/**** Declaración de función ****/
DF \rightarrow Cab\_F Bloque { Descarga\_nivel(NIVEL); NIVEL--; DESP:=OLD\_DESP; }
                           { NIVEL++ ; Carga_nivel(NIVEL) ;
Cab F \rightarrow T id
                             OLD DESP := DESP; DESP := 0; DPAR := TALLA EC+Dir ret ;}
                             { InsertarTds (id.nom, "funcion", P F.tipo -> T.tipo, NIVEL-1, 0); }
   (PF)
Bloque \rightarrow { DVL L Inst } DVL \rightarrow DVL DV | \epsilon
/**** Parámetros formales ****/
                 { P_F.tipo := L_PF.tipo }
P F \rightarrow L PF
                   { P F.tipo := tvacio }
 3
L\_PF \rightarrow T id { DPAR := DPAR + T.talla ; } L\_PF := T.tipo ;
                   InsertarTds (id.nom,"parametro",T.tipo, NIVEL, - DPAR); }
   |Tid,
                   { DPAR := DPAR + T.talla ;
                   InsertarTds (id.nom,"parametro",T.tipo, NIVEL, - DPAR) }
                \{L\_PF := L\_PF_1 \times T.tipo\}
     L_{PF_1}
                                                                                                   42
```

Tema 8: Representación de información en memoria

- 1. La tabla de símbolos (TDS)
 - 1. Requisitos de la TDS
 - 2. Implementación de la TDS
 - 3. La TDS en un lenguaje con estructura de bloques
- 2. Gestión de memoria en tiempo de ejecución
 - 1. Conceptos básicos
 - 2. Asignación estática
 - 3. Gestión del montículo (heap)
 - 4. Gestión de la pila (stack). Registros de activación
- 3. Ejemplo de asignación de memoria

43