Laboratorio di Programmazione di Sistema Programmazione Procedurale 3

Luca Forlizzi, Ph.D.

Versione 23.1



Luca Forlizzi, 2023

© 2023 by Luca Forlizzi. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.

Routine in ASM

- In una precedente presentazione è stata illustrata la realizzazione di routine in ASM
- In particolare si è sottolineata l'esigenza di memorizzare
 - indirizzo di ritorno al chiamante
 - variabili locali
 - parametri e risultato, che sono particolari variabili locali
 - registri da preservare
- Si è discusso di come queste informazioni (collettivamente chiamate activation frame) possano essere memorizzate in
 - registri
 - memoria allocata staticamente

Routine in ASM

- L'uso, eventualmente combinato, di tali tecniche per memorizzare gli activation frame, permette di realizzare la maggior parte delle procedure comunemente usate, benché non sia ideale in quanto non sempre riesce a sfruttare la località temporale per utilizzare al meglio la memoria
- In questa presentazione si mostrerà invece che c'è un'importante categoria di procedure che <u>non</u> possono essere realizzate mediante queste tecniche di memorizzazione, e quindi si presenterà una nuova tecnica che
 - o permette la realizzazione di tali procedure
 - consente di utilizzare meglio la memoria anche nella realizzazione delle altre procedure

Routine in ASM

- Le particolari procedure che <u>necessitano</u> di una diversa tecnica di memorizzazione dell'activation frame sono le procedure ricorsive
- La ricorsione è una fondamentale tecnica di problem solving, ed è estremamente utile potersi esprimere in modo ricorsivo anche nella scrittura di programmi
- Le procedure ricorsive di un HLL devono essere tradotte in ASM mediante routine ricorsive
- Per realizzare routine ricorsive è necessario memorizzarne gli activation frame

Routine Ricorsive

- Non è possibile memorizzare gli activation frame di routine <u>ricorsive</u> in parole di memoria allocate staticamente né tantomeno in registri
- Infatti, quando un'attivazione di una routine esegue una chiamata ricorsiva, dando inizio ad una nuova attivazione, l'attivazione chiamante viene sospesa
- Tuttavia, successivamente, essa dovrà riprendere, con l'activation frame nello stato in cui si trovava al momento della chiamata
- Usando registri o memoria allocata staticamente, tutte le attivazioni di una routine memorizzerebbero il proprio activation frame negli stessi registri o parole di memoria, interferendo tra di loro

Routine Ricorsive

- C'è bisogno di una tecnica che consenta di allocare una certa quantità di memoria per ogni distinta attivazione di routine
- L'esecuzione di una routine ricorsiva può generare un numero di chiamate ricorsive non stabilito staticamente, ovvero al momento della traduzione
- Dunque, non è possibile stabilire prima dell'esecuzione del programma, il numero di attivazioni che, in un certo momento, sono iniziate ma non sono ancora terminate
- Quindi, la quantità di memoria che è necessario allocare non può essere stabilita prima dell'esecuzione del programma

- La tecnica che permette di memorizzare, senza sovrascritture, gli activation frame di tutte le chiamate ricorsive di una routine, è nota come allocazione dinamica basata su stack o semplicemente allocazione su stack
- Si tratta di una tecnica efficace, relativamente semplice ed anche piuttosto efficiente
- Uno stack è una struttura dati, in cui possono essere effettuati inserimenti e rimozioni di elementi
- La quantità di elementi che uno stack memorizza non è prefissata e può variare dinamicamente, da 0 fino a un certo valore massimo

- Più formalmente, uno stack è un contenitore di elementi costituiti da valori di uno specifico tipo T
- Un elemento può essere inserito mediante una operazione detta push
- Un elemento può essere rimosso mediante una operazione detta pop
- Un'operazione di pop rimuove l'elemento inserito dalla più recente operazione di push
- Tale regola, che caratterizza il comportamento di uno stack, viene detta Last In, First Out o LIFO

- Si osservi che la sequenza in cui vengono eseguite le attivazioni di una serie di routine annidate, segue anch'essa una regola LIFO
- L'ultima attivazione ad iniziare (Last in) è la prima a terminare (First Out)
- Ciò rende uno stack particolarmente adatto per allocare la memoria per gli activation frame delle attivazioni di routine
 - Subito prima o subito dopo una nuova chiamata, viene inserito nello stack l'activation frame della nuova attivazione
 - Subito prima o subito dopo il ritorno, viene rimosso dallo stack l'activation frame della attivazione appena conclusa

- Poiché uno stack può memorizzare una quantità non fissata di dati, esso è in grado di contenere un numero non fissato di activation frame
- Attivazioni differenti di una routine ricorsiva, inseriscono i rispettivi activation frame in posizioni diverse dello stack, senza quindi sovrascrivere i dati memorizzati dalle attivazioni precedenti
- La strategia di gestione LIFO, propria dello stack, si adatta perfettamente all'ordine LIFO delle attivazioni di routine annidate
- Infatti non è mai necessario rimuovere un activation frame che non si trova sulla cima dello stack

- Supponiamo, ad esempio, che la routine main chiami una routine A, la quale a sua volta chiami una routine B
 - ① In occasione della chiamata di $\bf A$, l'activation frame F_A di $\bf A$, viene inserito nello stack
 - ② In occasione della chiamata di ${\bf B}$, l'activation frame F_B di ${\bf B}$, viene inserito nello stack
 - ③ A questo punto i dati in F_A sono sempre nello stack, ma non sulla cima quindi non possono essere rimossi; ciò non è un problema perché l'esecuzione di \mathbf{A} viene sospesa quando inizia l'esecuzione di \mathbf{B} : di conseguenza \mathbf{A} non può terminare prima che termini \mathbf{B} , e non c'è bisogno di rimuovere F_A prima di F_B
 - **4** Quando l'esecuzione di **B** termina, F_B viene rimosso: a questo punto F_A è di nuovo sulla cima dello stack, e quindi torna ad essere possibile la sua rimozione
 - \odot Quando l'esecuzione di **A** termina, F_A viene rimosso

- È possibile realizzare uno stack in modo molto efficiente
- Si utilizza un'area di memoria S detta area di stack
 - Negli ambienti operativi che permettono a più programmi di essere presenti in memoria, S viene allocata staticamente e in modo automatico dall'architettura di livello 2 (ISA) o da quella di livello 3
 - Negli altri casi il programma può scegliere in modo arbitrario indirizzo iniziale e dimensione di S
- La dimensione di *S* è la quantità massima di byte che lo stack può utilizzare, e in molte architetture ha dimensione fissa
- L'area S è allocata staticamente dal programma, ma i byte o parole che la formano vengono poi assegnati dinamicamente alle attivazioni di routine per memorizzarvi gli activation frame

- I dati effettivamente memorizzati nello stack occupano una porzione S' di S, detta area in uso dello stack
- Dunque S' è un'area di memoria contenuta in S
- Il byte di indirizzo massimo di S' coincide con il byte di indirizzo massimo di S
- Ovvero S' si estende all'interno di S, nella direzione degli indirizzi decrescenti
- Chiamiamo base dello stack, il byte che ha indirizzo successivo al byte di S che ha indirizzo massimo (quest'ultimo è anche il byte di S' che ha indirizzo massimo)
- Si noti che la base dello stack non appartiene all'area di stack

- Chiamiamo cima dello stack, un'area di memoria E, contenuta in S' tale che:
 - E è grande abbastanza da contenere un activation frame
 - ullet il byte di E che ha indirizzo minimo, $\dot{\mathbf{e}}$ il byte che ha indirizzo minimo tra quelli di S'
- Si noti che l'indirizzo della cima di uno stack è uguale all'indirizzo dell'area in uso dello stack S'
- Ad ogni operazione di push, che inserisce un nuovo activation frame nello stack, la dimensione di S' viene aumentata, aggregando ad S' un insieme di byte che:
 - È grande abbastanza da contenere l'activation frame
 - Ha come massimo degli indirizzi dei byte che lo formano, l'indirizzo precedente l'indirizzo che S' ha prima di effettuare l'operazione di push

- I byte aggiunti, formano la nuova cima dello stack e, quindi, la cima dello stack "si sposta" in direzione di indirizzi decrescenti
- Supponiamo, ad esempio, che S sia l'area compresa tra gli indirizzi 100 e 200 (dunque l'indirizzo della base dello stack è 200)
- Se, in un certo momento, S' è grande 20 byte, allora essa è l'area compresa tra gli indirizzi 180 e 200
- Se una operazione di *push* inserisce un nuovo activation frame, che richiede 10 byte per essere memorizzato, S' diventa l'area compresa tra 170 e 200 mentre la cima è l'area compresa tra 170 e 180

- Ogni operazione di pop elimina un activation frame dallo stack, e quindi diminuisce la dimensione di S', eliminando da S' l'insieme di byte che costituisce la cima dello stack
- L'activation frame che prima dell'operazione si trovava negli indirizzi successivi alla cima, diventa la nuova cima
- Ad ogni pop, quindi, la cima dello stack "si sposta" in direzione di indirizzi crescenti
- Facendo riferimento all'esempio precedente, se viene eseguita una operazione di pop, l'activation frame inserito dalla precedente push viene rimosso: S' torna ad essere l'area compresa tra 180 e 200 e la cima diventa l'area compresa tra 180 e 190

- Per realizzare lo stack si usa una variabile, detta Stack Pointer (SP), che:
 - contiene l'indirizzo della base dello stack quando lo stack è vuoto (ad esempio quando inizia un programma)
 - contiene l'indirizzo della cima dello stack quando lo stack contiene almeno un dato
- In ogni momento, dunque, S' è l'insieme di byte che hanno indirizzi compresi tra l'indirizzo memorizzato in SP (incluso) e l'indirizzo della base dello stack (escluso)

- Per effettuare push, si decrementa SP di un valore pari alla dimensione dei dati da inserire nello stack
- In questo modo si aggiunge ad S' spazio in cui memorizzare la nuova cima
- Per effettuare pop, si incrementa SP di un valore pari alla dimensione dei dati da rimuovere dallo stack
- ullet In questo modo i byte in cui è memorizzata la (vecchia) cima non fanno più parte di S'
- Dopo l'incremento, SP contiene l'indirizzo della nuova cima, ovvero l'indirizzo del dato che era stato inserito subito prima dei dati appena rimossi

- Si osservi che per rimuovere dati dallo stack non è necessario sovrascrivere l'area di memoria che li contiene
- Tale area di memoria verrà sovrascritta, al momento del bisogno, da eventuali operazioni di push successive
- Dunque, la rimozione di dati dallo stack consiste semplicemente nell'incrementare SP, ed è per questo molto efficiente

- Per permettere la ricorsione, dunque, l'activation frame di ciascuna attivazione di routine viene allocato all'interno dell'area di stack
- In questi casi, gli activation frame delle routine vengono anche chiamati stack frame
- Per uniformarci alla terminologia di C Standard, chiamiamo allocazione automatica questa modalità di allocazione, anche se negli ASM non viene effettuata in modo automatico

- Capire la differenza tra allocazione statica e automatica è cruciale nella programmazione di sistema, per questo motivo è opportuno sottolinearla ancora una volta
- Nell'allocazione statica, per ogni singola variabile viene allocata un'area prima che inizi l'esecuzione del programma
- Nell'allocazione automatica
 - l'area di stack nel suo complesso viene allocata per il programma prima che inizi l'esecuzione
 - per ciascuna distinta attivazione delle routine, vengono allocate aree di memoria all'interno dell'area di stack, in cui memorizzare le singole variabili durante l'esecuzione del programma

- Per la gestione dello stack, MIPS32 non prevede né istruzioni né registri speciali, in quanto è sufficiente usare un comune registro per rappresentare la variabile SP
- La convenzione proposta dalla documentazione ufficiale MIPS32, prevede la possibilità di utilizzare 2 registri per la gestione dello stack
- Il registro 29, che ha nome simbolico sp, viene usato per contenere la variabile SP

- Il registro 30, che ha nome simbolico fp (da frame pointer), viene usato per conservare l'indirizzo dell'activation frame della routine in esecuzione, nei casi in cui esso non si trovi più nella cima dello stack, a seguito di operazioni di push
- L'utilizzo del frame pointer per contenere l'indirizzo dell'activation frame può essere conveniente o meno: traduttori C diversi fanno scelte differenti al riguardo

- Le istruzioni di chiamata di routine di MC68000 non memorizzano l'indirizzo di ritorno in un registro, ma usano invece uno stack
- Dunque in MC68000 si usa uno stack per implementare qualunque routine, anche non ricorsiva
- MC68000 prevede l'esistenza di due stack realizzati con il supporto dell'hardware:
 - Uno viene impiegato nel modo di funzionamento user
 - L'altro nel modo di funzionamento supervisor

- Per entrambi gli stack, come variabile SP viene usato il registro indirizzi a7 che è quindi un general purpose register with special functions
 - Ad ogni passaggio tra stato user e stato supervisor, a7 viene modificato automaticamente
 - Le istruzioni di chiamata di routine effettuano *push* dell'indirizzo di ritorno, nello stack di cui a7 è SP
 - Le istruzioni di ritorno da una routine effettuano pop dell'indirizzo di ritorno, dallo stack di cui a7 è SP

- MC68000 ha due istruzioni di chiamata di routine (entrambe incondizionate)
 - bsr specifica staticamente un indirizzo di destinazione del salto mediante l'indirizzamento PC-indicizzato
 - jsr specifica l'indirizzo di destinazione del salto mediante diversi modi di indirizzamento per dati in memoria, tra cui diretto-memoria e indiretto-registro
- Entrambe effettuano push dell'indirizzo di ritorno nello stack attualmente in uso ed effettuano il salto alla routine
- Per effettuare il ritorno dalla routine sono disponibili istruzioni dedicate
- Quella di uso più comune è rts, che esegue pop dell'indirizzo di ritorno dallo stack attualmente in uso e copia tale indirizzo nel PC

- Le operazioni di push e di pop dell'activation frame nello stack in uso, vengono fatte di norma mediante l'istruzione move usando:
 - il modo di indirizzamento indiretto-registro con pre-decremento per fare push
 - il modo di indirizzamento indiretto-registro con post-incremento per fare pop
- È inoltre disponibile l'istruzione speciale movem che effettua, con una singola operazione, push o pop di un qualunque insieme di registri scelto dal programmatore
- Infine, MC68000 dispone della coppia di istruzioni link e unlk che permettono di allocare e deallocare un activation frame nello stack in uso, inserendo l'indirizzo del frame pointer in un registro indirizzi diverso da a7