# Laboratorio di Programmazione di Sistema Programma Memorizzato

Luca Forlizzi, Ph.D.

Versione 23.1



Luca Forlizzi, 2023

© 2023 by Luca Forlizzi. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.

- La abstract machine di un *HLL* imperativo è un dispositivo in grado di eseguire programmi su dati
- Nei modelli computazionali degli HLL, è ben chiaro che i dati sono memorizzati in "contenitori" accessibili alla abstract machine
- Al contrario, tali modelli non descrivono il modo in cui il dispositivo accede alle istruzioni che formano il programma
- In linea di principio, quando si scrive un programma, si può pensare alla abstract machine di un HLL imperativo come ad un dispositivo che contenga al suo interno il programma da eseguire

- Come sappiamo, in realtà non è così
- Uno dei pregi più importanti dei computer in uso oggi è che sono dispositivi assai flessibili in quanto eseguono programmi che hanno la forma di software, ovvero sono anch'essi immagazzinati in una memoria dalla quale vengono caricati per essere eseguiti
- Grazie a ciò, uno stesso computer può eseguire tanti programmi, diversissimi tra loro
- Cambiare il programma eseguito da un computer ha costo pressoché nullo

- In questa presentazione discutiamo di come il concetto di programma memorizzato emerga a livello di ASM, in quanto le abstract machine di livello 4 eseguono programmi contenuti nella medesima memoria usata per i dati, esattamente come le abstract machine di livello 2
- In tutta la presentazione si usano le seguenti definizioni
  - M<sub>4</sub>: generica abstract machine di livello 4, in grado di eseguire programmi ASM
  - M<sub>2</sub>: generica abstract machine di livello 2, in grado di eseguire programmi LM

- $\bullet$  In una  $M_2$ , in base al modello di Von Neumann, si ha che
  - Le istruzioni sono memorizzate nella memoria principale, che è usata anche per memorizzare i dati
  - Le istruzioni sono sequenze di stringhe binarie, così come i dati
- Di norma, la memoria immagazzina bit senza attribuire loro un significato: dunque non distingue tra istruzioni e dati (così come non distingue tra tipi di dato diversi)
- Al contrario,  $M_2$  interpreta i bit letti dalla memoria, in certi casi come istruzioni e in altri come dati
- Il concetto di programma memorizzato è presente in ASM, in modo simile a come è presente nel livello 2
- Questo è un ulteriore elemento che differenzia gli ASM dai linguaggi HLL

# Programma Memorizzato in una ISA

- Ogni istruzione del LM è una stringa binaria, immagazzinata in un'area di memoria
- Chiamiamo indirizzo di un'istruzione, l'indirizzo dell'area di memoria che la contiene
- Chiamiamo dimensione di un'istruzione, la dimensione, espressa in byte, dell'area di memoria che contiene l'istruzione
- Se un'istruzione  $S_1$  ha indirizzo  $A_{S_1}$  e dimensione  $D_{S_1}$  e un'istruzione  $S_2$  ha indirizzo pari a  $A_{S_1} + D_{S_1}$ , allora  $S_2$  è l'istruzione successiva di  $S_1$  in ordine di memorizzazione

# Programma Memorizzato in una ISA

- L'esecuzione di un'istruzione da parte di  $M_2$  inizia con la lettura dell'istruzione stessa dalla memoria (fase di fetch)
- A tale scopo,  $M_2$  dispone di un registro speciale chiamato program counter (PC) che contiene l'indirizzo dell'istruzione
  - Si tratta di una denominazione non particolarmente felice, ma che è ormai di uso comune; alcuni autori propongono come denominazione più appropriata Instruction Address Register
- Dopo aver letto i bit che formano l'istruzione, M<sub>2</sub> ne interpreta il significato (fase di decode) e mette in atto le azioni necessarie per effettuare le operazioni previste dall'istruzione (fase di execute)
- Durante l'esecuzione dell'istruzione, PC viene modificato in modo da contenere l'indirizzo da cui leggere la prossima istruzione, ovvero l'istruzione successiva in ordine di esecuzione

# Programma Memorizzato in una ISA

- La maggior parte delle istruzioni modificano PC aggiungendo ad esso la dimensione dell'istruzione corrente
- In questo modo l'indirizzo dell'istruzione successiva in ordine di esecuzione sarà pari all'indirizzo dell'istruzione corrente aumentato con la dimensione dell'istruzione corrente, ovvero sarà uguale all'indirizzo dell'istruzione successiva in ordine di memorizzazione
- Le istruzioni di salto del LM, invece, possono modificare in modo diverso PC, in base alla propria semantica, e quindi fare in modo che l'istruzione successiva in ordine di esecuzione abbia un indirizzo diverso da quello dell'istruzione successiva in ordine di memorizzazione

# Programma Memorizzato in un ASM-PM

- Il concetto di programma memorizzato emerge al livello 4 per via della corrispondenza tra le istruzioni che formano un programma ASM e le istruzioni che formano la traduzione in LM di tale programma
- Infatti ogni istruzione ASM ha una traduzione costituita da una o più istruzioni LM
- Le istruzioni LM che formano la traduzione di una singola istruzione ASM devono essere eseguite in sequenza, quindi devono formare una sequenza in ordine di memorizzazione, ovvero devono essere immagazzinate in un'area di memoria

### Programma Memorizzato in un ASM-PM

- Di conseguenza per ogni istruzione *ASM I* si definisce
  - L'indirizzo, pari all'indirizzo dell'area di memoria che contiene la traduzione di I in LM
  - La dimensione, pari alla dimensione dell'area di memoria che contiene la traduzione di I in LM
- Il registro PC è presente anche nelle abstract machine di livello 4 e contiene gli indirizzi delle istruzioni, a mano a mano che esse vengono eseguite
- Inoltre un programma ASM può accedere alla memoria e quindi in particolare alle parole di memoria che contengono le traduzioni LM di istruzioni ASM, anche istruzioni del programma stesso

- L'esecuzione di una istruzione ASM I da parte di una abstract machine di livello 4, viene realizzata facendo eseguire da una abstract machine di livello 2, la traduzione in LM di I
- Poiché la abstract machine di livello 2 legge dalla memoria le istruzioni da eseguire, la traduzione in LM di un'istruzione ASM I deve essere caricata, ovvero immagazzinata, in memoria
- Il caricamento di un programma ASM consiste nell'immagazzinare in memoria le traduzioni di tutte le istruzioni che formano il programma

- Di solito, il caricamento avviene dopo la traduzione e prima dell'avvio dell'esecuzione del programma
- Gli assembler di tipo 1, effettuano il caricamento durante oppure subito dopo la traduzione del programma
- Gli assembler di tipo 2 o 3 producono invece un file eseguibile, e il caricamento viene fatto dal loader, il quale legge tale file dalla memoria secondaria e ne trasferisce il contenuto (ovvero le istruzioni LM) in memoria principale

- Come abbiamo detto, in assenza di istruzioni di salto, l'ordine di esecuzione è determinato
  - in ASM dall'ordine testuale
  - in LM dall'ordine di memorizzazione
- Quindi nel caricare la traduzione in LM di un programma ASM, è necessario far coincidere l'ordine testuale delle istruzioni ASM con l'ordine di memorizzazione delle corrispondenti traduzioni in LM
- Ciò vuol dire che se  $I_1$ ,  $I_2$  sono due istruzioni di un programma ASM e  $I_2$  è l'istruzione successiva di  $I_1$  in ordine testuale, la prima delle istruzioni che formano la traduzione di  $I_2$  deve essere l'istruzione successiva in ordine di memorizzazione dell'ultima istruzione tra quelle che formano la traduzione di  $I_1$
- Ovvero l'indirizzo di l<sub>2</sub> deve essere pari a l'indirizzo di l<sub>1</sub> aumentato della dimensione di l<sub>1</sub>



#### Ricordiamo che

- Un programma ASM è diviso in sezioni, alcune di dati altre di codice
- Nel processo di caricamento, per ogni sezione di dati  $S_D$  viene allocata staticamente un'area di memoria a partire dall'indirizzo di inizio sezione: procedendo in ordine testuale, per ciascuna direttiva di allocazione dato D contenuta in  $S_D$  si alloca (e eventualmente si inizializza) una determinata quantità di byte, ad indirizzi sempre crescenti

- In modo simile a quanto accade per le sezioni dati, nel processo di caricamento
  - Per ogni sezione di codice  $S_C$  si alloca un'area di memoria a partire dall'indirizzo di inizio sezione
  - Si esaminano le istruzioni di  $S_C$  in ordine testuale, e per ciascuna di esse, procedendo per indirizzi crescenti, si alloca una quantità di byte pari alla dimensione dell'istruzione e in tali byte si memorizza la traduzione dell'istruzione

- Anche le definizioni di label nelle sezioni di codice vengono gestite allo stesso modo di quelle presenti nelle sezioni di dati, ed è questo il motivo per cui le label si usano sia per riferirsi ad istruzioni che a dati
- Ogni definizione di label  $\mathrm{Def}_L$ , stabilisce che la label L sia una rappresentazione simbolica di un indirizzo di memoria
  - Se Def<sub>L</sub> <u>non</u> è preceduta, all'interno della sezione, da un'istruzione o da una direttiva di allocazione dato, L rappresenta l'indirizzo di inizio sezione
  - Altrimenti, L rappresenta l'indirizzo del byte successore dell'area di memoria allocata per l'istruzione o direttiva di allocazione dato che precede immediatamente  $\mathrm{Def}_L$

#### Indirizzamento delle Istruzioni

- Sia in ASM che in LM l'esecuzione di un programma è controllata, oltre che dal sequenziamento, anche dalle istruzioni di salto
- Ogni istruzione di salto J specifica un'istruzione di destinazione del salto I<sub>DJ</sub>
- Quando J viene eseguita, se il salto avviene (il che può non accadere sempre se J è un salto condizionato), la abstract machine indirizza la prossima istruzione da eseguire I<sub>DJ</sub>, ovvero
  - ullet calcola l'indirizzo di  $I_{DJ}$
  - o copia tale indirizzo in PC
- L'indirizzamento della prossima istruzione da eseguire, viene fatto in base ad un modo di indirizzamento, in maniera analoga a quanto avviene per i dati

#### Indirizzamento delle Istruzioni

- Poiché la traduzione LM di un'istruzione ASM è il contenuto di un'area di memoria, tutti i modi di indirizzamento già noti per dati in memoria possono essere usati come modi di indirizzamento per istruzioni
- Si noti che nel caso di istruzioni di salto con destinazione dinamica, è necessario utilizzare un modo di indirizzamento che permetta di calcolare e modificare dinamicamente l'indirizzo dell'operando, ad esempio l'indirizzamento indiretto-registro
- Un ulteriore tipologia di modi di indirizzamento, molto comune per istruzioni, è quella dei modi di indirizzamento PC-relativo, detti anche PC con offset

### Indirizzamento PC-relativo

- In un modo di indirizzamento PC-relativo, l'operando è una parola di memoria il cui indirizzo è la somma del contenuto di PC e di una costante intera, detta offset
- Quando viene eseguita un'istruzione di salto J che usa l'indirizzamento PC-relativo, l'indirizzo di destinazione del salto viene calcolato sommando l'offset al valore contenuto in PC nel momento in cui J viene eseguita
- Si noti che in molti ASM-PM, il contenuto di PC nel momento in cui J viene eseguita, è pari non all'indirizzo di J ma all'indirizzo di J aumentato di un valore costante
- Ciò accade in quanto parallelamente all'esecuzione di ogni istruzione LM, PC viene incrementato in modo automatico per velocizzare il calcolo dell'indirizzo dell'istruzione successiva in ordine di memorizzazione, che potrebbe essere la prossima istruzione ad essere eseguita

### Indirizzamento PC-relativo

- Se si vuole che un'istruzione J che usa l'indirizzamento
  PC-relativo salti ad un'istruzione I, è necessario calcolare in modo corretto il valore dell'offset da utilizzare
- Tale valore deve essere calcolato a partire dalla differenza tra gli indirizzi di *I* e *J*, tenendo anche conto di quale sarà il valore di PC al momento dell'esecuzione di *J*, il che dipende dallo specifico *ASM-PM*
- Fortunatamente, la maggior parte degli ASM consentono di indicare l'istruzione di destinazione del salto semplicemente con una label, lasciando che sia l'assembler, in fase di traduzione, a calcolare il valore corretto dell'offset

#### Indirizzamento PC-relativo

- In alcuni ASM-PM, l'indirizzamento PC-relativo può essere usato anche per accedere a dati
- Ad esempio in MC68000 il modo di indirizzamento PC-relativo può essere usato da molte istruzioni di trasferimento dati e aritmetico-logiche (ad esempio da move o da add), ma solo per gli operandi che non vengono modificati dall'istruzione

### Indirizzamento delle Istruzioni in MIPS32-MARS

- L'istruzione b e tutte le istruzioni di salto condizionato usano il modo di indirizzamento PC-relativo
  - L'offset è una stringa binaria di 18 cifre, interpretata in complemento a 2
  - L'indirizzo di destinazione del salto è pari alla somma tra l'offset e l'indirizzo dell'istruzione di salto aumentato di 4
  - Quindi la distanza massima tra l'indirizzo dell'istruzione di salto e quello di destinazione del salto è circa 128 Kbytes
- In MARS, l'indirizzo dell'istruzione di destinazione del salto deve essere obbligatoriamente espresso da una label
- In fase di traduzione, MARS calcola automaticamente il valore dell'offset, a partire dalla label

### Indirizzamento delle Istruzioni in MIPS32-MARS

- L'istruzione j utilizza un modo di indirizzamento diretto-memoria
- In tale istruzione, l'indirizzo dell'istruzione di destinazione del salto deve essere obbligatoriamente espresso da una label, ed è soggetto ad un vincolo: esso deve avere le 4 cifre binarie più significative uguali a quelle del contenuto di PC al momento dell'esecuzione di j
- Si noti che tale vincolo è assente nelle istruzioni di trasferimento dati che usano l'indirizzamento diretto-memoria: questa differenza dipende dal fatto che le istruzioni di salto vengono tradotte in LM in modo diverso dalle istruzioni di trasferimento dati

### Indirizzamento delle Istruzioni in MIPS32-MARS

- MIPS32 dispone anche di un'istruzione di salto incondizionato con destinazione dinamica
- Si tratta dell'istruzione jr, che ha come unico operando uno dei GPR
- Tale istruzione usa il modo di indirizzamento indiretto-registro:
  l'indirizzo di destinazione del salto è il contenuto del registro

### Indirizzamento delle Istruzioni in MC68000-ASM1

- L'istruzione bra e le istruzioni di salto condizionato usano il modo di indirizzamento PC-relativo
  - L'offset è una stringa binaria di 16 cifre, interpretata in complemento a 2
  - L'indirizzo di destinazione del salto è pari alla somma tra l'offset e l'indirizzo dell'istruzione di salto aumentato di 2
  - Quindi la distanza massima tra l'indirizzo dell'istruzione di salto e quello di destinazione del salto è circa 32 Kbytes
- In ASM1, l'operando di tali istruzioni può essere
  - Una costante numerica k, che viene usata direttamente come valore dell'offset
  - Una label, che rappresenta l'indirizzo di destinazione del salto desiderato dal programmatore: in questo caso l'assembler calcola automaticamente il valore dell'offset, a partire dalla label

### Indirizzamento delle Istruzioni in MC68000-ASM1

- L'istruzione jmp può usare diversi modi di indirizzamento per dati in memoria
- In LPS ci limitiamo a considerare i più usati, ovvero diretto-memoria e indiretto-registro
- Tramite l'indirizzamento diretto-memoria, si può specificare staticamente l'intero indirizzo di destinazione del salto
- Quindi jmp può saltare, incondizionatamente, ad un'istruzione che può trovarsi ad un qualunque indirizzo, anche lontano
- Usando l'indirizzamento indiretto-registro, si specifica che l'indirizzo di destinazione del salto è il contenuto di un registro indirizzi
- Quindi jmp, usata con tale modo di indirizzamento, effettua un salto incondizionato con destinazione dinamica ad un qualunque indirizzo, anche lontano

#### Istruzioni come Dati

- Il fatto che le istruzioni siano memorizzate e abbiano indirizzi, rende possibile scrivere in ASM programmi che utilizzano come dati gli indirizzi delle istruzioni o addirittura le stesse traduzioni LM delle istruzioni del programma
- Ciò permette di realizzare
  - salti con destinazione dinamica
  - salti ad istruzioni i cui indirizzi sono calcolati dinamicamente con operazioni aritmetiche
  - o programmi che copiano e modificano altri programmi
  - o programmi che si auto-modificano