Laboratorio di Programmazione di Sistema

Luca Forlizzi, Ph.D.

Versione 23.1



Luca Forlizzi, 2023

© 2023 by Luca Forlizzi. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.

- Una tecnica fondamentale di programmazione è accedere ai dati in modo *indiretto*, ovvero *tramite riferimento*
- Consiste nell'utilizzo di variabili riferimento che sono in grado di memorizzare riferimenti ad altre variabili
- Se una variabile riferimento R si riferisce ad una variabile V_1 , è possibile accedere al dato al contenuto in V_1 tramite R
- Inoltre, poiché R è una variabile, è possibile modificarne il contenuto durante l'esecuzione del programma: ad esempio le si può assegnare un riferimento ad un'altra variabile V_2

- Gli accessi tramite riferimenti aumentano la flessibilità a disposizione del programmatore: attraverso la modifica di variabili riferimento, si può stabilire durante l'esecuzione del programma quali sono le variabili a cui determinate istruzioni accedono
- Inoltre permettono una gestione più efficiente di dati che richiedono una quantità di memoria superiore a quella usata da dati di tipo base, come spesso accade con dati aggregati
 - In tali casi, infatti, un riferimento a un dato richiede una quantità di memoria sensibilmente inferiore di quella richiesta dal dato stesso
 - Quindi in determinate operazioni, come assegnamenti o passaggi di parametro, usare riferimenti ai dati risulta più efficiente che dell'uso diretto dei dati

- In Java, come in molti HLL, i riferimenti sono opachi, ovvero il linguaggio non consente di effettuare operazioni di modifica dei riferimenti
- Le operazioni principali sui riferimenti in Java
 - Creazione di un nuovo oggetto e di un riferimento ad esso, attraverso l'operatore new
 - Copia di un riferimento in una variabile riferimento, attraverso l'operatore di assegnamento
- La maggior parte delle operazioni su una variabile riferimento, agiscono, tramite il riferimento, sul dato riferito

- Nei linguaggi assembly i riferimenti sono costituiti da indirizzi di memoria
- Pertanto, al contrario di quanto accade nella maggioranza degli HLL, è possibile modificare in molti modi un riferimento
- Infatti, per ogni ASM-PM
 - Il formato degli indirizzi di memoria è noto (alcuni ASM-PM hanno più di un formato per indirizzi di memoria)
 - Gli indirizzi di memoria possono essere memorizzati in parole
 - Il contenuto delle parole può ovviamente essere modificato
- Dunque, un indirizzo memorizzato in una parola P
 - Può essere usato per accedere al dato riferito
 - Può essere modificato tramite qualunque istruzione che può accedere a P

- Nel linguaggio C, i riferimenti sono chiamati puntatori e si presentano come un costrutto che ha un livello di astrazione intermedio tra quello degli indirizzi di memoria e quello dei riferimenti opachi tipici degli HLL
- Un puntatore è un valore che si riferisce ad una variabile
- Nella terminologia di C Standard, se P è un puntatore che si riferisce ad una variabile X, si dice che P punta X, ovvero che X è puntata da P

- Oltre che a una variabile, un puntatore può riferirsi anche a ciò che C Standard chiama oggetto
- È opportuno sottolineare subito che C Standard attribuisce al termine oggetto in un significato diverso da quello che tale termine assume nel contesto di Java e di altri linguaggi di programmazione ad oggetti
- Un oggetto in C Standard è un entità molto più semplice rispetto agli oggetti di Java, ovvero è un'area di memoria che può contenere dati ma che, diversamente dalle variabili, non ha un tipo stabilito in modo statico

- Ciò vuol dire che un programma C, durante l'esecuzione, può utilizzare lo stesso oggetto per memorizzarvi, in momenti diversi, dati che hanno tipo diverso
- Gli oggetti verranno studiati in maggior dettaglio in future presentazioni, per il momento ci limitiamo a dire che gli oggetti di C Standard
 - vengono utilizzati proprio mediante puntatori
 - sono aree di memoria allocate dinamicamente

- Se si vuole realizzare un programma C portabile, in generale ci si deve limitare ad operazioni sui puntatori simili a quelle dei riferimenti in Java
 - Creazione di un puntatore che si riferisce ad una certa variabile o ad un certo oggetto
 - Copia di un puntatore in una variabile puntatore, attraverso l'operatore di assegnamento
 - Accesso alla variabile o all'oggetto puntato
- Tuttavia su <u>alcuni</u> puntatori, ovvero quelli che puntano elementi di array, possono essere eseguite alcune operazioni di modifica <u>senza</u> compromettere la portabilità del programma
- Tali operazioni sono definite dall'*aritmetica dei puntatori* e verranno discusse in una futura presentazione

- Se si è disposti a rinunciare alla portabilità, è possibile fare su un puntatore le stesse operazioni che i linguaggi assembly consentono di fare sugli indirizzi di memoria
- Infatti C Standard consente le conversioni tra puntatori e valori interi
 - Il risultato di tali conversioni è implementation defined
 - Un puntatore, una volta convertito in un intero che abbia una dimensione opportuna per l'implementazione di interesse, può essere modificato attraverso tutte le operazioni permesse su un intero, e poi convertito di nuovo in puntatore

Tipi Puntatore

- Ogni puntatore, può riferirsi solo a variabili che hanno un determinato tipo
- L'insieme dei puntatori che possono riferirsi a variabili di tipo
 T costituisce a sua volta un tipo, chiamato tipo puntatore a T
- Ogni tipo puntatore contiene un valore speciale, detto null pointer
- Per un certo tipo T, i valori di tipo puntatore a T sono:
 - il null pointer
 - i puntatori a variabili di tipo **T**, ottenuti applicando a tali variabili l'*operatore di indirizzo* &
 - i puntatori a oggetto di tipo T che possono essere restituiti come risultato da funzioni

Tipi Puntatore

- Il *null pointer* viene usato per indicare che una variabile di tipo puntatore non contiene un riferimento ad un oggetto
- Il valore null pointer del tipo puntatore a T risulta diverso da qualunque puntatore ad oggetti o variabili di tipo T
- Il null pointer può essere rappresentato nel codice sorgente come
 - la costante 0
 - l'espressione (void *)0
 - la macro NULL definita nell'header <stddef.h>

Tipi Puntatore

- Per ottenere un puntatore ad una variabile v di tipo T, si applica a v l'operatore di indirizzo
- L'operatore di indirizzo è un operatore prefisso, ed è indicato dal simbolo &
- Quindi se v è una variabile di tipo T, l'espressione &v ha tipo puntatore a T ed è un puntatore a v
- Esempi

```
double d;
int h;
&d;    // puntatore a d, tipo (double *)
&h;    // puntatore a h, tipo (int *)
```

Dichiarazione di Puntatori

- Una variabile di tipo puntatore a T viene dichiarata in una dichiarazione di variabili di tipo T, scrivendo il nome della variabile puntatore preceduto da *
- La dichiarazione di una variabile di tipo puntatore a T, <u>crea</u> una variabile puntatore a T
- Esempi

```
// x e y sono int, p1 e p2 puntatori a int
int x, *p1, y, *p2;

// f è float, p3 e p4 puntatori a float
float *p3, f, *p4;
```

Dichiarazione di Puntatori

- La variabile creata può essere inizializzata ad un valore puntatore a T, con la consueta sintassi per le inizializzazioni
- Una variabile <u>esterna</u> non inizializzata in modo esplicito, viene inizializzata al null pointer
- Una variabile <u>locale</u> non inizializzata, ha un contenuto indefinito che potrebbe non essere un valore valido di tipo puntatore a T (in particolare, potrebbe <u>non</u> essere il *null* pointer del tipo puntatore a T)
- Esempi di dichiarazioni esterne

```
// p1 e p3 inizializzati con null pointer
// p2 inizializzato con puntatore a x
// p4 inizializzato con puntatore a f
int x = 6, *p1, y;
int *p2 = &x;
float *p3 = 0, f = -4.3f, *p4 = &f;
```

Puntatori Generici

- Per ogni tipo di dato T di C Standard, è possibile costruire un puntatore ad oggetti di tipo T, che può ovviamente riferirsi a variabili di tipo T
- A volte, però, è utile poter memorizzare in una variabile un puntatore generico, che punta un oggetto ma non ne specifica il tipo
- È possibile dichiarare un puntatore generico p con la dichiarazione void *p;
- Per via della forma della dichiarazione, i puntatori generici vengono, informalmente detti "puntatori a void"
- Il null pointer non va confuso con un puntatore a void: il primo è un valore, il secondo un tipo
- In future presentazioni mostreremo alcune applicazioni dei puntatori generici

Dereferenziazione di Puntatori

- Un puntatore che si riferisce ad un oggetto può essere usato per accedere all'oggetto con l'operatore asterisco
- L'operatore asterisco è un operatore prefisso, ed è indicato dal simbolo *
- Può essere applicato ad un valore di tipo puntatore, di solito al contenuto di una variabile di tipo puntatore
- Esempi

```
char c1 = 'X', c2, *p = &c1;
// la variabile puntatore p è inizializzata
// con un puntatore a c1
printf( "%cu%c\n", c1, *p); // stampa "X X"
c2 = 'E';
// applicazione di * ad un puntatore
// non contenuto in una variabile
printf( "%c\n", * &c2 ); // stampa "E"
```

Dereferenziazione di Puntatori

- Applicare l'operatore asterisco a un null pointer, causa un undefined behavior
- Applicare l'operatore asterisco ad una variabile puntatore il cui contenuto <u>non</u> è un valore valido (quindi diverso dal *null* pointer), causa un undefined behavior
- Applicare l'operatore asterisco ad una variabile di tipo void *
 causa un undefined behavior, in quanto tali variabili hanno lo
 scopo di contenere dei puntatori ma non di usarli

- L'operatore di assegnamento consente di copiare un puntatore in una variabile puntatore
- L'assegnamento tra puntatori è ben definito nei seguenti casi
 - per un certo tipo T, l'operando sinistro è una variabile di tipo puntatore a T e l'operando destro ha tipo puntatore a T
 - l'operando sinistro è una variabile di tipo void *
 - o l'operando destro ha tipo void *
- Altrimenti si ha constraint violation

- L'assegnamento, permette di memorizzare in una variabile puntatore un *null pointer* o un puntatore ad una variabile, durante l'esecuzione del programma
- Attenzione a non confondere dal punto di vista sintattico un assegnamento con una dichiarazione che ha un'inizializzatore
 - nel primo caso <u>non</u> ci deve essere * (altrimenti si tenterebbe di applicare l'operatore asterisco)
 - nel secondo caso ci deve essere * prima del nome della variabile, per indicare che si sta dichiarando un puntatore

```
unsigned x = 5, y = 6, *p1, *p3, *p4;
// la riga seguente è una dichiarazione
unsigned *p2 = &x;
// le righe seguenti sono invece assegnamenti
p3 = &y; // assegna a p3
p1 = 0; // assegna null pointer
p4 = p3; // assegna contenuto p3 in p4
```

• Se il contenuto di una variabile puntatore p viene assegnato ad un'altra variabile puntatore q, dopo l'assegnamento p e q puntano lo stesso oggetto

- Si presti attenzione alla differenza tra un assegnamento tra puntatori e un assegnamento tra gli oggetti puntati da due puntatori
- Esempio

```
int x, y = 4, *p = &x, *q = &y;
*p = *q;
// stampa "4 4"
printf( "%d_{\parallel}%d\n", *p, *q);
*p = 6;
// stampa "6 4"
printf( "d_{1}, *p, *q);
p = q;
// stampa "4 4"
printf( "%d_{\parallel}%d\n", *p, *q);
*p = 6;
// stampa "6 6"
printf( "%d_{\square}%d\n", *p, *q );
```

Valori Booleani e Puntatori

- È possibile applicare gli operatori == e != ad una coppia di puntatori dello stesso tipo
- Se due puntatori puntano lo stesso oggetto, essi risultano uguali
- Di solito è vero anche il viceversa, ma c'è un'eccezione, che verrà discussa in una futura presentazione
- Il valore null pointer del tipo puntatore a T risulta diverso da qualunque puntatore ad oggetti o variabili di tipo T

```
int x = 0, y = 1, z = 0, *p, *q;
p = 0; q = &x;
if ( p == q ) y -= 1; else y += 2;
printf( "%d", y ); // stampa 3
p = &x;
if ( p != q ) z = 666;
printf( "%d", z ); // stampa 0
```

Valori Booleani e Puntatori

- Le espressioni di controllo delle istruzioni if, while, do-while, for, possono avere un tipo intero (come già sappiamo) oppure un tipo puntatore
- Un'espressione di controllo che ha un tipo puntatore viene considerata falsa se e solo se il valore dell'espressione è il null pointer

```
int x = 9, y = 0, *p = &x;
if (p) y -= 2; else y += 2;
printf( "%d", y ); // stampa -2
if (!p) y -= 3; else y += 3;
printf( "%d", y ); // stampa 1
y = 10;
p = 0;
if (p) y -= 2; else y += 2;
printf( "%d", y ); // stampa 12
if (!p) y -= 3; else y += 3;
printf( "%d", y ); // stampa 9
```

Conversioni tra Puntatori

- Come sappiamo, C Standard consente assegnamenti tra un puntatore ad un tipo T e un puntatore a void
- In tali assegnamenti è implicita una conversione di tipo, da puntatore a T in puntatore a void o viceversa
- Non sono invece consentiti assegnamenti tra puntatori a oggetti che hanno tipi diversi, ovvero non vi sono conversioni implicite tra puntatori di tipi diversi, a meno che uno dei due tipi sia puntatore a void
- Tuttavia, dati due qualunque tipi T e R, tramite l'operatore di cast è possibile convertire in modo esplicito un puntatore a T in un puntatore a R
- In generale, tali conversioni potrebbero produrre puntatori non validi (per violazione di vincoli di allineamento) e di conseguenza causare undefined behavior

Conversioni tra Puntatori

- È però sempre possibile convertire un puntatore P a oggetti di tipo \mathbf{T} che punta ad un oggetto O, in un puntatore P' a oggetti di tipo carattere
- ullet P' può essere dereferenziato per accedere al byte di indirizzo di memoria minimo tra quelli che formano O
- A partire da P', mediante operazioni permesse dell'aritmetica dei puntatori che verranno introdotte in una futura presentazione, è possibile accedere anche agli altri byte di O

```
long l1 = 0x12345678, *p1 = &l1;
unsigned char *p2;
p2 = (unsigned char *) p1;
/* l'istruzione seguente stampa il byte di l1
  che ha indirizzo minimo */
printf( "%hhx", *p2 );
```

Conversioni tra Puntatori

- Una conversione esplicita è possibile anche tra puntatori a oggetti di tipo T e interi
- Il risultato di tali conversioni è implementation defined, quindi per definizione non portabile
- Essendo detto risultato un intero, può essere modificato in molti modi e poi convertito di nuovo in puntatore
- Ovviamente il comportamento di un programma che faccia operazioni di questo tipo dipende dalla particolare implementazione su cui viene eseguito

```
float f, *p1, *p2 = &f;
unsigned long long w;
p1 = 0x1000;    // constraint violation
p1 = (float *) 0x1000;
w = (unsigned long long) p2;
w = w & 0xffffffffc;
p2 = (float *) w;
```

Puntatori e Tipi Aggregati

 È possibile referenziare mediante un puntatore anche un elemento di un array o un membro di una struttura, purché abbiano il tipo corretto

```
float *p1, *p2, *p0, b[3] = { 4.1f, 1.2f };
struct { int m1; float m2 } s = { 1, 2.5f };

p1 = &b[1];    /* p1 punta b[1] */
p2 = &b[2];    /* p2 punta b[2] */
p0 = &s.m2;    /* p0 punta s.m2 */
*p2 = b[0] + *p1 + *p0;
printf("%f", b[2]);    /* stampa 7.8 */
```

• È possibile definire puntatori a tipi struttura

```
struct type1 { int m1; long m2 };
struct type1 s1 = { -1, 100000 }, s2, *ps;

ps = &s1;  /* ps punta s1 */
s2 = *ps;  /* copia *ps (ovvero s1) in s2 */
```

- Attraverso un puntatore a una struttura ps, si può accedere ai membri della struttura utilizzando due operatori in sequenza
 - Applicando * a ps si accede alla struttura puntata
 - 2 Applicando . a *ps si accede ai membri della struttura
- Ovviamente, è necessario indicare, attraverso la sintassi, che si deve applicare prima * e poi .

- Si osservi a tal proposito che * è un operatore prefisso mentre
 . è un operatore postfisso
- In base alle regole sintattiche di C Standard, gli operatori postfissi hanno sempre precedenza maggiore rispetto ai prefissi
- Quindi, se ps è un puntatore a una struttura che ha un membro m, <u>non</u> è corretto accedere al membro m della variabile puntata da ps mediante l'espressione *ps.m
- Tale espressione è infatti constraint violation, in quanto applica l'operatore . alla variabile ps, ma ciò è sintatticamente scorretto in quanto ps non ha un tipo struttura

 Per accedere ad un membro di una struttura attraverso un puntatore è necessario scrivere delle parentesi tonde attorno all'operatore * applicato al puntatore: ciò non è molto comodo e il codice ha un aspetto poco elegante

```
struct type1 { int m1; long m2 };
struct type1 s = { 0, -800 }, *ps = &s;
long v;
/* nella istruzione seguente si accede al
    membro m2 della struttura puntata da ps */
v = (*ps).m2;
```

- Per rendere più comodo da leggere e da scrivere il codice che usa un puntatore per accedere ai membri di una struttura, C Standard definisce un operatore apposito, indicato da una coppia di simboli -> e talvolta chiamato informalmente "operatore freccia"
- Se p è un puntatore a una struttura che ha un membro m,
 l'operazione p -> m è semanticamente equivalente a (*p).m

```
struct type1 { int m1; long m2 };
struct type1 s = { 0, -800 }, *ps = &s;
long v;
/* nella istruzione seguente si accede al
    membro m2 della struttura puntata da ps */
v = ps -> m2;
```

 Lavorando su strutture attraverso puntatori, si ottiene una semantica simile a quella di Java