Calcolo Numerico

Federico Matteoni

A.A. 2019/20

Indice

1	Aritmetica di macchina	5
	1.1 Rappresentazione in base dei numeri in maniera univoca	5
	1.1 Rappresentazione in base dei numeri in maniera univoca	9
	1.1.1 Aritmetica di Macchina	6

4 INDICE

Introduzione

Prof.: Luca Gemignani

Calcolo Numerico Metodi numerici per risolvere problemi matematici con il calcolatore. In questo corso ce ne occuperemo dal punto di vista numerico, perché metodi di risoluzione diversi performano in maniera diversa sulla macchina. Cerchiamo di capire quali sono i metodi di interesse e cosa aspettarci dalla loro implementazione.

Il metodi numerici approssimano la soluzione di problemi matematici.

Inoltre, il computer **impatta** sul calcolo perché lavora con approssimazioni dei numeri, che su moli elevate di dati e di elaborazioni finiscono per perturbare il risultato ottenuto.

Tipici problemi

$$Ax = b$$

$$Ax = \lambda x$$

$$f(x) = 0$$

$$\int_{a}^{b} f(x)dx$$

Matlab Matrix Laboratory, strumento di implementazione per verificare e constatare i risultati teorici.

Informazioni d'esame Compitini, che se complessivamente passati rendono l'orale facoltativo. In alternativa, appelli scritti + orale.

Capitolo 1

Aritmetica di macchina

Modello per capire cosa aspettarci dal punto di vista degli errori dell'esecuzione.

Esempio Per calcolare il limite

$$\lim_{x \to \infty} \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$$

ottengo un caso indeterminato $(\infty - \infty)$. Posso semplificare l'espressione ad esempio razionalizzando, e con pochi passaggi ottengo la seguente uguaglianza

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$$

Quindi dal punto di vista matematico, le due espressioni sono equivalenti. Ciò non è sempre vero per la rappresentazione ed il calcolo in macchina: le due espressioni forniranno risultati completamente diversi. Si rende necessario, quindi, capire quale metodo si comporta meglio rispetto agli altri.

1.1 Rappresentazione in base dei numeri in maniera univoca

Rappresentare i numeri Siamo comunemente abituati a rappresentare un numero in diverse forme. Ad esempio, $0.1 = \frac{1}{10} = 10 \cdot 0.01$. In generale, per ogni numero ho diversi metodi di rappresentazione \Rightarrow In macchina dobbiamo poter rappresentare i numeri in maniera univoca.

Base di numerazione $B \in N, B > 1$, poiché in base 1 non si può contare. Una base B ha cifre nell'insieme $\{0, 1, \dots, B-1\}$

Teorema Dato $x \in R$, con $x \neq 0$

 $\exists ! \ (\{d_i\}_{i\geq 1} \text{ con } d_1 \neq 0 \text{ e } d_i \text{ non definitivamente uguali a } B-1) \land (p \in Z) \mid x = segno(x) \cdot B^p \cdot \sum_{i=1}^{\infty} d_i \cdot B^{-i}$ Considerazioni

Se $x \in C$ allora viene rappresentato come coppia di numeri reali, quindi il problema si riconduce sempre alla loro rappresentazione

Lo 0 viene rappresentato in modo speciale, poiché non esiste una sua rappresentazione normalizzata

 $d_{ii>1}$ è una **successione** di cifre

La rappresentazione è **normalizzata** se $d_1 \neq 0$, cioè se la prima cifra è diversa da 0

Non può avere tutte cifre uguali a B-1 da un certo punto in poi, la rappresentazione "collassa" al numero successivo

p è detto **esponente**

 $\sum_{i=1}^{\infty} d_i \cdot B^{-i}$ è detta mantissa

Questa rappresentazione si chiama in virgola mobile o floating point

Segno	Esponente	Mantissa
-------	-----------	----------

Esempi Ponendo B = 10

$$x = 0.01 \Rightarrow x = +10^{-1} \cdot (0.1)$$

$$x = 1.35 \Rightarrow x = +10^{1} \cdot (0.135)$$

$$x = 0.0023 \Rightarrow x = +10^{-2} \cdot (0.23)$$

Numeri di Macchina Nei computer ho registri di lunghezza finita, quindi essi vengono partizionati: una parte viene riservata alla rappresentazione dell'esponente e il resto alla rappresentazione della mantissa. L'insieme dei numeri di macchina F è quindi così definito

$$F(B, t, m, M) = \{ \pm B^p \cdot \sum_{i=1}^t d_i \cdot b^{-i} \mid d_1 \neq 0 \land -m \leq p \leq M \} \cup \{0\}$$

dove

t sono le cifre della mantissa

L'esponente p è compreso tra i valori -m e M

Lo 0 è incluso ma rappresentato a parte

Esempio Ipotizzando di usare registri da 32 bit, posso stanziare 8 bit per l'esponente p (quindi 1 bit per il segno e 7 bit per il valore) e i restanti 24 bit per la mantissa (1 per il segno, 23 per il valore). Quanti numeri posso rappresentare?

$$p$$
 di 7 bit $\Rightarrow 2^7 - 1 = 127 \Rightarrow -127 \leq p \leq 127$ ma lo 0 è rappresentato due volte

$$x = \pm 2^p \sum_{i=1}^{2} 3d_i \cdot 2^{-1}$$
, con $d_i \in \{0,1\}$, $d_1 \neq 0 \Rightarrow d_1 = 1$ sempre

Vedremo che con una serie di accorgimenti è possibile aumentare i numeri esattamente rappresentabili.

Dato quindi F(B, t, m, M), osservo che:

$$F(B,t,m,M)$$
 ha cardinalità finita $N=2B^{t-1}(B-1)(M+m+1)+1$

Se
$$x \in F(B, t, m, M) \land x \neq 0 \Rightarrow \omega = B^{-m-1} \leq |x| \leq B^M(1 - B^{-t}) = \Omega$$

Quindi non è possibile rappresentare esattamente numeri non nulli minori di ω . Si può introdurre una rappresentazione **denormalizzata** quando p=-m: la condizione $d_1 \neq 0$ può essere abbandonata e posso così rappresentare numeri positivi e negativi compresi in modulo tra B^{-m-t} e $B^{-m}(B^{-1}-B^{-t})$

Analogamente se p=M si introducono rappresentazioni speciali per i simboli $\pm \infty$ e NaN (**not a number**).

1.1.1 Aritmetica di Macchina

La rappresentazione di un numero $x \in R, x \neq 0$ in macchina significa **approssimare** x con un numero $\overline{x} \in F(B, t, m, M)$ commettendo un **errore relativo** di rappresentazione

$$\epsilon_x = \frac{\overline{x} - x}{x} = \frac{\eta_x}{x}, x \neq 0$$

quanto più piccolo possibile in valore assoluto. La quantità $\eta_x = \overline{x} - x$ è detta **errore assoluto** della rappresentazione. L'errore relativo è importante per la **valutazione qualitativa** dell'errore: nelle misurazioni astronomiche un errore assoluto di 1 cm è *qualitativamente diverso* da un errore assoluto di 1 cm nella misurazione di un tavolo.

Dato $x \in R, x \neq 0$, distinguiamo due casi:

- 1. $|x| < \omega$ (underflow) oppure $|x| > \Omega$ (overflow)
- 2. $\omega \leq |x| \leq \Omega$

Nel secondo caso abbiamo quattro tecniche di approssimazione:

- 1. Arrotondamento: x approssimato con il numero rappresentabile \overline{x} più vicino
- 2. Troncamento: x approssimato con il più grande numero rappresentabile \overline{x} tale che $|\overline{x}| \leq |x|$
- 3. Round toward $+\infty$: x approssimato al più piccolo numero rappresentabile maggiore del dato
- 4. Round toward $-\infty$: x approssimato al più grande numero rappresentabile minore del dato

Per semplicità considereremo una macchina che opera per troncamento sull'insieme F(B,t,m,M). Indicheremo con $trn(x) = \overline{x}$ il risultato dell'approssimazione di x con troncamento e più in generale fl(x) l'approssimazione in macchina del dato x nel sistema floating point cosiderato.