# 计算机网络技术实践 实验报告



实验名称: \_\_\_\_实验四—VLAN 组网配置实验

姓 名: <u>陈朴炎</u>实验 日期: 2023.11.19

学 号: <u>2021211138</u> 实验报告日期: 2023.12.19

报告退发: (订正、重做)

# 目录

一、	环境	3
	1.1 运行环境	3
	1.2 网络拓扑	3
	1.2.1 网络拓扑图	3
	1.2.2 网络拓扑说明	4
二、	实验目的	4
三、	实验内容及步骤	4
	3.1 配置 PC	4
	3.2 配置交换机及前两部分实验	5
	3.2.1 配置交换机	5
	3.2.2 实验四第一部分	9
	3.2.3 实验四第二部分10	0
	3.3 配置路由器1	1
	3.3.1 方法1 和 access 口相连1	1
	3.3.2 方法2 和 trunk 口相连1	3
	3.3.3 配置路由器之间的动态路由	5
四、	实验结果18	8
	4.1 第一部分	8
	4.2 第二部分20	0
	4.3 第三部分 不同 VLAN 互联2	2
	4.3.1 方法12	2
	4.3.2 方法 224	4
	4.3.3 跨路由器互联20	6
五、	实验中的问题及心得2	7
六、	实验思考3	0
	6.1 同个局域网配置不同 IP 网段 30	0
	6.2 分析数据包传输流程3	1
	6.3 物理网络、VLAN、IP 网段的关系	3

# 一、环境

# 1.1 运行环境

本次实验在 Windows 11 上完成,使用 GNS3 虚拟仿真平台。

GNS3 版本: 22.44.1

GNS3 的服务器运行在虚拟机上,使用 GNS3 VM.ova 作为映像。

运行虚拟机的程序为 VM Ware workstation pro 17.x

VM Version: 0.15.0


Qemu version 4.2.1 Ubuntu version focal

KVM support availabe: True

IP: 192.168.177.127 port: 80

# 1.2 网络拓扑

# 1.2.1 网络拓扑图



### 图 1-1 网络拓扑图

### 1.2.2 网络拓扑说明

网络拓扑中有 5 个路由器, 10 个交换机, 16 个 PC 机, 15 个 VLAN。

整个网络拓扑的子网掩码都是 255.255.255.0

网络号的前两位都为 203.138, 在网络拓扑图中, 用蓝色的数字标明。

网络拓扑图中,红色的为各个主机、端口的 IP 号后两位。

其中, 主机的 IP 号为 203.138.vlan 号.主机号。vlan 号标注在了 PC 的旁边, 比如: PC2 的 vlan 号为 2, PC1 的 vlan 号也为 2。PC1 的主机号就为 1, PC2 的主机号就为 2 以此类推。

路由器互联部分的网络号为 203.138."1RnRm".0,比如说,R1 和 R2 相连的那部分网络号就为 203.138.112.0,第三位的后两位为相连的路由器的标号。

路由器和 PC 连的端口为各个子网的网关,IP 号的最后一位为 100。

# 二、实验目的

能够清楚的知道不同 VLAN 配置的区别和原理

能够说明一个数据包从一台主机到另一台主机的发送传输流程

能够设计网络拓扑,配置各台机器,并令网络联通

# 三、实验内容及步骤

# 3.1 配置 PC

双击 PC,对 PC 输入如下命令,配置 PC 的 ip:

ip 203.138.vlan 号.PC 号/24 203.138.vlan 号.100

比如 PC1, 就输入 ip 203.138.2.1/24 203.138.2.100

203.138.2.1 为 PC 的 IP 号, /24 为子网掩码的位数, 203.138.2.100 为 这个网段的网关。如下图所示

```
PC1> ip 203.138.2.1/24 203.138.2.100
Checking for duplicate address...
PC1 : 203.138.2.1 255.255.255.0 gateway 203.138.2.100
```

图 3-1 配置 PC 的 ip 图

同理,配置其他的16个PC机,过程都相同,不再重复罗列。

配置完后,使用 save 命令保存 PC 的配置,如下图所示:

```
PC16> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
PC16>
```

图 3-2 保存 PC 配置

# 3.2 配置交换机及前两部分实验

# 3.2.1 配置交换机

双击交换机, 出现如下配置界面




图 3-3 交换机配置界面

首先选择端口号,以 Switch2 为例,Switch2 的 e1 端口连 PC1, e2 端口连 PC2, e0 端口连 Switch1。在这里,我把交换机和 PC 连接的端口类型都设置为 access 口,而交换机跟交换机/路由器连的端口类型都设置为 trunk 口(除了 Switch8 和 R4)。配置交换机的步骤如下:

- ① 选择端口
- ② 更改 VLAN 号
- ③ 选择端口的类型
- ④ 点击 Add
- ⑤ 点击 Apply → OK

前四步做完之后,Switch2 的配置结果如下,Type 为 dot1q 表示该端口类型为 trunk 口。我把 0 号端口设置为 trunk,1、2 号端口设置为 access 口,

并且 1、2 端口的 VLAN 号为 2。trunk 口的 vlan 号最好设置成 1,不然会出现问题(后面会讨论)。




图 3-4 Switch2 配置图




图 3-5 Switch1 配置图




图 3-6 Switch9 配置图




图 3-7 Switch8 配置图

以上是几个在我的网络拓扑图中重要/典型的交换机配置,其他交换机配置和它们类似。

## 3.2.2 实验四第一部分

现在做实验 4 的第一部分:

启动 Switch1、2, PC1、2。PC1 的 IP 配置<u>同 3.1.1 节所示</u>, PC2 的 ip 配置为 203.138.2.2。将 Switch2 的端口 e1 设置为 vlan2, e2 设置为 vlan3, 如下图所示:




图 3-8 第一部分 Switch2 配置 1

查看 PC1 和 PC2 能否 ping 通:




图 3-9 PC1 ping PC2

```
PC2>
PC2>
PC2> ping 203.138.2.1
host (203.138.2.1) not reachable

PC2>
```

图 3-10 PC2 ping PC1

不能 ping 通。

将 SWitch2 的 e2 端口配置成 vlan2, 查看能否 ping 通:




图 3-11 修改 Switch2 配置

重新查看 PC1 和 PC2 能否 ping 通。实验结果在 4.1 第一部分。

# 3.2.3 实验四第二部分

用拓扑图的左上角部分 PC1、PC3、SWitch1、Switch2、Switch3 进行实验。

将 Switch3 配置信息更改,e1 端口配置成 vlan2,如下:




图 3-12 修改 Switch3 端口标签

修改 PC3 的 ip 号为 203.138.2.3, 配置如下:




图 3-13 PC3 的 ip 配置图

而 SWitch1、2、3 相连的部分都为 trunk 口。现在尝试 PC1 、 PC3 互相 ping, 实验结果及分析在 4.2 第二部分。

# 3.3 配置路由器

路由器的端口有两种配置方法,一种是一个端口一个 vlan 号,另一种是一个端口划分成多个子端口,一个子端口一个 vlan 号。下面我将详细说明两种配置方法的实验步骤。

# 3.3.1 方法 1 和 access 口相连

由于交换机的 access 口只允许同一个 vlan 标签的数据包传输,因此需要为路由器连接的每一个 vlan 配置一个端口。

配置一个端口一个 vlan 号的路由器, 步骤如下。

在拓扑图中, 我使用 R4 作为方法 1 的路由器。R4 的 f0/0 为 PC15 的网关, R4 的 f0/1 为 PC16 的网关。

首先双击 R4 路由器, 进入配置界面。

### 输入如下配置信息:

```
R4# conf t
R4(config)# in f0/0
R4(config-if)# ip add 203.138.15.100 255.255.255.0
R4(config-if)# no shutdown
R4(config-if)# exit

R4#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R4(config)#in f0/0
R4(config-if)#encapsulation dot1q 15

% Invalid input detected at '^' marker.

R4(config-if)#ip add 203.138.15.100 255.255.255.0
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#exit
R4(config)#
```

图 3-14 配置 R4 f0/0 端口示意图

```
R4(config)#in f0/1
R4(config-if)#ip 203.138.16.100 255.255.255.0

% Invalid input detected at '^' marker.

R4(config-if)#ip add 203.138.16.100 255.255.255.0
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#exit
R4(config)#

(*Dec 19 15:18:28.659: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Dec 19 15:18:29.663: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*A4(config)#
```

图 3-15 配置 R4 f0/1 端口示意图

### 查看 R4 此时的路由表,如下:

```
Gateway of last resort is not set

C 203.138.16.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
C 203.138.15.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

图 3-16 R4 路由表

### 3.3.2 方法 2 和 trunk 口相连

当路由器的一个端口和交换机的 trunk 口相连的时候,路由器需要为这个端口划分多个子端口,来让它的一个端口作为不同虚拟局域网的网关。配置过程如下所示,这里我选择 R1 为例,R1 的 f0/0 连接了 vlan2、vlan3、vlan4,因此需要为 R1 划分三个子端口: f0/0.2,f0/0.3,f0/0.4,并为每一个子端口配置 ip 地址和协议。步骤如下:

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#in f0/0.2
R1(config-subif)#enc
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 2
R1(config-subif)#ip add 203.138.2.100 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
```

conf t表示进入配置环境, in f0/0.2 表示进入到接口 f0/0 的.2 子接口配置环境。encapsulation dot1q 2表示为该子接口封装上 dot1q 协议, 其中标签为 2。最后加上该子接口的 ip 地址和子网掩码。no shutdown 用来开启该接口。

```
R1#
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#in f0/0.2
R1(config-subif)#enc
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 2
R1(config-subif)#ip add 203.138.2.100 255.255.255.0
R1(config-subif)#no shutdown
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
```

图 3-17 R1 的 f0/0.2 配置过程

### 同理, 配置 R1 的 f0/0.3、f0/0.4, 过程如下:

```
R1(config)#in f0/0.3
R1(config-subif)#enca
R1(config-subif)#encapsulation dot
R1(config-subif)#encapsulation dot
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
R1(config-subif)#ip add 203.138.3.100 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
```

图 4-18 R1 的 f0/0.3 配置过程

```
R1(config-subif)#exit
R1(config)#in f0/0.4
R1(config-subif)#en
R1(config-subif)#encapsulation dot
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
R1(config-subif)#ip add 203.138.4.100 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
```

图 4-19 R1 的 f0/0.4 配置过程

### 最后,要进入子接口对应的物理接口,把该端口打开,如下:

```
R1(config)#in f0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ex
R1(config)#
```

图 4-20 打开 R1 的 f0/0 端口

### 检查配置是否成功:用PC3去ping PC1、PC4

```
PC3> ping 203.138.4.4

84 bytes from 203.138.4.4 icmp_seq=1 ttl=63 time=48.151 ms

84 bytes from 203.138.4.4 icmp_seq=2 ttl=63 time=31.880 ms

84 bytes from 203.138.4.4 icmp_seq=3 ttl=63 time=31.648 ms

84 bytes from 203.138.4.4 icmp_seq=4 ttl=63 time=30.124 ms

84 bytes from 203.138.4.4 icmp_seq=5 ttl=63 time=30.713 ms

PC3> ping 203.138.2.1

84 bytes from 203.138.2.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=47.481 ms

84 bytes from 203.138.2.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=31.021 ms

84 bytes from 203.138.2.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=30.481 ms
```

图 4-21 PC3 ping PC4、PC1 测试结果

### 结果显示, 路由器 f0/0 接口配置成功。查看 R1 的路由表, 如下:

```
C 203.138.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.4 C 203.138.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3 C 203.138.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2 R1#wr
```

### 图 4-22 R1 路由表 1

按 R1 的方法配置 R2、R3,过程重复,不再罗列。


这里测试使用 PC2 和 PC4, 查看它们之间能否互联。实验结果请看 4.3.2

不同 vlan 互联——方法 2 实验结果

# 3.3.3 配置路由器之间的动态路由

路由器之间需要动态路由协议,这样才能让不同路由器连的不同 vlan 的 PC 机互联。这里我选择使用 ospf 协议,配置过程如下:

同样的,以R1为例






图 4-23 R1 的连接情况

R1的 e1/1端口要配 OSPF 协议,e1/0端口也要配 OSPF 协议。由于我的路由器卡槽插的是 PA-8E,所以不用配置 clockrate 和封装 ppp 协议。配置步骤如下:

```
R1#conf t
R1(config)#in e1/1
R1(config-if)#ip ospf hel
R1(config-if)#ip ospf hello-interval 5
R1(config-if)#ip ospf dead
```

```
R1(config-if)#ip ospf dead-interval 20
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
```

### 这些命令的解释如下:

conf t 表示进入到该路由器的配置界面。in e1/1 表示进入到 e1/1 接口的配置环境中。ip ospf hello-interval 5 表示该接口每隔 5 秒都会像隔壁邻居发送一个 hello 包。ip ospf dead-interval 20 表示若是 20 秒收不到hello 包就代表宕机。最后 no shutdown 启动该接口。

```
R1(config-if)#ip ospf hel
R1(config-if)#ip ospf hello-interval 5
R1(config-if)#ip ospf dead
R1(config-if)#ip ospf dead
R1(config-if)#ip ospf dead-interval 20
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
*Dec 19 16:18:16.715: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/1, changed state to up
C*Dec 19 16:18:17.715: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to up
R1(config-if)#
```

图 4-24 R1 e1/1 端口配置 ospf 协议示意图

同理,还要配置 R1 e1/0 端口的 ospf 协议,

```
R1(config)#in e1/0
R1(config-if)#ip add 203.138.101.1 255.255.255.0
R1(config-if)#ip ospf
R1(config-if)#ip ospf hel
R1(config-if)#ip ospf hello-interval 5
R1(config-if)#ip ospf dea
R1(config-if)#ip ospf dea
R1(config-if)#ip ospf dead-interval 20
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#no shutdown
*Dec 19 17:31:09.919: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/0, changed state to up
*Dec 19 17:33:10.919: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0, changed state to up
```

图 4-25 R1 e1/0 端口配置 ospf 协议示意图

配完端口,还需要配置 ospf 的路由邻居,配置命令如下:

```
router ospf 10
network 203.138.2.0 255.255.255.0 area 0
```

router ospf 10表示开启 10号进程来运行 ospf 路由协议 network 命令后面跟着的网络是和该路由直连的网络, 255.255.255.0为 子网掩码。

area 0表示该网络被划分在区域 0

```
R1(config)#router ospf 10
R1(config-router)#network 203.138.2.0 255.255.255.0 area 0
R1(config-router)#network 203.138.3.0 255.255.255.0 area 0
R1(config-router)#network 203.138.4.0 255.255.255.0 area 0
R1(config-router)#network 203.138.112.0 255.255.255.0 area 0
R1(config-router)#network 203.138.101.0 255.255.255.0 area 0
R1(config-router)#exit
R1(config)#
```

图 4-26 R1 配置 ospf 路由协议

这样, R1 就配置完成了。用同样的方式配置 R0、R2、R3、R4, 过程重复,不再——罗列。

配置完成所有的路由器的动态路由协议后,查看中枢路由器 R0 的路由表,如下图所示:

```
R##show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

NI - OSPF NSSA external type 1, NZ - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-1S, su - IS-1S summary, L1 - IS-1S level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-1S inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

0 203.138.112.0/24 [110/20] via 203.138.102.2, 00:03:09, Ethernet1/2

[110/20] via 203.138.102.9, 00:03:09, Ethernet1/2

[10/20] via 203.138.102.9, 00:03:09, Ethernet1/2

0 203.138.5.0/24 [110/11] via 203.138.102.2, 00:03:09, Ethernet1/2

0 203.138.5.0/24 [110/11] via 203.138.102.2, 00:03:09, Ethernet1/2

0 203.138.3.0/24 [110/11] via 203.138.101.1, 00:03:09, Ethernet1/2

0 203.138.3.0/24 [110/11] via 203.138.101.1, 00:03:09, Ethernet1/0

0 203.138.3.0/24 [110/11] via 203.138.101.1, 00:03:09, Ethernet1/0

2 203.138.10.0/24 is directly connected, Ethernet1/0

0 203.138.10.0/24 [110/11] via 203.138.101.1, 00:03:09, Ethernet1/0

0 203.138.10.0/24 [10/11] via 203.138.101.1, 00:00:00.00, Ethernet1/0

0 203.138.10.0/24 [10/11] via 203.138.100.1, 00:00.10, Ethernet1/3

0 203.138.13.0/24 [10/11] via 203.138.103.3, 00:03:10, Ethernet1/3

0 203.138.13.0/24 [110/11] via 203.138.103.3, 00:03:10, Ethernet1/3

0 203.138.10.0/24 [110/11] via 203.138.103.3, 00:03:10, Ethernet1/3

0 203.138.10.0/24 [110/11] via 203.138.103.3, 00:03:10, Ethernet1/3

0 203.138.10.0/24 [110/11] via 203.138.103.3, 00:03:10, Ethernet1/3

0 203.138.8.0/24 [110/11] via 203.138.102.2, 00:03:10, Ethernet1/2
```

图 4-30 R0 的路由表

路由表中有 21 个表项,表示有 21 个网段,以 C 为标记的是直连的网络,以 C 为标记的是 ospf 协议动态学习得来的网络。从 R0 的路由表可以看出,R0 可以到达网络拓扑图中的任意一个网络。

配置所有路由器后, 尝试用 PC1 ping 通 PC16 和 PC8。结果见 4.3.3 跨

# 路由器互联。

# 四、实验结果

# 4.1 第一部分

第一次: Switch2 的 e1 端口 vlan 号为 2, e2 端口的 vlan 号为 3, PC1 和 PC2 的互相 ping 的结果如下:

图 4-1 第一次 PC1 ping PC2

图 4-2 第一次 PC2 ping PC1

PC1和PC2不能互相ping通。

第二次: Swtich2 的 e1 端口和 e2 端口 vlan 号都为 2, 结果如下:

```
PC1> ping 203.138.2.2 host (203.138.2.2) not reachable

PC1> ping 203.138.2.2

84 bytes from 203.138.2.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.459 ms
84 bytes from 203.138.2.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.534 ms
84 bytes from 203.138.2.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.472 ms
84 bytes from 203.138.2.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.509 ms
84 bytes from 203.138.2.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.590 ms
```

图 4-3 第二次 PC1 ping PC2

```
PC2>
PC2>
PC2> ping 203.138.2.1
host (203.138.2.1) not reachable

PC2> ping 203.138.2.1

84 bytes from 203.138.2.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.438 ms
84 bytes from 203.138.2.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.458 ms
84 bytes from 203.138.2.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.695 ms
84 bytes from 203.138.2.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.607 ms
84 bytes from 203.138.2.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.435 ms
```

图 4-4 第二次 PC2 ping PC1

实验结果:第一次,由于PC1和PC2连接的端口是同一个交换机下不同的vlan标签,导致PC1和PC2不能互相ping通;第二次,由于PC1和PC2连接的端口是同一个交换机下的同一个vlan标签,因此PC1和PC2可以互相ping通。

### 结果分析:

在第一次互相 ping 的时候,以 PC1 ping PC2 为例:交换机收到 PC1 的报文,此时交换机的 e1 端口给报文打上 vlan2 的标签。交换机会查看自己的各个端口有没有可以转发的端口,发现只有一个 trunk 口可以转发,其他的端口标

签号都不是 vlan2, 就将 PC1 的报文发送给 e0 的 trunk 口, 而不进入 e2 的 vlan3 access 口。

在第二次互相 ping 的时候,以 PC1 ping PC2 为例:交换机的 e1 的 access 口收到 PC1 的报文,此时报文没有标签,交换机为它打上标签,然后查找自己的各个端口有没有满足 vlan2 的标签的端口,发现有 access 端口 e2,有 trunk端口 e0,交换机将 PC1 的 ping 包发送给这两个端口。通过 access 口转发的数据包会将标签去掉再转发。

Access 端口的收发报文逻辑如下:

Access 端口收报文:收到一个报文,判断是否有 VLAN 信息:如果没有则打上端口的 PVID,并进行交换转发,如果有则直接丢弃(缺省)

Access 端口发报文:将报文的 VLAN 信息剥离,直接发送出去

# 4.2 第二部分

尝试用 PC1 ping PC3, 结果如下:

```
PC1> ping 203.138.2.2 host (203.138.2.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.459 ms la4 bytes from 203.138.2.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.459 ms la4 bytes from 203.138.2.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.472 ms la4 bytes from 203.138.2.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.472 ms la4 bytes from 203.138.2.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.509 ms la4 bytes from 203.138.2.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.509 ms la4 bytes from 203.138.2.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.630 ms la4 bytes from 203.138.2.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.630 ms la4 bytes from 203.138.2.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.713 ms la4 bytes from 203.138.2.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.713 ms la4 bytes from 203.138.2.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.711 ms la4 bytes from 203.138.2.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.711 ms la4 bytes from 203.138.2.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.711 ms la4 bytes from 203.138.2.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.711 ms
```

图 4-5 PC1 ping PC3 结果图

尝试用 PC3 ping PC1, 结果如下:

```
PC3> ip 203.138.2.3/24 203.138.2.100
Checking for duplicate address...
PC1: 203.138.2.3 255.255.255.0 gateway 203.138.2.100

PC3> ping 203.138.2.1
84 bytes from 203.138.2.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.126 ms
84 bytes from 203.138.2.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.700 ms
84 bytes from 203.138.2.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.683 ms
84 bytes from 203.138.2.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.845 ms
84 bytes from 203.138.2.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.721 ms
```

图 4-6 PC3 ping PC1 结果图

从结果显示, PC1 和 PC3 可以互相 ping 通。现在来分析 PC1 ping PC3 数据包的传输过程以及交换机的工作流程:

PC1 发送数据包给交换机 SWitch2 的 e1 端口,e1 端口是 access 口,vlan号为 2。e1 端口检查 PC1 的数据包上有没有 vlan 标签——没有,打上 vlan1的标签,并进行转发。Switch2 里允许 vlan2 通过的有 e2 和 e0 端口,这两个端口转发该数据包。e0 端口为 trunk 口,标签为 vlan1,e0 端口在发送这个数据包时,首先将数据包的标签和自己的标签进行比较——不一样,直接转发。因此数据包从 Switch2 转发给 Switch1。Switch1 的 e1 端口收到这个数据包。e1 端口为 trunk 口,trunk 口接收数据包时会先判断有没有 vlan 信息,发现有标签信息——判断 vlan2 能进入,并给 e2 端口转发,e2 端口直接转发该数据包给 Switch3。Switch3 收到这个数据包后检查数据包上的标签:vlan2 标签,并将该数据包从 vlan2 的 access 口 e0 转发。

其中,Trunk 口的收发报文的工作流程可以总结如下:

在 Trunk 端口上发送报文时, 先会将要发送报文的 vlan 标记与 Trunk 端口的 PVID 进行比较, 如果 PVID 相等, 则从报文中去掉 VLAN 标记再发送; 如果与

PVID 不相等,则直接发送。这样一来,如果将交换机级联端口都设置为 Trunk,并允许所有 vlan 通过后,默认情况下除了 vlan1 外的所有来自其他 vlan 中的报文将直接发送(因为这些 vlan 不是 trunk 端口的默认 vlan),而作为 trunk端口默认 vlan 的 vlan1,则需要通过去掉报文中的 vlan 信息后再发送。

在 Trunk 端口收到一个报文时,会首先判断是否有 vlan 信息:如果没有 vlan 标记,则打上该 trunk 端口的 pvid,视同该帧是来自 pvid 所对应的 vlan 转发到 PVID 所对应的 vlan 接口上;如果有 vlan 标记,判断该 Trunk 端口是 否允许该 VLAN 的报文进入,如果允许则直接转发,否则丢弃。

# 4.3 第三部分 不同 VLAN 互联

### 4.3.1 方法1




图 4-7 方法 1

使用方法 1 配置路由器,如上图所示,尝试 ping 通 PC15 和 PC16,实验结果如下所示:

```
PC15> ping 203.138.16.16

84 bytes from 203.138.16.16 icmp_seq=1 ttl=63 time=46.448 ms

84 bytes from 203.138.16.16 icmp_seq=2 ttl=63 time=31.072 ms

84 bytes from 203.138.16.16 icmp_seq=3 ttl=63 time=31.432 ms

84 bytes from 203.138.16.16 icmp_seq=4 ttl=63 time=31.383 ms

84 bytes from 203.138.16.16 icmp_seq=5 ttl=63 time=31.279 ms
```

图 4-8 方法 1 PC15 ping PC16 实验结果

```
PC16>
PC16

PC16
```

图 4-9 方法 1 PC16 ping PC15 实验结果

```
Gateway of last resort is not set

C 203.138.16.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
C 203.138.15.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R4#
```

图 4-10 R4 路由表

PC15 和 PC16 成功 ping 通。

#### 结果分析:

以 PC15 发送数据包给 PC16 为例,数据包的收发过程如下:

PC15 发送数据包给 Switch8 的 e2 端口, e2 端口打上 vlan15 标签,并通过 e0 端口转发, e0 端口是剥离了 vlan15 的标签后发送。路由器 f0/0 收到数据包后,通过子网掩码和目的地按位与并查询路由表,判断要用哪个端口转发一一f0/1 端口。数据包由 f0/1 端口发送后 Switch8 的 e1 端口收到报文后,access 口 e1 打上 vlan16 的标签,并发送给 e3, e3 去标签转发给 PC16。

### 4.3.2 方法 2

这一小部分实验通过 R1 来完成, R1 底下的网络拓扑如图所示:




图 4-11 R1 的网络结构图

需要测试的 PC2 和 PC4, 他们隶属于不同的 vlan, 且路由器和交换机通过 trunk 口, dot1q 协议连接, 路由器的物理接口被划分成多个子接口。

### 实验结果如下所示:

```
PC2> ping 203.138.4.4

203.138.4.4 icmp_seq=1 timeout

203.138.4.4 icmp_seq=2 timeout

84 bytes from 203.138.4.4 icmp_seq=3 ttl=63 time=30.610 ms

84 bytes from 203.138.4.4 icmp_seq=4 ttl=63 time=29.825 ms

84 bytes from 203.138.4.4 icmp_seq=5 ttl=63 time=30.039 ms

PC2>
```

图 4-12 PC2 ping PC4 实验结果

```
PC4> ping 203.138.2.2

84 bytes from 203.138.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.689 ms

84 bytes from 203.138.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=30.366 ms

84 bytes from 203.138.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=30.767 ms

84 bytes from 203.138.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=30.450 ms

84 bytes from 203.138.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=30.960 ms

PC4>
```

### 图 4-13 PC4 ping PC2 实验结果

可以看到,PC2 和 PC4 都互相 ping 通了,不同的 vlan 通过一个路由器实现了互联互通。

### 结果分析:

以 PC2 ping PC4 为例,成功 ping 通的数据包的传输流程如下:

PC2 发送数据包给 Switch2, Switch2 的 e2 接口接收数据包, e2 为 access 口, access 接收到无标签包会打上标签, 并给 trunk 口 e0 转发。e0 转发时由于标签 2 和标签 1 不一样, 因此直接发送。Switch1 收到标签 2 的报文,直接从 e0 端口转发给 R1。R1 收到后首先查看是否有 vlan 标签——有,那就看 f0/0哪个子接口能够处理该帧——f0/0.2 封装的是 dot1q 2,可以处理。因此将这个数据帧的标签从帧里剥离。然后通过路由表,查看要从哪个接口转发。在路由器转发之前,路由器会将该帧重新封装,由于要发往 203.138.4.0 网络,因此打上标签 4,再发给 Switch1。Switch1 的 e0 收到标签为 4 的数据帧直接转发。Switch3 的 e0 口收到后交给 e2 转发,e2 口剥离标签后发送给 PC4。

PC4 回复时先发送回应报文给 Switch3 的 e2 口, e2 口为 access 口, 收到无标签的报文会打上 vlan 4 的标签,然后交给能处理 vlan4 的端口处理该报文。e0 端口可以处理 vlan4,因为它是 trunk 口, e0 转发时先查看该报文标签和自己的一不一样——一个 4 一个 1,不一样,直接转发给 Switch1,Switch1都是 trunk 口,而且都是 vlan 1的标签,和 vlan4不一样,因此将直接转发给路由器 R1。R1 收到报文后,首先会解析它的 vlan 标签,发现是标签 4,于是看自己哪个逻辑子端口可以处理这个标签——f0/0.4 可以处理。路由器通过报

文解析出目的地址后,查路由表转发该报文。在转发前,会给该报文打上目的地 vlan2 的标签。类似的,该报文经过几个 trunk 口后到达 Switch1 的 e2 端口,e2 为 trunk 口,会剥离标签再转发给 PC2。

要注意的是, vlan 标签并不会进入到路由器中。

### 4.3.3 跨路由器互联

配置好所有的路由器后,尝试使用 PC1 去 ping PC16、PC8,结果如下:

```
PC1> ping 203.138.16.16
203.138.16.16 icmp_seq=1 timeout
203.138.16.16 icmp_seq=2 timeout
84 bytes from 203.138.16.16 icmp_seq=3 ttl=61 time=90.724 ms
84 bytes from 203.138.16.16 icmp_seq=4 ttl=61 time=91.223 ms
84 bytes from 203.138.16.16 icmp_seq=5 ttl=61 time=91.406 ms

PC1> ping 203.138.8.8
203.138.8.8 icmp_seq=1 timeout
203.138.8.8 icmp_seq=2 timeout
84 bytes from 203.138.8.8 icmp_seq=3 ttl=62 time=60.281 ms
84 bytes from 203.138.8.8 icmp_seq=4 ttl=62 time=60.786 ms
84 bytes from 203.138.8.8 icmp_seq=5 ttl=62 time=60.288 ms
```

图 4-14 PC1 pint PC16、PC8 实验结果

如上图所示,PC1 成功 ping 通了 PC16、PC8。

#### 结果分析:

以成功的 PC1 ping PC16 为例。数据包从 PC1 到 R1 的传输过程在上文中已经复述多次,不再赘述。这里主要描述一下路由器处理带 vlan 标签的数据报文的过程。

路由器的物理接口收到一个带有 dot1Q VLAN 标签的数据包。这个标签包含 VLAN 信息,指示数据包属于哪个 VLAN。之后 R1 根据 dot1q 协议提取出报头的 VLAN 标签,确定数据包所属的 VLAN。R1 根据解析出的 VLAN ID 将数据包分配给相应的子接口。每个子接口通常与一个特定的 VLAN 相关联,将

数据包引导到正确的逻辑接口 f0/0.2 上。由于 R1 使用 OSPF 协议维护一个路由表,其中包含了网络的路由信息。当数据包到达正确的子接口后,路由器会查找路由表,确定应该将数据包发送到哪个下一跳或目标。路由表如下图所示:

```
C 203.138.112.0/24 is directly connected, Ethernet1/1
0 203.138.7.0/24 [110/11] via 203.138.112.2, 00:22:29, Ethernet1/1
0 203.138.6.0/24 [110/11] via 203.138.112.2, 00:22:29, Ethernet1/1
0 203.138.5.0/24 [110/11] via 203.138.112.2, 00:22:29, Ethernet1/1
0 203.138.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.4
0 203.138.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
0 203.138.10/24 is directly connected, Ethernet1/0
0 203.138.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
0 203.138.10.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
0 203.138.10.0/24 [110/21] via 203.138.101.10, 00:11:28, Ethernet1/0
0 203.138.103.0/24 [110/20] via 203.138.101.10, 00:14:05, Ethernet1/0
0 203.138.103.0/24 [110/20] via 203.138.101.10, 00:14:05, Ethernet1/0
0 203.138.15.0/24 [110/21] via 203.138.101.10, 00:13:56, Ethernet1/0
0 203.138.13.0/24 [110/21] via 203.138.101.10, 00:13:56, Ethernet1/0
0 203.138.13.0/24 [110/21] via 203.138.101.10, 00:13:57, Ethernet1/0
0 203.138.11.0/24 [110/21] via 203.138.101.10, 00:13:57, Ethernet1/0
0 203.138.10.0/24 [110/21] via 203.138.101.10, 00:13:57, Ethernet1/0
0 203.138.10.0/24 [110/21] via 203.138.101.10, 00:13:57, Ethernet1/0
0 203.138.9.0/24 [110/21] via 203.138.101.10, 00:13:57, Ethernet1/0
0 203.138.8.0/24 [110/21] via 203.138.101.10, 00:13:57, Ethernet1/0
```

图 4-15 R1 的路由表

R1 根据路由表的查找结果,决定将数据包转发到相应的下一跳或目标——203.138.101.10 e1/0。转发之前,R1 将数据包重新封装,由于在路由器之间传输不需要 vlan 标签,因此将其发送到相应的物理接口。

数据包经过 R1、R0 到达 R4 后,同样,R4 会查找路由表,并重装这个数据帧,打上 16 的标签并转发。

# 五、实验中的问题及心得

(1) 一开始我使用 GNS3 作为我的仿真工具。但是在配 GNS3 的时候卡了半天。 首先是 GNS3 的虚拟机老是装不成功,我又决定不装虚拟机,直接在本机上跑。 但是老是出现 wait for localhost ...... 的弹窗,让我烦不胜烦。我删掉重装 了好几次 GNS3,最后沉下心来成功安装了虚拟机,并且设置好了环境,也导入了所需要的路由器,这才得以安心实验。

(2) 在 GNS3 软件上,我被一个小 bug 折磨了好久。一开始,我想知道 GNS3 的简单工作流程,我设计了一个简单的拓扑,两台 PC 机和一台路由器,我设置好了 IP 和网关,但是两台 PC 怎么样也 ping 不通。我上网找也没找到有相关的问题,我还以为是我安装软件忘记配置什么东西了。

我想着抓包分析一下包在哪里被丢掉了,但是在抓包时我又犯难了。打开Wireshark,几乎所有的网口我都尝试了一遍,但是都没有找到我想看到的包。机缘巧合之下,我在 GNS3 界面中右键点击了一条相连的线,看到了 start capture 的选项,这回才成功抓包了。

对于一开始设计的简单网络,我看了从 PC1 到 PC2 的数据包和 PC2 到 PC2 的数据包,发现 PC2 去 ping PC1 的时候根本没发数据包出来。我检查了好几次 PC2 的配置,觉得都没问题,有理由怀疑 PC2 坏了。我又拉出了一个 PC3,放到该网络里,这回 PC1 ping PC3 就成功了,PC3 ping PC1 也成功了,但是 PC2 还是 ping 不通,那就说明是 PC2 坏了,应该是这个软件的小 bug。

- (3) 搞好 GNS3 后,我配置好路由器的路由协议后,路由器死活都没有动态路由信息,我而且每个路由器都没有。我测试了在同一个路由器下不通 vlan 号之间的互联,是成功的,但是跨路由器的时候就失败了。当时请教了很多人,有人认为是我路由器中间又用交换机连起来导致的,但是我把拓扑结构修改后还是不行。最后电脑重启,重启程序,解决了,服了。
  - (4) 还有一个问题是由于我没有搞懂 trunk 口转发的过程, 导致在相同的局域

### 网内, 相同的 vlan 内互相 ping 不通, 如下:




图 5-1 相同局域网内联不通示意图

我想用同一个 vlan 号的 PC10 去 ping PC9,但是 ping 不通。原因如下:我把 Swithc6 的 e7 端口 vlan 标签号设置成 vlan9 的标签。IP 包从 PC10 到路由器,从路由器到 PC9 之间,从路由器发回的包经过 e7 trunk 口,由于 e7的标签为 9,和报文里的 vlan 标签相同,因此 trunk 口会去标签再转发。这样 trunk 口收到的报文就不知道发往哪一个端口了(因为我的其他端口都是access 口),就导致 PC9 接收不到 PC10 的请求。

- (5) 这次实验使我大致掌握了 GNS3 的使用
- (6) 我现在清楚的知道了数据包在一个实际 vlan 网络的传输流程,也知道了交换机和路由器处理带 vlan 标签的数据包的方法及过程。trunk 口和 access 口不同,且路由器也有两种连接 vlan 的方式,这些我都掌握了。

# 六、实验思考

# 6.1 同个局域网配置不同 IP 网段

题目:如何在同一个局域网中,配置两个 IP 网段? (要求这两个网段的设备可以互相 ping 通,采用两种以上的配置方法)

解答如下:

### 第一种:

首先我们要知道两点:

- 1. Ping 的时候没有子网掩码,不知道目标的确切网络号。
- 2. 路由表在查表时不是根据目标的子网掩码来找目标的网络,而是通过某一表项的子网掩码来推算网络号。

根据这两点可以获得我们的一个答案,请看下例。

有如下两个 ip 地址和子网掩码:

PC1: 1.1.0.2 255.0.0.0 PC2: 1.1.1.2 255.255.0.0

上例中 PC1 ping PC2 用自己的子网掩码推算 PC2 的网络是不是一样:用 255.0.0.0 跟 ip2 来与运算:发现一样,因此任务 PC2 和自己在同一个网络里, 就直接发送数据包过去。发过去了 PC2 发回来的时候也是,用 ip1 和 PC2 的子 网掩码相与,发现网络号一样,便传回去了。

### 第二种:

在 PC 机上加一条接口转发的路由信息,就能 ping 通。

PC2 2.1.1.1 255.0.0.0

PC3 3.1.1.1 255.0.0.0

PC2 ip route 3.0.0.0 255.0.0.0 f0/0

PC3 ip route 2.0.0.0 255.0.0.0 f0/0

这里假设 PC2 ping PC3。PC2 初始时不知道 ping PC3 的下一跳地址要往哪里发送,因此会发送一个 arp 广播包。arp 解析的 ip 地址就是对方的 ip。由于在同一个网络里,arp 广播使得 PC3 得到 PC2 的 mac,告诉 PC2 可以往我这里。PC2 成功发送数据包到 PC3。可是当 PC3 要发回去时,不知道 PC2,又一次发送 arp 广播包,PC2 通过广播包获取 PC3 的请求,并告诉 PC3 往我这里发送。这样 PC3 的回应报文也能成功被 PC2 接收。

# 6.2 分析数据包传输流程

题目:选择自己拓扑中两个不同 VLAN 中的 PC 机,中间要经过 trunk 链路连接的路由器,阐述互相 ping 时的完整传输流程。(包括交换机和路由器的简单处理过程,并且要指出数据包中 VLAN 标签的变化过程)

#### 解答:

这一小部分实验通过 R1 来完成, R1 底下的网络拓扑如图所示:




图 6-1 R1 的网络结构图

需要测试的 PC2 和 PC4, 他们隶属于不同的 vlan, 且路由器和交换机通过

trunk 口, dot1q 协议连接, 路由器的物理接口被划分成多个子接口。

### 实验结果如下所示:

```
PC2> ping 203.138.4.4

203.138.4.4 icmp_seq=1 timeout

203.138.4.4 icmp_seq=2 timeout

84 bytes from 203.138.4.4 icmp_seq=3 ttl=63 time=30.610 ms

84 bytes from 203.138.4.4 icmp_seq=4 ttl=63 time=29.825 ms

84 bytes from 203.138.4.4 icmp_seq=5 ttl=63 time=30.039 ms

PC2>
```

图 6-2 PC2 ping PC4 实验结果

```
PC4> ping 203.138.2.2

84 bytes from 203.138.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.689 ms

84 bytes from 203.138.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=30.366 ms

84 bytes from 203.138.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=30.767 ms

84 bytes from 203.138.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=30.450 ms

84 bytes from 203.138.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=30.960 ms

PC4>
```

图 6-3 PC4 ping PC2 实验结果

可以看到,PC2 和 PC4 都互相 ping 通了,不同的 vlan 通过一个路由器实现了互联互通。

### 结果分析:

以 PC2 ping PC4 为例,成功 ping 通的数据包的传输流程如下:

PC2 发送数据包给 Switch2, Switch2 的 e2 接口接收数据包, e2 为 access 口, access 接收到无标签包会打上标签 2, 并给 trunk 口 e0 转发。e0 转发时由于标签 2 和标签 1 不一样,因此直接发送。Switch1 收到标签 2 的报文,直接从 e0 端口转发给 R1。R1 收到后首先查看是否有 vlan 标签——有,那就看 f0/0 哪个子接口能够处理该帧——f0/0.2 封装的是 dot1q 2, 可以处理。因此将这个数据帧的标签从帧里剥离。然后通过路由表,查看要从哪个接口转发。

在路由器转发之前,路由器会将该帧重新封装,由于要发往 203.138.4.0 网络, 因此打上标签 4,再发给 Switch1。Switch1 的 e0 收到标签为 4 的数据帧直接 转发。Switch3 的 e0 口收到后交给 e2 access 口转发, e2 口剥离标签后发送 给 PC4。

PC4 回复时先发送回应报文给 Switch3 的 e2 口,e2 口为 access 口,收到无标签的报文会打上 vlan 4 的标签,然后交给能处理 vlan4 的端口处理该报文。e0 端口可以处理 vlan4,因为它是 trunk 口,e0 转发时先查看该报文标签和自己的一不一样——一个 4 一个 1,不一样,直接转发给 Switch1,Switch1都是 trunk 口,而且都是 vlan 1的标签,和 vlan4不一样,因此将直接转发给路由器 R1。R1 收到报文后,首先会解析它的 vlan 标签,发现是标签 4,于是看自己哪个逻辑子端口可以处理这个标签——f0/0.4 可以处理。路由器通过报文解析出目的地址后,查路由表转发该报文。在转发前,会给该报文打上目的地vlan2的标签。类似的,该报文经过几个 trunk 口后到达 Switch1的 e2 端口,e2 为 trunk 口,会剥离标签再转发给 PC2。

要注意的是, vlan 标签并不会进入到路由器中。

# 6.3 物理网络、VLAN、IP 网段的关系

题目:请阐述物理网络、VLAN 及 IP 网段的关系,说明路由器是如何把不同物理网络连通的。

### 解答:

Vlan 是在同一个物理网络再进行划分

不同的物理网路可以划分 vlan1、2、3、4,不同物理网路相同 vlan 标签的

### 虚拟网络是独立的

每个 VLAN 可以有自己的 IP 网段,即一个 VLAN 对应一个 IP 网段。

路由器通常被用于连接不同的物理网络或不同的 VLAN,以实现跨网络的通信。

路由器通常有多个物理接口,每个接口连接到一个不同的物理网络。这些物理接口可以是以太网口、无线接口等。如果在路由器上使用 VLAN 划分,路由器的接口可以配置为多个子接口,每个子接口关联一个 VLAN。这样,路由器可以在同一个物理接口上连接多个逻辑上独立的 VLAN。对于每个子接口,路由器会分配一个 IP 地址,该 IP 地址属于子接口所关联的 VLAN 的 IP 网段。这样,路由器就能够在不同的 IP 网段之间进行路由。路由器维护一个路由表,用于决定将数据包从一个接口转发到另一个接口的方式。当路由器收到一个数据包时,它会根据目标 IP 地址查找路由表,确定应该将数据包转发到哪个接口。路由器会检查目标 IP 地址所属的网络,然后将数据包转发到适当的接口,实现不同物理网络之间的通信。