

# Clase 6 - Procesos en gases ideales

Física 2 - 2024

# Ley de Gas Ideal

# Demostración





Constante de gas ideal

Normalmente usamos estas dos 
$$\rightarrow R = \begin{cases} 8,3145 & \frac{T}{\text{mol } K} \\ 0,0821 & \frac{\text{atml}}{\text{mol } K} \end{cases}$$

Temperatura

## Procesos en gases ideales


- Todo proceso implica un combio en alguna de las propiedades del sistema
- En el caso del gas ideal, exnalizaremos el cambio de las propiedades termodinámica≤ (P, V y T)
- Si en todo momento conocemos P, V y T, entonces gráficamente?

  conocemos la trazectoria termodinámica
- A partir de esta trayectoria podrenos calcular, por ejemplo, el taborjo producido por el gas


### Procesos cuasiestáticos

La cínica monera de poder dibujor una tragectoria de (P,V,T) es teniendo al Sistema en equilibrio en cada momento

Esto es lo que se logra
 en un proceso cuasiestático



## Trabajo en procesos cuasiestáticos




Compression

Where 
$$\int_{x_1}^{x_2} f_{ext} dx = -\int_{x_1}^{x_2} f_{gas} dx = -\int_{x_1}^{x_2} f_{A} dx = -\int_{x_1}^{x_2} f_{A} dx$$

$$W_{SOBRE} = -\int_{V_{4}}^{V_{2}} P(V) dV$$

$$W_{SOBRE} = -\int_{1}^{\infty} P(V) dV \quad es \quad (casi) el \quad avea \quad bajo \quad la \quad curva$$



### Trabajo según el proceso

$$W_{SOBRE} = -\int_{V=cte}^{V=cte} P(v) dV = 0$$

Proceso isóbaro (P=ta)

$$W_{SOBRE} = -\int_{V_1}^{V_2} P(v) dV = P(V_1 - V_2)$$

Proceso isotermo (T=ta)

$$W_{SOBRE} = -\int_{V_{1}}^{V_{2}} P(v) dV = -\int_{V_{2}}^{V_{2}} \frac{\eta RT}{V} dV$$

$$= \left[ \eta RT \left( \frac{V_{2}}{V_{1}} \right) \right]$$

Proceso adiabático (Q = 0) PV = cte V = cte

$$V_{SOBRE} = -\int_{V_1}^{V_2} P(v) dv = \frac{1}{\tau - 1} \left( P_2 V_2 - P_1 V_1 \right)$$