第五章 优化程序性能

教 师: 郑贵滨

听觉智能研究中心

哈尔滨工业大学, 计算机科学与技术学院

要点

■ 综述

- 普遍有用的优化方法
 - 代码移动/预先计算
 - 复杂运算简化Strength reduction
 - 共享公用子表达式
 - 去掉不必要的过程调用
- 妨碍优化的因素Optimization Blockers (优化障碍)
 - 过程调用
 - 存储器别名使用Memory aliasing(不同名字指向相同内存)
- 运用指令级并行
- 处理条件分支

性能的现实

- 性能比时间复杂度(asymptotic complexity, 渐进时间复杂度/渐进复杂性)更重要
- 常数因子也很重要!
 - 代码编写不同,性能会差10倍!
 - 要在多个层次进行优化:
 - 算法、 数据表示、过程、循环
- 优化性能一定要理解"系统"
 - 程序是怎样被编译和执行的
 - 现代处理器+存储系统是怎么运作的
 - 怎样测量程序性能、确定"瓶颈"
 - 如何在不破坏代码模块性和通用性的前提下提高性能

编译器优化

- 提供从程序到机器的有效映射
 - 寄存器分配
 - 代码选择与排序(调度)
 - 消除死代码
 - 消除轻微的低效率问题
- (通常)不提高渐进效率asymptotic efficiency
 - 由程序员来选择最佳的总体算法
 - 大O常常比常数因子更重要,但常数因子也需要考虑
- 难以克服的"优化障碍"
 - 潜在的内存别名使用memory aliasing(两个指针可能指向同一内存位置)
 - 潜在的函数副作用

编译器优化的局限性

- 在基本约束条件下运行
 - 不能引起程序行为的任何改变
 - 例外:可能由于程序使用了非标准的语言特性
 - 通常不去优化那些畸形情况下(pathological conditions)的程序行为
- 对程序员来说很明显的行为,可能会因语言和编码风格而变得模糊、混乱
 - 如:变量值的范围<<变量类型对应的范围

编译器优化的局限性

- 大多数分析只在过程范围内进行
 - 在大多数情况下,全程序分析的代价会很高
 - 教新版本的GCC在单个文件中进行过程间的优化分析
 - 但是, 不做文件间的代码优化分析
- 大多数分析都是基于静态信息的
 - 编译器很难预测运行时的输入
- 当有疑问时,编译器必须是保守的

通常有用的优化

程序员或编译器应该做(不依赖处理器)的优化

- 代码移动
 - 减少计算执行的频率
 - 如果它总是产生相同的结果
 - 将代码从循环中移出

```
void set_row(double *a, double *b,
    long i, long n)
{
    long j;
    for (j = 0; j < n; j++)
        a[n*i+j] = b[j];
}

long j;
    int ni = n*i;
    for (j = 0; j < n; j++)
        a[ni+j] = b[j];
}</pre>
```

编译器生成的代码移动 (-O1)

```
void set_row(double *a, double *b, long i, long n)
{
    long j;
    for (j = 0; j < n; j++)
        a[n*i+j] = b[j];
}</pre>
```

```
long j;
long ni = n*i;
double *rowp = a+ni;
for (j = 0; j < n; j++)
*rowp++ = b[j];
```

```
set row:
                                               # Test n
                  %rcx, %rcx
         testq
                                               # If 0, goto done
         jle
                   .L1
                                               # ni = n*i
         imulq
                  %rcx, %rdx
                                               \# rowp = a + ni*8
         leag
                   (%rdi,%rdx,8), %rdx
                                               #j=0
         movl
                   $0, %eax
.L3:
                                               # loop:
                                               \# \mathbf{t} = \mathbf{b}[\mathbf{i}]
                  (%rsi,%rax,8), %xmm0
         movsd
                                               #M[a+ni*8+j*8] = t
                   %xmm0, (%rdx,%rax,8)
         movsd
                   $1, %rax
                                               # j++
         addq
                                               # j:n
                   %rcx, %rax
         cmpq
                   .L3
                                               # if !=, goto loop
         jne
.L1:
                                               # done:
         rep; ret
```

复杂运算简化Reduction in Strength

- 用更简单的方法替换昂贵的操作
- 移位、加,替代乘法/除法

$$16*x ==> x << 4$$

- 实际效果依赖于机器
- 取决于乘法或除法指令的成本
 - Intel Nehalem CPU整数乘需要3个CPU周期
- 识别乘积的数值序列

```
for (i = 0; i < n; i++) {
  int ni = n*i;
  for (j = 0; j < n; j++)
    a[ni + j] = b[j];
}

int ni = 0;
for (i = 0; i < n; i++) {
  for (j = 0; j < n; j++)
    a[ni + j] = b[j];
  ni += n;
}
```

共享公用子表达式

- 重用表达式的一部分
- 使用 -O1时,GCC会做这个优化

```
/* Sum neighbors of i,j */
up = val[(i-1)*n + j ];
down = val[(i+1)*n + j ];
left = val[i*n + j-1];
right = val[i*n + j+1];
sum = up + down + left + right;
```

3 乘法: i*n, (i-1)*n, (i+1)*n

```
leaq 1(%rsi), %rax # i+1
leaq -1(%rsi), %r8 # i-1
imulq %rcx, %rsi # i*n
imulq %rcx, %rax # (i+1)*n
imulq %rcx, %r8 # (i-1)*n
addq %rdx, %rsi # i*n+j
addq %rdx, %rax # (i+1)*n+j
addq %rdx, %r8 # (i-1)*n+j
```

```
long inj = i*n + j;
up = val[inj - n];
down = val[inj + n];
left = val[inj - 1];
right = val[inj + 1];
sum = up + down + left + right;
```

1 乘法: i*n




妨碍优化的因素/优化障碍#1: 函数调用

■ 将字符串转小写的函数

```
void lower1(char *s)
{
    size_t i;
    for (i = 0; i < strlen(s); i++)
        if (s[i] >= 'A' && s[i] <= 'Z')
        s[i] -= ('A' - 'a');
}</pre>
```

小写转换性能

- 当字符串长度双倍时,时间增加了四倍
- 二次方(平方)的性能Quadratic performance



把循环变成 Goto形式

```
void lower(char *s){
 size t i = 0;
 if (i \ge strlen(s))
   goto done;
loop:
 if(s[i] >= 'A' && s[i] <= 'Z')
    s[i] = ('A' - 'a');
 1++;
 if (i < strlen(s))
   goto loop;
done:
```

```
/* My version of strlen */
size_t strlen(const char *s)
  size_t length = 0;
  while (*s != '\0') {
       S++;
       length++;
  return length;
```


- strlen每次循环都要重复执行
- strlen 性能
 - 确定字符串长度的唯一方法是扫描它的整个长度,查找null字符
- 整体性能,长度为N的字符串
 - N 次调用 strlen
 - 整体 O(N²) 性能

提高性能

```
void lower2(char *s)
{
    size_t i;
    size_t len = strlen(s);
    for (i = 0; i < len; i++)
        if (s[i] >= 'A' && s[i] <= 'Z')
        s[i] -= ('A' - 'a');
}</pre>
```

- 代码移动:把 strlen调用移到循环外
- 根据:从一次迭代到另一次迭代时结果不会变化

Lower 小写转换的效率



- 字符串长度2倍时,时间也2倍
- lower2 的线性效率

妨碍优化的因素: 函数调用

- 为什么编译器不能将strlen从内层循环中移出呢?
 - 函数可能有副作用
 - 例如:每次被调用都改变全局变量/状态
 - 对于给定的参数, 函数可能返回不同的值
 - 依赖于全局状态/变量的其他部分
 - 函数lower可能与 strlen 相互作用
- Warning:
 - 编译器将函数调用视为黑盒
 - 在函数附近进行弱优化
- 补救措施:
 - 使用 inline 内联函数
 - 用 -O1 时GCC这样做,但 局限于单个文件之内
 - 自己做代码移动

```
size_t lencnt = 0;
size_t strlen(const char *s)
{
    size_t length = 0;
    while (*s != '\0') {
        s++; length++;
    }
    lencnt += length;
    return length;
}
```

妨碍优化的因素: 内存别名使用

- ■别名使用
 - 两个不同的内存引用指向相同的位置
 - C很容易发生
 - 因为允许做地址运算
 - ■直接访问存储结构
 - ■养成使用局部变量的习惯
 - 在循环内部累积
 - ■是一种告诉编译器不用检查内存别名使用的方法

内存的麻烦

```
/* Sum rows is of n X n matrix a and store in vector b */
void sum_rows1(double *a, double *b, long n) {
 long i, j;
 for (i = 0; i < n; i++)
       b[i] = 0;
       for (j = 0; j < n; j++)
                             # sum_rows1 inner loop
          b[i] += a[i*n + j];
                             .L4:
                                 movsd (%rsi,%rax,8), %xmm0 # FP load
                                                             # FP add
                                 addsd (%rdi), %xmm0
                                 movsd %xmm0, (%rsi,%rax,8) # FP store
                                 addq $8, %rdi
                                 cmpq %rcx, %rdi
```

jne

.L4

- 代码每次循环都更新 b[i]
- 为什么编译器不能优化这个?

内存别名的(Memory Aliasing)使用

```
/* Sum rows is of n X n matrix a and store in vector b */
void sum_rows1(double *a, double *b, long n) {
    long i, j;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        b[i] = 0;
        for (j = 0; j < n; j++)
        b[i] += a[i*n + j];
    }
}
```

- 代码每次循环都更新 b[i]
- 必须考虑:更新可能会影响程序 的行为

```
double A[9] =
{ 0, 1, 2,
4, 8, 16,
32, 64, 128};
double B[3];
sum_rows1(A, A+3, 3);
```

Value of b:

```
init: [4, 8, 16]

i = 0: [3, 8, 16]

i = 1: [3, 22, 16]

i = 2: [3, 22, 224]
```

移除 内存别名

```
/* Sum rows is of n X n matrix a
    and store in vector b */
void sum_rows2(double *a, double *b, long n) {
    long i, j;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        double val = 0;
        for (j = 0; j < n; j++)
            val += a[i*n + j];
        b[i] = val;
    }
}
```

■ 不需要存储中间结果

```
# sum_rows2 inner loop
.L10:
    addsd (%rdi), %xmm0 # FP load + add
    addq $8, %rdi
    cmpq %rax, %rdi
    jne .L10
```

表示程序性能

- CPE: 每个元素的周期数(Cycles Per Element)
- 表示向量或列表操作的程序性能的方便方式
- Length = n
- In our case: CPE = cycles per OP
- T = CPE*n + 经常开销(Overhead)
 - CPE 是线的斜率slope

CPE


```
1 void psum1(float a[], float p[], long int n)
2 {
3
        long int i;
4
5
        p[0] = a[0];
6
        for (i = 1; i < n; i++)
7
                p[i] = p[i-1] + a[i];
8}
9
```

CPE

■ 降低循环开销


```
10 void psum2(float a[], float p[]; long int n)
    11 {
    12
            long int i;
    13
            p[0] = a[0];
            for (i = 1; i < n-1; i+=2) {//减少循环边界检查的次数
    14
                     float mid_val = p[i-1] + a[i];
    15
    16
                     p[i] = mid_val;
                     p[i+1] = mid val + a[i+1];
    17
    18
            /* For odd n, finish remaining element */
    19
            if (i < n)
    20
    21
                     p[i] = p[i-1] + a[i];
Bryant and Challaton, Computer Systems: A Programmer's Perspective, Third Edition
```

CPE



程序示例: 抽象数据类型——向量

```
/* data structure for vectors */
typedef struct{
    size_t len;
    data_t *data;
} vec;
```



- ■数据类型data_t使用的不同声明:
 - int
 - long
 - float
 - double

基准程序的计算

```
void combine1(vec_ptr v, data_t *dest){
    long int i;
    *dest = IDENT;
    for (i = 0; i < vec_length(v); i++) {
        data_t val;
        get_vec_element(v, i, &val);
        *dest = *dest OP val;
    }
}</pre>
```

计算向量元素的 和或积

- ■数据类型data_t使用的不同声明:
 - int
 - long
 - float
 - double

- ■操作类型: OP
 - 不同 OP, IDENT使用 不同的定义
 - 0 for +
 - 1 for *

基准程序的性能

计算向量元素的和/积

```
void combine1(vec_ptr v, data_t *dest){
    long int i;
    *dest = IDENT;
    for (i = 0; i < vec_length(v); i++) {
        data_t val;
        get_vec_element(v, i, &val);
        *dest = *dest OP val;
    }
}</pre>
```

不同方法的CPE比较

| 操作OP | Integer | | Double FP | | |
|--------------|---------|-------|-----------|-------|--|
| 方法 | + | * | + | * | |
| Combine1 未优化 | 22.68 | 20.02 | 19.98 | 20.18 | |
| Combine1 -O1 | 10.12 | 10.12 | 10.17 | 11.14 | |

基本优化

■ 减少函数调用:

把函数vec_length移到循环外——代码移动

- 用局部变量累积结果
- 避免每个循环的边界检查 尽量减少循环边界的检查

基本优化的效果

```
void combine4(vec_ptr v, data_t *dest)
{//增加一个局部累积量acc
long i;
long length = vec_length(v); //代码移动
data_t *data = get_vec_start(v); //减少过程调用
data_t acc = IDENT; //局部变量累积结果
for (i = 0; i < length; i++)
acc = acc OP data[i]; //消除不必要的内存引用
*dest = acc;
}
```


速度比较(CPE)

| 操作OP | Integer | | Double FP | | |
|--------------|---------|-------|-----------|-------|--|
| 方法 | + | * | + | * | |
| Combine1 -O1 | 10.12 | 10.12 | 10.17 | 11.14 | |
| Combine4 | 1.27 | 3.01 | 3.01 | 5.01 | |

高级优化:利用指令级并行

- 理解现代处理器的设计——流水线
 - 硬件可以并行执行多个指令
- 流水线性能障碍:
 - ▶数据依赖的限制
 - ▶控制冒险
- 简单的转换可以带来显著的性能改进
 - 编译器通常无法进行这些转换
 - 浮点运算缺乏结合性和可分配性

现代CPU设计




超标量Superscalar处理器

- 定义: 一个时钟周期可发射、执行多条指令。这些指令是从一个连续的指令流获取、动态调度。
- 好处: 不需要编程的努力,超标量处理器(CPU中有一条以上的流水线)可以利用大多数程序都具有的指令级并行性。
- ■大多数现代的cpu都是超标量
- Intel: 从Pentium (1993)起

流水线功能单元

```
long mult_eg(long a, long b, long c) {
    long p1 = a*b;
    long p2 = a*c;
    long p3 = p1 * p2;
    return p3;
}
```



| | Time | | | | | | |
|------|------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 阶段1 | a*b | a*c | | | p1*p2 | | |
| 阶段 2 | | a*b | a*c | | | p1*p2 | |
| 阶段3 | | | a*b | a*c | | | p1*p2 |

- 把计算分解为多个阶段
- 在阶段间传递部分计算
- 一旦值传送给了阶段i+1, 阶段 i 就能开始新的计算,
- 例如, 即使每个乘法需要3个周期, 但在7个周期里可 完成3个乘法

Haswell 架构的Intel CPU

- 8 个功能单元—P359
- 可并行执行多条指令
 - 2 个加载,带地址计算 1个存储,带地址计算
 - 4个整数运算
 - 2个浮点乘法运算
 - 1个浮点加法
 - 1个浮点除法

延迟(latency): 表示完成运算所需要的总时间

发射时间(issue time): 连续两个同类型运

算之间需要的最小间隔(时钟周期数)

容量(capacity):该运算的功能单元数

■ 某些指令 > 1 周期, 但能流水执行

| 指令 | 延迟Latency (周期) | 发射(周期) |
|--------------------|----------------|--------|
| Load / Store | 4 | 1 |
| Integer 乘 | 3 | 1 |
| Integer/Long 除 | 3-30 | 3-30 |
| Single/Double FP 乘 | 5 | 1 |
| Single/Double FP 加 | 3 | 1 |
| Single/Double FP 除 | 3-15 | 3-15 |

Combine4的x86-64 编译结果


■内循环(做整数乘法)

```
.L519:  # Loop:
imull (%rax,%rdx,4), %ecx  # acc = acc OP data[i]; OP = *
addq $1, %rdx  # i++
cmpq %rdx, %rbp  # Compare length:i
jg .L519  # If >, goto Loop
```

速度比较(CPE)

| 操作 | Inte | ger | Double FP | | |
|----------|------|------|-----------|------|--|
| 方 法 | + | * | + | * | |
| Combine4 | 1.27 | 3.01 | 3.01 | 5.01 | |
| 延迟界限 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | |

Combine4 = 串行计算(操作OP = *)



- 计算 (长度=8)
- 顺序依赖性Sequential dependence
 - 性能: 由OP的延迟决定

教材P364的图5-15: 展示关键路径的简化版

循环展开

```
void combine5(vec_ptr v, data_t *dest)
{// unroll 2x1, (1个累积量), combine5
  long length = vec_length(v);
  long limit = length-1;
  data_t *d = get_vec_start(v);
  data_t acc = IDENT;
  long i;
  /* Combine 2 elements at a time */
  for (i = 0; i < limit; i+=2) {
        acc = (acc OP d[i]) OP d[i+1];
  /* Finish any remaining elements */
  for (; i < length; i++) {
        acc = acc OP d[i];
  *dest = acc;
```

■ 每个循环完成2倍的有效工作

循环展开的汇编分析

■ combine5: unroll2x1 的内层循环

.L35:

```
vmulsd (%rax, %rdx, 8), %xmm0, %xmm0#acc*data[i]
vmulsd 8(%rax, %rdx, 8), %xmm0, %xmm0#acc*data[i+1]
addq $2, %rdx
cmpq %rdx, %rbp
```

jg .L35

```
combine4:
.L519:
imull (%rax,%rdx,4), %ecx
addq $1, %rdx
cmpq %rdx, %rbp
jg .L519
```

速度比较(CPE)

| 方法 | Inte | ger | Double FP | | |
|--------------------------------|------|------|-----------|------|--|
| 操作 | + | * | + | * | |
| Combine4 | 1.27 | 3.01 | 3.01 | 5.01 | |
| Combine5 2x1循环展开 (1个累积量) | 1.01 | 3.01 | 3.01 | 5.01 | |
| 延迟界限 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | |

x = (x OP d[i]) OP d[i+1];

- 对整数 + 有帮助
 - 达到延迟界限
- 其他没有改善, Why?
 - 仍然是顺序依赖、已达到了延迟界限

循环展开+重组

```
void combine7 (vec_ptr v, data_t *dest)
{//unroll2x1a,1个累积量
  long length = vec_length(v);
  long limit = length-1;
  data_t *d = get_vec_start(v);
  data_t acc = IDENT;
 long i;
  /* Combine 2 elements at a time */
                                         combine5:
  for (i = 0; i < limit; i+=2)
                                         acc = (acc OP d[i]) OP d[i+1];
       acc = acc OP(d[i] OPd[i+1]);
 /* Finish any remaining elements */
 *dest = acc;
```

- 这能改变运算速度?
 - 是的, 尤其对 FP(浮点数), Why?

Combine程序中OP的极限——吞吐量界限

吞吐量界限(CPE)=发射/容量

| | Inte | ger | Doub | le FP | | |
|------------------------|------|-----|------|-------|--|--|
| 操作OP | + | * | + | * | | |
| 延迟界限 | 1 | 3 | 3 | 5 | | |
| 发 射 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 容量/功能单元数 | 4 | 1 | 1 | 2 | | |
| 吞吐量界限(单位:CPE) | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | | |
| 整个CPU有2个加载单元(读内存数据的单元) | | | | | | |

尽管有4 个整数加法功能单元 但只有2 个加载功能单元,运算 涉及读内存,所以容量按2算

2个浮点乘法功能单元2个浮点加载功能单元

速度比较(CPE)

| 方 法 | Inte | ger | Double FP | |
|-----------------------|------|------|-----------|------|
| 操作OP | + | * | + | * |
| Combine4 | 1.27 | 3.01 | 3.01 | 5.01 |
| Combine5 循环展开 2x1 | 1.01 | 3.01 | 3.01 | 5.01 |
| Combine7 循环展开 2x1a | 1.01 | 1.51 | 1.51 | 2.51 |
| 延迟界限 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 |
| 吞吐量界限 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |

- 接近 2倍的速度提升: Int *, FP +, FP *
 - 原因: 打破了顺序依赖

$$acc = acc OP(d[i] OP d[i+1]);$$

■ 为何是这样?

循环展开+重组


■ combine7的内层循环

loop:

```
vmovsd (%rax, %rdx, 8), %xmm0#读内存
vmulsd 8(%rax, %rdx, 8), %xmm0, %xmm0#读内存、乘
vmulsd %xmm0, %xmm1, %xmm1#乘, 更新xmm1
addq $2, %rdx
cmpq %rdx, %rbp
jg loop
```

重组的计算

acc = acc OP(d[i] OPd[i+1]);



- 什么改变了?
 - 下一个循环的部分操作可以早一些开始(没有依赖的部分,第一个mul和相应加载)
- ■整体性能
 - N 个元素, 每个操作D 个周期延迟
 - (N/2+1)*D cycles: CPE = D/2

循环展开: 使用分离的累积量

```
void combine6 (vec_ptr v, data_t *dest)
{ //unroll2x2, 2个累积量
  long length = vec_length(v);
  long limit = length-1;
  data_t *d = get_vec_start(v);
  data_t acc0 = IDENT;
  data_t acc1 = IDENT;
  long i;
  /* Combine 2 elements at a time */
  for (i = 0; i < limit; i+=2) {
    acc0 = acc0 OP d[i];
    acc1 = acc1 OP d[i+1];
  /* Finish any remaining elements */
  for (; i < length; i++) \{ acc0 = acc0 OP d[i]; \}
  *dest = acc0 OP acc1;
                                         ■ 重组的不同形式
```

速度比较(CPE)

| 方法 | Integer | | Douk | ole FP |
|-----------------------|---------|-----------|------|--------|
| 操作 | + | * | + | * |
| Combine4 | 1.27 | 3.01 | 3.01 | 5.01 |
| combine5: unroll 2x1 | 1.01 | 3.01 | 3.01 | 5.01 |
| combine7: unroll 2x1a | 1.01 | 1.51 | 1.51 | 2.51 |
| combine6: unroll 2x2 | 0.81 | 1.51 | 1.51 | 2.51 |
| 延迟界限 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 |
| 吞吐量界限 | 0.50 | 0.50 1.00 | | 0.50 |

■ 整数 加 + 使用 了两个加载单元

■ 相比Unroll 2x1, 2倍速度提升: Int *、FP +、FP *

循环展开: 使用分离的累积量

■ combine6: unroll2x2 的内层循环


.L35:

```
vmulsd (%rax, %rdx, 8), %xmm0, %xmm0
vmulsd 8(%rax, %rdx, 8), %xmm1, %xmm1
addq $2, %rdx
cmpq %rdx, %rbp
jg .L35
```

combine5:

vmulsd (%rax, %rdx, 8), %xmm0, %xmm0 vmulsd 8(%rax, %rdx, 8), %xmm0, %xmm0

分离的累积量



■ 什么改变了:

■两个独立的操作的"流水"

■整体性能

- N 个元素, 每个操作 D个 周期延迟
- 应为 (N/2+1)*D cycles: CPE = D/2
- CPE与预测匹配!

循环展开 & 累积量

- ■想法
 - 循环展开到某一程度 K
 - 并行累积A个
 - K是A的倍数
 - 灌满流水线
- ■限制
 - 回报递减 Diminishing returns
 - 不能超出执行单元的吞吐量限制
 - 长度小开销大Large overhead for short lengths
 - 顺序地完成循环

循环展开 &累积量: Double *的最好性能

- 案例Intel Haswell
 - 延迟界限:5, 容量: 2, 吞吐量界限: 0.50
 - Load / Store延迟界限: 4
 - 灌满流水线,实现最高性能: A≥延迟*容量(10)才好

| | FP* | 循环展开因子 K | | | | | | | |
|--------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|
| | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| | 1 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | |
| 刪 | 2 | | 2.51 | | 2.51 | | 2.51 | | |
| 累积量 | 3 | | | 1.67 | | | | | |
| π 44₹ | 4 | | | | 1.25 | | 1.26 | | |
| | 6 | | | | | 0.84 | | | 0.88 |
| | 8 | | | | | | 0.63 | | |
| | 10 | | | | | | | 0.51 | |
| nputer Systo | 12 | | | | | | | | 0.52 |

循环展开 &累积量: Int +的最好性能

- 案例Intel Haswell
 - Integer 加法: 4 个功能单元(容量4)、2 个加载单元
 - Int+延迟界限: 1(应该和寻址方式有关), 吞吐量界限: 0.5
 - Load / Store延迟界限: 4

| | Int + | | 循环展开因子 K | | | | | | | |
|--------------|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|--|
| | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| | 1 | 1.27 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | | |
| 甽 | 2 | | 0.81 | | 0.69 | | 0.54 | | | |
| 累积量 | 3 | | | 0.74 | | | | | | |
| EMS. | 4 | | | | 0.69 | | 1.24 | | | |
| | 6 | | | | | 0.56 | | | 0.56 | |
| | 8 | | | | | | 0.54 | | | |
| | 10 | | | | | | | 0.54 | | |
| nputer Systo | 12 | | | | | | | | 0.56 | |


最好性能

- 受功能单元的吞吐量限制
- 比原始未优化的代码提高了42倍

| 操作 | Inte | eger | Double FP | | |
|--------------|-------|-------|-----------|-------|--|
| 方法 | + | * | + | * | |
| Combine1 未优化 | 22.68 | 20.02 | 19.98 | 20.18 | |
| 最好性能 | 0.54 | 1.01 | 1.01 | 0.52 | |
| 延迟界限 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 吞吐量界限 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |

用 AVX2 编程


YMM 寄存器: 16 个, 每个32字节



- ■16个 16位整数
- ■8 个 32位整数
- ■4 个双精度浮点数 ______


SIMD 操作

■ SIMD 操作: 单精度



■ SIMD 操作: 双精度

vaddpd %ymm0, %ymm1, %ymm1



使用向量指令


| 操作 | Integer | | Double FP | | |
|----------|---------|------|-----------|------|--|
| 方法 | + | * | + | * | |
| 标量 Best | 0.54 | 1.01 | 1.01 | 0.52 | |
| 向量 Best | 0.06 | 0.24 | 0.25 | 0.16 | |
| 延迟界限 | 0.50 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 吞吐量界限 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |
| 向量 吞吐量界限 | 0.06 | 0.12 | 0.25 | 0.12 | |

- 使用AVX 指令
 - 多数据元素的并行操作
 - 看网络旁注 OPT:SIMD on CS:APP web 页面

分支怎么处理?


■挑战

■指令控制单元必须提前为执行单元生成足够的操作:使EU 保持繁忙



■遇到条件分支时、无法可靠地确定继续取指的位置

现代CPU设计




分支的结果

- ■当遇到条件分支时,无法确定继续取指的位置
 - ■选择分支:将控制转移到分支目标
 - ■不选择分支:继续下一个指令
- 直到分支/整数单元(Y86的E步)结果出来后才能确定

\$0x0, %eax 404663: mov 404668: (%rdi),%rsi cmp 不选择分支 40466b: 404685 jge 0x8(%rdi), %rax 40466d: mov repz 404685: retq

分支预测

- 设想
 - 猜测会走哪个分支
 - 在预测的位置开始执行指令
 - 但不要真修改寄存器或内存数据



穿过循环的分支预测

```
假定
401029:
                 (%rdx), %xmm0, %xmm0
         vmulsd
                                         向量长度= 100
40102d:
         add
                 $0x8,%rdx
401031:
                %rax,%rdx
         cmp
                             i = 98
401034:
                 401029
         ine
                                          预测选择分支(OK)
401029:
         vmulsd
                 (%rdx),%xmm0,%xmm0
40102d:
         add
                 $0x8,%rdx
401031:
                 %rax,%rdx
         cmp
                             i = 99
                401029
401034:
         jne
                                         预测选择分支(Oops)
401029:
         vmulsd
                 (%rdx), %xmm0, %xmm0
40102d:
         add
                 $0x8, %rdx
                                                           执行
                                         读无效位置
401031:
                %rax,%rdx
         cmp
                             i = 100
401034:
         jne
                401029
401029:
         vmulsd
                 (%rdx),%xmm0,%xmm0
                                                            取指
40102d:
                 $0x8,%rdx
         add
                 %rax,%rdx
401031:
         cmp
                             i = 101
401034:
                 401029
         jne
```

分支预测错误的失效/撤销

```
假定
401029:
         vmulsd (%rdx),%xmm0,%xmm0
                                          向量长度 = 100
40102d:
         add
                 $0x8,%rdx
401031:
                 %rax,%rdx
         cmp
                             i = 98
401034:
                 401029
         jne
                                          预测选择分支(OK)
401029:
         vmulsd
                 (%rdx),%xmm0,%xmm0
40102d:
         add
                 $0x8,%rdx
401031:
                 %rax,%rdx
         cmp
                             i = 99
401034:
                 401029
         jne
                                          预测选择分支(Oops)
         vmulsd (%rdx), %xmm0, %xmm0
401029:
40102d:
                 $0x8,%rdx
         add
401031:
                 %rax,%rdx
         cmp
                             i = 100
401034:
                 401029
         ine
                                             无效
401029:
         vmulsd (%rdx) %xmm0 %xmm0
401024.
         add
                 SOv8 grdy
401031 •
                 %rax %rdx
         CMP
                             i = 101
401034 •
                 101029
         ine
```

分支错误预测的恢复

- 性能开销/代价
 - 现代处理器上的多个时钟周期
 - 可能是一个主要的性能限制因素

获得高性能

- 用好的编译器、合适的编译选项
- 别做傻事
 - 当心隐藏的算法效率低下
 - 编写对编译器友好的代码
 - 小心妨碍优化的因素: 函数调用 & 内存引用
 - 重点、仔细观察最内层循环(多数工作在那儿完成)
- 为机器优化代码
 - 利用指令级并行
 - 尽量避免不可预测的分支
 - 使代码能较好地缓存(在后续的课程介绍)