# 汇编指令简介

教师: 吴锐

计算机科学与技术学院

哈尔滨工业大学

#### 汇编指令简介

- ■一、整数算术指令
- ■二、布尔和比较指令
- ■三、字符串指令

#### 一、整数算术指令

- ■加、减、乘、除
- 如何使用移位和循环移位指令移动数字的若干位?
- 为什么计算机能实现大整数的加减法?
- 编译器如何将复杂的表达式分解并翻译 成独立的机器语言指令的?
- 在将表达式翻译成汇编语言的时候如何 使用运算符优先级和寄存器优化规则?

#### 一、整数算术指令

- 1.数据传送、加减指令
- 2.移位和循环移位指令
- 3.移位和循环移位的应用
- 4. 乘法和除法指令
- 5.扩展加法和减法
- 6.十进制调整指令

#### 1.1 数据传送、加减指令

MOV指令 MOVZX指令 MOVSX指令 LAHF指令 SAHF指令 XCHG指令

#### LAHF、SAHF指令

- LAHF (load status flags into AH)
  - 将EFLAGS寄存器的低字节拷贝至AH,被拷贝的标志包括:符号标志SF、零标志ZF、辅助进位标志AC、奇偶标志PF和进位标志CF。
- SAHF (store AH into status flags)
  - 拷贝AH寄存器的值至EFLAGS的低字节

用如下指令恢复刚才保存在变量中的标志:

```
.data
saveflags:.byte 0
.code
lahf
mov %ah, saveflags
.....
mov saveflags, %ah
sahf
```

#### XCHG指令

■ XCHG指令:交换两个操作数的内容

xchg reg, reg
xchg reg, mem
xchg mem, reg

■ 操作数规则遵循与 MOV同样的规则。 xchg %ax, % bx
xchg %ah, %al
xchg var1, %bx
xchg %eax, %ebx

mov var1, %ax xchg %ax, var2 mov %ax, var1

交换两个内存操作数 需使用寄存器

## 加法和减法指令

- INC、DEC
- ADD
- SUB
- ADC
- SBB
- NEG

### INC和DEC指令

■ INC (DEC)指令从操作数中加1(减1)

inc reg/mem
dec reg/mem

不影响CF!

.data

varx: .int 0x1234

.text

incw varx

decw varx

incl varx

decl varx

inc %eax

dec %rbx

#### ADD指令和SUB指令

指令将同尺寸的源操作数和目的操作数相加。

#### add源操作数,目的操作数

- 加法操作并不改变源操作数,结果存储在目的操作数中。
- 影响的标志: 进位标志CF、零标志ZF、符号标志SF、溢出标志OF、辅助进位标志AF和奇偶标志PF(结果低8位中,数值1的个数是否为偶数)。

#### ADD指令和SUB指令

```
例如:
     .data
     var1: .int 0x10000
     var2: .int 0x20000
     .text
     mov var1, % eax
     add var2, %eax,
```

```
; eax=30000h,var1=10000h,var2=20000h
; CF=0,SF=0,ZF=0,OF=0
```

#### ADD指令和SUB指令

#### SUB

将源操作数从目的操作数中减掉。

```
sub 源操作数,目的操作数
```

影响的标志: CF、ZF、SF、OF、AF和PF。

.data

var1:.int 0x30000

var2:.int 0x10000

.text

mov var1, %eax

sub var2, %eax

#### ADC, SBB

■ ADC 带进位的加法
ADC src, dst
src+dst+CF → dst

■ SBB 带借位的减法 SBB src, dst dst-src-CF → dst

```
# example of using the ADC instruction
.section .data
data1: .quad 7252051615
data2: .quad 5732348928
output: .asciz "The result is %qd\n"
.section .text
.globl _start
start:
movl data1, %ebx
movl data1+4, %eax
movl data2, %edx
movl data2+4, %ecx
addl %ebx, %edx
adcl %eax, %ecx
pushl %ecx
pushl %edx
push $output
call printf
addl $12, %esp
pushl $0
call exit
```

#### NEG指令

#### NEG

将数字转换为对应的二进制补码,从而求得其相反数。 影响的标志位同ADD指令。

neg reg

neg mem

#### 加减运算示例

```
;Rval = -Xval + (Yval - Zval)
   .data
      Rval: .int 0
      Xval: .int 26
      Yval: .int 30
      Zval: .int 40
   .text
      mov Xval,%eax
           %eax
      neg
      mov Yval, %ebx
      sub Zval, %ebx
      add %ebx, %eax
      mov %eax,Rval #eax=0xff ff ff dc Rval=-36
```


- 1.2 移位和循环移位指令
- ■SHL/SHR:逻辑左/右移位
- ■SAL/SAR: 算术左/右移位
- ■ROL/ROR: 循环左/右移位
- ■RCL/RCR: 带进位CF的循环左/右移位
- ■SHLD/SHRD: 双精度左/右移位

#### 1.2.1 SHL指令

■ SHL(Shift left):对目的操作数执行逻辑左移操作, 低位填0,移出的最高位送CF

SHL 移位位数,目的操作数

格式: SHL imm8/CL, reg/mem



mov bl, 8fh shl bl, 1

快速乘法:

左移n位等价于乘以2n

#### 1.2.2 SHR指令

■ SHR(shift right): 对目的操作数执行逻辑右移操作, 移出的数据位以0填充,最低位被送到CF中

SHR 移位位数,目的操作数

格式: SHR imm8/CL, reg/mem



CF


mov al, 0d0h shr al, 1

无符号数快速除法:

右移n位等价于除以2n

#### 1.2.3 SAL和SAR指令

- ■SAL指令与SHL指令等价;
- ■SAR指令:用最高位填充空出的位,最低位 拷贝至CF



#### 1.2.3 SAL和SAR指令

■ 比较SAR与SHR:

MOV \$0xF0, %AL

SAR \$1, %AL


MOV \$0xF0, %AL

SHR \$1, %AL

快速除法 (有符号)

#### 1.2.4 ROL指令

■ ROL (rotate left) 指令向左移动,并将最高位同时拷贝到CF和最低位中;



#### 1.2.4 ROL指令

MOV \$0x40, %AL

ROL \$1, %AL,

**ROL \$1, %AL** 


**ROL \$1, %AL** 

MOV \$0x26, %AL ROL \$4, %AL

交换一个字节的高4位和低4位!


#### 1.2.5 ROR指令

■ ROR (rotate right) 指令向右移动,并将最低位同时拷贝到CF和最高位中;



#### 1.2.6 RCL和RCR指令

■ RCL (rotate carry left) 指令按位左移,并将CF拷贝到最低有效位,然后将最高有效位 拷贝至CF中;




CLC MOV \$0x88, %BL RCL \$1, %BL RCL \$1, %BL .data

testval: .byte 0x6a

shrb \$1, testval jc quit rclb \$1, testval

#### 1.2.6 RCL和RCR指令

■ RCR (rotate carry right) 指令按位右移,并 将CF拷贝到最高有效位,然后将最低有效位 拷贝至CF中;



#### STC


MOV \$0x10, %AH RCR \$1, %AH

shr/shl/sal/sar/rol/ror/rcl/rcr %rax #移动1位

#### 1.2.7 SHLD/SHRD指令

■ SHLD (shift left double) 双精度左移 将目的操作数左移指定的位数; 左移空出来的 位用源操作数的高位来填充。


SHLD 移位位数,源操作数,目的操作数



#### 1.2.7 SHLD/SHRD指令

■ SHRD (shift right double) 双精度右移 将目的操作数右移指定的位数;右移空出来的位用源操作数的低位来填充。

SHRD 目的操作数,源操作数,移位位数



#### 1.2.7 SHLD/SHRD指令

### 指令格式:

SHLD/SHRD imm8/CL, reg16, reg16

SHLD/SHRD imm8/CL, reg32, reg32

SHLD/SHRD imm8/CL, reg64, reg64

SHLD/SHRD imm8/CL, reg16, mem16

SHLD/SHRD imm8/CL, reg32, mem32

SHLD/SHRD imm8/CL, reg64, mem64

# <u>注意: 第二个操作数必须是寄存器,</u> <u>不能是mem</u>

#### 1.2.7 SHLD/SHRD指令的例子

#varx: .int 0x12
mov \$0x12345678, %eax # eax = 0x12345678
mov \$0x98765432,%ecx #

shld \$4, %ecx,%eax # eax = 0x23456789 shrd \$4,%ecx,%eax # eax = 0x22345678

mov \$4,%cl movl \$0x01234567,varx # varx =0x01234567 shrd %cl,%eax,varx # varx =0x80123456

# 移位指令汇总

响CF和OF

移位类型	左移		右移		
逻辑移位	SHL	CF	SHR	0	
算术移位	SAL	CF 0	SAR	CF	
循环移位	ROL	CF	ROR		
带进位循环 移位	RCL	CF	RCR	CF CF	
双精度移位	SHLD	CF 目的操作数源操作数	SHRD	源操作数 目的操作数 CF	
所有指令都影					

#### 1.3 移位和循环移位的应用

- ■多双字移位
- ■二进制乘法
- ■显示二进制位
- ■分离位串

## 数组移位:右移1位(intel 格式)

```
.data
 arraysize = 10
 array dword arraysize dup(76543210h)
.code
main PROC
 mov esi, (arraysize-1)*(type array)
 mov ecx, arraysize
 clc
 lahf
```

```
L:
 sahf
 rcr array[esi],1
 lahf
 sub esi,type array
 loop L
exit
main ENDP
END main
```

将上述inytel格式代码改写 成ATT格式!


#### 二进制乘法

■ 为了应用SHL,将任意二进制乘数分解成2 的幂的和:

$$X*36 = X*32 + X*4$$
  
=  $X*2^5 + X*2^2$ 

■ X、Y是word或dword类型,分别如何实现 X\*Y?

#### 分离位串



- 将要提取的位移位到寄存器的最低部分
- 清除不相关的位。

- 1.4 乘法和除法指令
- ■无符号乘法指令MUL
- <u>有符号乘法指令IMUL</u>
- ■无符号除法指令DIV
- ■<u>有符号整数除法指令IDIV</u>
- **■**算术表达式的实现

#### MUL指令

■MUL指令:无符号乘法指令、单操作数

■ 指令格式: MUL r/m8 ;AX = AL \* r/m8

MUL r/m16 ;DX:AX = AX\* r/m16

MUL r/m32; EDX:EAX = EAX\*r/m32

MUL r/m32; RDX:RAX = RAX\*r/m64

被乘数、积由乘数隐含指定:

乘数	被乘数	积
r/m8	AL	AX
r/m16	AX	DX:AX
r/m32	EAX	EDX:EAX
r/m64	RAX	RDX:RAX

操作数不可以是 立即数!

如果积的高半部 分不为0,则 CF=OF=1

### MUL指令

mov \$0x5,%al mov \$0x20,%bl mul %bl

- ▶ 被乘数是AL,乘积被放入AX中
- ▶ 根据乘积中高半部分是否 为0,设置或清除CF位和 OF位
- ▶ 处理无符号数,只需关心 CF标志位

AX = 0x00A0

CF = 0, OF = 0

## MUL指令

#### .data

val1: .short 0x2000

val2: .short 0x0100

.text

mov val1, %ax

mulw val2

- ➢ 被乘数是AX,乘积被放入 DX: AX中;
- | ▶ 根据乘积中高半部分是否 | 为0,设置或清除CF位和 | OF位;
- ▶ 处理无符号数,只需关心 CF标志位。

AX=0x0000

DX=0x0020

 $CF = 1 \cdot OF = 1$ 

## MUL指令

mov 0x12345, %eax mov 0x1000,%ebx mul %ebx

EAX = 0x12345000 EDX = 0x00000000CF = 0 OF=0

- 1. 被乘数是EAX, 乘积被放 入EDX: EAX中;
- 根据乘积中高半部分是否 为0,设置或清除CF位和 OF位;
- 3. 因为处理的是无符号数, 所以只关心CF标志位;

#### IMUL指令

- IMUL指令: 有符号乘法指令
  - > IMUL指令的单操作数格式

```
IMUL r/m8; AX = AL*r/m8 byte
```

IMUL r/m16; DX: AX = AX\*r/m16 word

IMUL r/m32 ;EDX:EAX=EAX\* r/m32 double word

IMUL r/m64 ;RDX:RAX=RAX\* r/m64 double word


#### 操作数不可以是立即数!

有效位进位到结果的上半部分(低半部分<u>全是</u>数值位),CF 与 OF 标志设置为 1

## IMUL指令的多操作数形式

- IMUL指令的多操作数格式
  - 双操作数: 2个操作数的积保存到第2个操作数 IMUL r16/m16/imm8/imm16, r16 IMUL r32/m32/imm8/imm32, r32
  - 三操作数: 前2个操作数的积保存到第3个操作数

IMUL imm8/16, r16/m16, r16 IMUL imm8/32, r32/m32, r32



#### IMUL指令

mov \$48,%al mov \$4, %bl imul %bl

AX=0x00C0

OF = 1

- 1. 被乘数是AL**,**乘积被放入 AX中
- 2. 根据乘积中高半部分是不 是低半部分的扩展,设置 或清除CF位和OF位
- 3. 因为处理的是有符号数, 所以关心OF标志位

AX=0xFFF0

OF = 0

mov \$-4,%al mov \$4,%bl imul %bl

#### IMUL指令

mov \$-16,%ax mov \$2,%bx imul %ax,%bx

$$OF = 0$$

- 1. 被乘数是BX, 乘积被放入 | BX中
- 2. 根据乘积中的有效位是否 被裁减,设置或清除CF位 和OF位
- 3. 因为处理的是有符号数, 所以关心OF标志位

mov \$-32000, %ax imul \$2,%ax

AX=0x0600

OF = 1

- DIV指令: 无符号除法指令
  - 单操作数指令
  - 执行8、16、32、64位无符号除法
  - ■被除数、商以及余数都由除数的大小决定:

除数	被除数	商	余数
r/m8	AX	AL	AH
r/m16	DX:AX	AX	DX
r/m32	EDX:EAX	EAX	EDX
r/m64	RDX:RAX	RAX	RDX

mov \$0x0083,%ax mov \$2, %bl div %bl

- 1. 除数是8位的,那么被除数 就应该放入16位的AX中
- 2. 商被放入AL中,余数被放 入AH中

$$AL = 0x41$$

$$AH = 0x01$$

mov \$0,%dx mov \$0x8003,%ax mov \$0x100, %cx div %cx

- 1. 除数是16位时,那么被除数的高16位放入DX中,低量16位放入AX中
- 2. 商被放入AX中,余数被放入DX中

$$AX = 0x0080$$

$$DX = 0x0003$$

```
.data
dividend: .quad 0x80030020h
divisor: .int 0x100h
.text
         dividend+4,%edx
    mov
    mov dividend, %eax
        divisor
    div1
```

EAX = 0x800300EDX = 0x20

## 有符号数除法

■IDIV指令

■ CBW、CWD、CDQ、CQO指令

■除法溢出

# IDIV指令、整数符号扩展指令

- IDIV指令:有符号除法指令,指令格式同DIV,但需要对被除数的符号进行扩展:
  - 当执行8位除法指令前必须把AL中的被除数符号扩展到AH中 (用CBW指令);
  - 当执行16位除法指令前必须把AX中的被除数符号扩展到DX中 (用CWD指令);
  - 当执行32位除法指令前必须把EAX中的被除数符号扩展到EDX中(用CDQ指令);
  - 64位除法?用CQO指令

# 整数符号扩展指令

- CBW、CWD、CDQ、CQO指令 用于整数符号扩展:
  - CBW:将AL中的符号位扩展到AH中
  - CWD:将AX中的符号位扩展到DX中
  - CDQ:将EAX中的符号位扩展到EDX中
  - CQO:将RAX中的符号位扩展到RDX中

# 8位有符号除法

.data byteVal: .byte -48 .text movb byteVal, %al cbw mov \$5,%bl idiv %bl

- 1. 必须将被除数的符号位 从AL扩展到AH
- 2. 商被放入AL中, 余数被 放入AH中

$$AL = 0xF7 = -9$$
  
 $AH = 0xFD = -3$ 

# 16位有符号除法

.data wordVal: .short -5000 .text mov wordVal, %ax cwd mov \$256, %bx idiv %bx

- 1. 必须将被除数的符号 位从AX扩展到DX
- 2. 商被放入AX中, 余 数被放入DX中

AX = FFEDH = -19

DX = FF78H = -136

## 32位有符号除法

.data Val: .int -5000 .text movl Val, %eax cdq mov \$256, % ebx idiv %ebx

- 1. 必须将被除数的符号 位从EAX扩展到EDX
- 2. 商被放入EAX中**,**余 数被放入EDX中

EAX = 0xFFFFFED = -19

EDX = 0xFFFFFF78 = -136

.data

byteVal: .byte -65

wordVal: .int -65

dwordVal: .int -65

```
.text
mov $14, %ecx
mov byteVal, %al
 cbw
idiv %ch
mov wordVal, %ax
 cwd
idiv %cx
mov dwordVal, %eax
 cdq
idiv %ecx
```

## 除法溢出

- ❖ DIV/IDIV执行后,所有算术状态标志均不确定!
- ❖ 除法的商太大,目的操作数无法容纳→除法溢出;
- 除法溢出→ CPU触发 中断,终止程序运行。

mov \$0x1000 , %ax mov \$0x10,%bl

div %bl # AL 无法容纳结果100h

除0运算。 **如何防止?**  Microsoft Visual Studio

first.exe 中的 0x00401019 处有未经处理的异常: 0xC0000095: Integer overflow

中断(B) 继续(C) 忽略(j)

(gdb) s

Program received signal SIGFPE, Arithmetic exception.
\_start () at try64.s:35
3: /x \$rbx = 0x10
2: /x \$rax = 0x1000

用更多位数的除法、检查除数确定不为0

## 算术表达式的实现

# 下列内存操作数均为32位整数:

- var4 = (var1 + var2) \* var3
- var4 = (var1 \* 5) / (var2 3)
- var4 = (var1 \* -5) / (-var2 % var3)

# 1.6 ASCII和非压缩十进制调整指令

- 十进制数调整指令对二进制运算的结果进行十进制调整, 以得到十进制的运算结果
- 分成非压缩BCD码和压缩BCD码调整
  - □非压缩BCD码用8个二进制位表示一个十进制位表示一个十进制位表示一个十进制位表示一个十进制位0~9,高4位任意,通常默认为0
- 回压缩BCD码就是通常的8421码;它用4个二进制位表示一个十进制位、一个字节可以表示两个十进制位,表示两个十进制位,即00~99

# BCD码 (Binary Coded Decimal)

- 二进制编码的十进制数: 一位十进制数用4位二进制编码来表示
- 压缩BCD码和非压缩BCD码的调整运算

真值	8	64	96
二进制编码	0x08	0x <b>40</b>	0x <b>60</b>
压缩BCD码	0x08	0x <b>64</b>	0x <b>96</b>
非压缩BCD码	0x08	0x <b>0604</b>	0x <b>0906</b>

#### 非压缩BCD码加法调整指令——AAA

AAA(ASCII adjust after addition)

#### 操作内容:

AL ← 将AL中的加法和调整为非压缩的BCD码(AL高4位清 0);

AH ← AH + 调整产生的进位

#### 用法:

该指令跟在以al为目的操作数的add或adc指令后,如果调整产生进位,CF = AF = 1,否则CF = AF = 0.

# 非压缩BCD码加、减调整指令

```
(ADD AL,i8/r8/m8)
(ADC AL,i8/r8/m8)
AAA
#AL←将AL的加和调整为
非压缩BCD码
#AH←AH+调整的进位
```

```
(SUB AL, i8/r8/m8)
(SBB AL, i8/r8/m8)
AAS
#AL←将AL的减差调整为
非压缩BCD码
#AH←AH一调整的借位
```

- ❖ 使用AAA或AAS指令前,应先执行以AL为目的操作数的加法或减法指令
- ❖ AAA和AAS指令在调整中产生了进位或借位,则AH要加上进位或减去借位,同时CF=AF=1, 否则CF=AF=0;它们对其他标志无定义

## 非压缩BCD加法调整指令——AAA

```
mov $0x0608, %ax
#ax=0608h, 非压缩BCD码表示真值68
mov $9, %bl
#bl=09h,非压缩BCD码表示真值9
add %bl, %al
#二进制加法: al=0x08+0x09=0x11
aaa
#十进制调整: ax=0x0707
#实现非压缩BCD码加法: 68 + 9 = 77
```

## 非压缩BCD减法调整指令——AAS

```
mov $0608, %ax
# ax=0x0608, 非压缩BCD码表示真值68
mov $09, %bl
# bl=0x09, 非压缩BCD码表示真值9
sub %bl, %al
#二进制减法: al=0x08-0x09=0xff
aas
#十进制调整: ax=0x0509
#实现非压缩BCD码减法: 68-9=59
```

# 非压缩BCD码乘、除调整指令

(MUL r8/m8)

#### **AAM**

# AX←将AX的乘积调整为非 压缩BCD码

#### **AAD**

# AX←将AX中非压缩BCD码 扩展成二进制数

(DIV r8/m8)

- ❖ AAM指令跟在字节乘MUL之后,将乘积调整为 非压缩BCD码
- ❖ AAD指令跟在字节除DIV之前,先将非压缩 BCD码的被除数调整为二进制数
- ❖ AAM和AAD指令根据结果设置SF、ZF和PF, 但对OF、CF和AF无定义

# 非压缩BCD乘法调整指令——AAM

```
mov $0x0608,%ax
# ax=0x0608, 非压缩BCD码表示真值68
mov $0x09,%bl
# bl=0x09, 非压缩BCD码表示真值9
mul %bl
#二进制乘法: al=0x08×0x09=0x0048
aam
#十进制调整: ax=0x0702
#实现非压缩BCD码乘法: 8×9=72
```

#### 非压缩BCD除法调整指令——AAD

```
mov $0x0608, %ax
#ax=0x0608, 非压缩BCD码表示真值68
mov $09, %bl
# bl=0x09, 非压缩BCD码表示真值9
aad
#二进制扩展: ax=68=0x0044
div %bl
#除法运算: 商al=0x07, 余数ah=0x05
#实现非压缩BCD码初法:
             68÷9=7(余5)
```

# 1.7 压缩BCD码加、减调整指令

```
(ADD AL,i8/r8/m8)
(ADC AL,i8/r8/m8)
```

#### DAA

# AL←将AL的加和调整为 压缩BCD码 (SUB AL, i8/r8/m8) (SBB AL, i8/r8/m8)

#### DAS

# AL←将AL的减差调整为 压缩BCD码

- ❖ 使用DAA或DAS指令前,应先执行以AL为目的操作数的加法或减法指令
- ❖ DAA和DAS指令对OF标志无定义,按结果影响 其他标志,例如CF反映压缩BCD码相加或减的 进位或借位状态

#### 压缩BCD加法调整指令——DAA

```
mov $0x68, %al
#al=0x68, 压缩BCD码表示真值68
mov $0x28, %bl
#bl=0x28, 压缩BCD码表示真值28
add %bl, %al
#二进制加法: al=0x68+0x28=0x90
daa #十进制调整: al=0x96
#实现压缩BCD码加法: 68 + 28 = 96
```

#### 压缩BCD减法调整指令—— DAS

```
mov $0x68, %al
#al=0x68, 压缩BCD码表示真值68
mov $0x28, %bl
# bl=0x28, 压缩BCD码表示真值28
sub %bl,%al
#二进制减法: al=0x68-0x28=0x40
          #十进制调整: al=0x40
das
#实现压缩BCD码加法: 68-28 = 40
```

#### 压缩BCD减法调整指令——DAS

```
mov $0x1234, %ax
mov $0x4612,%bx
sub %bl,%al
              #34-12=22, CF=0
das
xchg %al, %ah
sbb %bh, %al
              # 12-46 = 66, CF=1
das
xchg %al, %ah # 11234 - 4612 = 6622
```

# 加、减、乘、除指令汇总

	加法	减法	乘法	除法
无符号 二进制数	ADD/ADC	SUB/SBB	MUL	DIV
有符号 二进制数	ADD/ADC	SUB/SBB	IMUL	CBW, CWD, CDQ, CQO
非压缩 BCD码	ADD/ADC AAA	SUB/SBB AAS	MUL AAM	AAD DIV
压缩BCD 码	ADD/ADC DAA	SUB/SBB DAS		

# 移位指令汇总

移位类型	左移		右移	
逻辑移位	SHL	<u> </u>	SHR	0
算术移位	SAL	□← <del>-   -   -   -   -   -   -   -   -   - </del>	SAR	CF
循环移位	ROL	CF	ROR	
带进位循环 移位	RCL	CF CF	RCR	CF CF
双精度移位	SHLD	CF 目的操作数源操作数	SHRD	源操作数 目的操作数 <b>CF</b>
			•	

所有指令都影 响CF和OF

#### 二、布尔和比较指令

- ■布尔指令
  - AND, OR, XOR, NOT
  - TEST
  - BT、BTC、BTR、BTS
- ■比较指令
  - CMP
- ■条件跳转指令

**JCond** 

■ CPU的状态标志: ZF、SF、CF、OF、PF、AF

### 2.1 布尔指令——AND

- AND指令
  - AND指令在每对操作数的对应数据位之间执行布尔位 "与"操作,并将结果存放在目的操作数中:

AND 源操作数,目的操作数

AND reg/mem/imm, reg

AND reg/imm, mem

- 必 总是使得CF=0、OF=0

### 2.1 布尔指令——AND

X	Y	X^Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

mov \$ 0x3b, %al and \$0x0f, %al ; al=0xb

### 2.1 布尔指令——AND

# ■具体应用举例——字符大小写转换

- ■分析:
  - 'a' (61h) = 0110 0001b
  - 'A' (41h) = 01<mark>0</mark>0 0001b

### and \$20, arrayElem

???: 保留字符元素的第5位,

; 以确定其是大写还是小写

### 2.1 布尔指令——OR

■ OR指令在每对操作数的对应数据位之间执行布尔位"或"操作,并将结果存放在目的操作数中:

OR 源操作数, 目的操作数

OR reg/mem/imm, reg

OR reg/imm, mem

- 必 总是使得CF=0、OF=0

### 2.1 布尔指令——OR

X	Y	$\mathbf{X} \vee \mathbf{Y}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

### 2.1 布尔指令——XOR


■ XOR指令在每对操作数的对应数据位之间执行布尔位"异或"操作,并将结果存放在目的操作数中:

XOR 源操作数,目的操作数 XOR reg/mem/imm, reg XOR reg/imm, mem

- め 总是使得CF=0、OF=0

### 2.1 布尔指令——XOR

X	Y	$\mathbf{X} \oplus \mathbf{Y}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



### 2.1 布尔指令——XOR

- ■利用XOR指令的特性实现简单的数据加密
  - ■特性:对数值进行两次"异或"操作后其操作 效果将被抵消;

$$(X \oplus Y) \oplus Y = X$$

- め 总是使得CF=0、OF=0

### 2.1 布尔指令——NOT

■NOT指令将一个操作数的所有数据位取反:

NOT reg

NOT mem

# NOT指令不修改任何状态标志

mov \$0xf0, %al not %al #al = 0x0f=00001111b

### 练习

mov \$0xf, %al and \$0x3b, %al mov \$0x6d, %al and \$0x4a, %al mov \$0xf, %al or \$0x61, %al mov \$0x94, %al xor \$0x37, %al

mov \$0x7a,% al not %al mov \$0x3d, % al and \$0x74, % al mov \$0x9b, % al **or** \$0x35, % al mov \$0x72, % al xor \$0xdc, % al

### 2.1 布尔指令——TEST

- ■TEST指令: 执行隐含的"与"操作,并相应设置标志位。
- TEST指令不修改目的操作数;
- ■指令格式和AND指令相同;
- ■测试操作数某位或某几位是否被设置时特别 有用!
- 当所有测试位都为0时, ZF=1

mov \$0x0fe, %al test \$0x2e, %al

### 2.2 比较指令—— CMP

■ CMP指令执行隐含的减法操作:目的操作数-源操作数, 并设置标志位,但不保存减法的结果,两个操作数都不 会被修改:

CMIP 源操作数,目的操作数 格式与AND相同、修改OF、SF、ZF、CF、AF和PF

### 2.2 比较指令—— CMP

■ CMP指令后,操作数大小判别方法(利用标志位)

无符号数大小判别		
CMP的结果	ZF	CF
目的<源	0	1
目的 > 源	0	0
目的=源	1	0

有符号数大小判别	
CMP的结果	标志
目的<源	SF≠OF
目的 > 源	SF = OF
目的=源	$\mathbf{ZF} = 1$

### 2.2 比较指令—— CMP

■ 将下列Intel 格式指令,写成ATT格式

mov \$5, %ax cmp \$10, %ax mov \$1000, %ax mov \$1000, %cx cmp %ax, %cx mov \$105, %si cmp \$0, %si

mov \$15	, %al
test <b>\$2</b> ,	%al
mov \$6,	%al
cmp \$5,	%al
mov \$5,	%al
cmp \$7,	%al

### 2.3 标志位设置指令

```
and $0, %al #ZF=1
or $1,
      %al #ZF=0
or $0x80, %al #SF=1
and $0x7f, %al # SF=0
stc # CF=1
clc # CF=0
CMC;进位标志取反: CF←~ CF
```

### ■跳转依据

- ■特定的标志值
- ■操作数之间是否相等,或ECX的值
- ■根据比较结果
  - 无符号操作数
  - ■有符号操作数

Jcond 目的标号

### ■根据特定标志跳转

- JZ/JNZ
- JC/JNC
- JS/JNS
- JO/JNO
- JP/JNP

```
例1:
mov status, %al
test $0x20, %al
jnz EquipOffline
例2:
mov status, %al
```

test

jnz

\$0x13, %al

InputDataByte

# ■根据相等比较的跳转指令

- JE/JNE
- JCXZ
- JECXZ

```
例3:
```

```
mov status, %al test $0x8c, %al cmp $0x8c, %al je ResetMachine
```

- ■无符号数比较
  - JA/JNA
  - JAE/JNAE
  - JB/JNB
  - JBE/JNBE

```
.data
     v1: .short 1
     v2: .short 2
     v3: .short 3
.text
          v1, %ax
     mov
     cmp v2, % ax
          L1
    jbe
          v2, %ax
     mov
L1:
          v3, %ax
    cmp
           L2
    jbe
           v3, %ax
     mov
```

- ■有符号数比较
  - JG/JNG
  - JGE/JNGE
  - JL/JNL
  - JLE/JNLE

- 条件跳转的应用
  - 两个数的较大值
  - 三个数的最小值
  - 扫描数组查找特定值
  - 字符串加密

### 2.5 位测试指令

- ■BT (bit test) 指令
  - ■将第一个操作数的第n位拷贝到进位标志CF中 不会被指令所修改!

BT n, 位基(bitBase)

BT r16/imm8, r/m16

BT r32/imm8, r/m32

### 2.5 位测试指令

#### ■ BTC

■将第一个操作数的位n拷贝到进位标志中,同时将位n取反

#### ■ BTR

■将第一个操作数的位n拷贝到进位标志中,同时将位n清零

#### **BTS**

■将第一个操作数的位n拷贝到进位标志中,同时将位n置位

### 2.6 条件循环指令

#### LOOPZ / LOOPE

- 在ZF=1并且ECX ≠ 0时循环
- 目标标号据LOOPZ的下一条指令的距离应该在一128到+127字 节范围内

#### LOOPNZ / LOOPNE

- 在ZF=0并且ECX ≠ 0时循环
- 目标标号据LOOPZ的下一条指令的距离应该在一128到+127字 节范围内

- REP、REPZ/REPE、REPNZ/REPNE
- MOVSB、MOVSW、MOVSD、MOVSQ
- CMPSB、CMPSW、CMPSD、CMPSQ
- SCASB、 SCASW、 SCASD、 SCASQ
- LODSB、LODSW、LODSD、LODSQ
- STOSB、STOSW、STOSD、STOSQ 并不局限于字符串,关键看指令执行的操作!

- 数据串(数组): 以字节、字和双字为单位的多个数据存 放在连续的主存区域中
- 源操作数:允许段跨越: DS:[ESI]
- 目的操作数:不允许段跨越: ES:[EDI]
- 每执行一次串操作: ESI和EDI自动±1/2/4/8
  - 以字节为单位(用B结尾)操作:地址指针±1
  - 以字为单位(用W结尾)操作:地址指针±2
  - 以双字为单位(用D结尾)操作:地址指针±4
  - 以4字为单位(用Q结尾)操作:地址指针±8
  - DF=0(执行CLD指令): 地址指针增加(+)
  - DF=1(执行STD指令): 地址指针减小(一)

### ■串传送指令

#### MOVSB | MOVSW | MOVSD | MOVSQ

;串传送: ES:[EDI]←DS:[ESI] [RDI]←[RSI]

;然后: ESI←ESI±1/2/4,EDI←EDI±1/2/4 RSI←RSI±8,RDI←RDI±8

#### STOSB | STOSW | STOSD

;串存储: ES:[EDI]←AL/AX/EAX [RDI]←RAX

;然后: EDI←EDI±1/2/4 RDI←RDI±8

#### LODSB | LODSW | LODSD

;串读取: AL/AX/EAX←DS:[ESI] RAX ←[RSI]

;然后: ESI←ESI±1/2/4 RSI←RSI±8

#### **REP**

;执行一次串指令, ECX减1; 直到ECX=0

### ■串检测指令

#### CMPSB | CMPSW | CMPSD | CMPSQ

```
;串比较: DS:[ESI] - ES:[EDI] [RSI] - [RDI]
```

;然后: ESI←ESI±1/2/4,EDI←EDI±1/2/4 RSI←RSI±8,RDI←RDI±8

#### SCASB|SCASW|SCASD|SCASQ

```
;串扫描: AL/AX/EAX - ES:[EDI] RAX - [RDI]
```

:然后: EDI←EDI±1/2/4 RDI←RDI±8

#### REPE | REPZ

;执行一次串指令, ECX减1; 直到ECX=0或ZF=0

#### REPNE | REPNZ

;执行一次串指令, ECX减1; 直到ECX=0或ZF=1

## ① 串拷贝指令

.data

string1: .asciz "this is a example\r\n"

count = . - string1 # 字串长度

.bss

.comm string2, count

.text

#### cld

mov \$string1,%rsi # esi

lea string2,%rdi # edi

mov \$count, %ecx

rep movsb

- 1. cld/std设定每次执行 movsb指令时, rdi/edi, rsi/esi变化的方向;
- 2. rep: 首先检测ecx>0?, 如=0则执行下一条指令, 否则ecx--, 执行 movsb
- 3. movsb: 会自动将rdi/ edi、rsi/esi值增加/减小

# ② 串比较指令

.data

source: .int 0x5634

target: .int 0x1278

.text

lea source,%rsi # esi lea target, %rdi # edi

cmpsb

ja L1 jmp L2 Cmps指令的显示格式:
cmps dword ptr [esi],[edi]
只比较ESI、EDI指向的内存值
常见错误:
lea source,%eax
lea target,%ebx

cmpsd %eax,%ebx

换成cmpsw 将如何? 比较多个双字: mov \$count, %ecx cld repe cmpsd

# ③ 串扫描指令

.data

string1:.ascii "ABCDEFGH"

Len:.-string1

.text

lea string1, %rdi #%edi mov \$'F', %al mov \$Len, %ecx cld repne scasb

将AL/AX/EAX的值同内存中的字节、字或双字比较,目标内存由edi寻址

jnz quit #一直到最后都没有找到 dec %rdi #%edi #找到, rdi/edi需倒退一位(b)